Aula 07 Sistemas Operacionais I

Comunicação e Sincronismo de Processos

- Parte 01

Prof. Julio Cezar Estrella jcezar@icmc.usp.br Material adaptado de Sarita Mazzini Bruschi

Processos

- Introdução
- Escalonamento de Processos
- Comunicação entre Processos
 - Condição de Disputa
 - Região Crítica
 - Formas de Exclusão Mútua
 - Problemas Clássicos
- Threads
- Deadlock

Comunicação de Processos


- Processos precisam se comunicar;
- Processos competem por recursos
- Três aspectos importantes:
 - Como um processo passa informação para outro processo;
 - Como garantir que processos não invadam espaços uns dos outros;
 - Dependência entre processos: seqüência adequada;

Comunicação de Processos – *Race Conditions*

- Race Conditions: processos acessam recursos compartilhados concorrentemente;
 - Recursos: memória, arquivos, impressoras, discos, variáveis;
- Ex.: Impressão: quando um processo deseja imprimir um arquivo, ele coloca o arquivo em um local especial chamado **spooler** (tabela). Um outro processo, chamado **printer spooler**, checa se existe algum arquivo a ser impresso. Se existe, esse arquivo é impresso e retirado do **spooler**. Imagine dois processos que desejam ao mesmo tempo imprimir um arquivo...


Comunicação de Processos - *Race Conditions*

Spooler - fila de impressão (slots)




Coloca seu arquivo no *slot* 7 e next_free_slot = 8

Comunicação de Processos - Race Conditions



Comunicação de Processos - Race Conditions




Processo B nunca receberá sua impressão!!!!!


Comunicação de Processos -Regiões Críticas

- Como solucionar problemas de *Race Conditions*???
 - Proibir que mais de um processo leia ou escreva em recursos compartilhados concorrentemente (ao "mesmo tempo")
 - Recursos compartilhados → regiões críticas;
 - Exclusão mútua: garantir que um processo não terá acesso à uma região crítica quando outro processo está utilizando essa região;

- Quatro condições para uma boa solução:
 - 1. Dois processos não podem estar simultaneamente na mesma região crítica;
 - 2. Nenhuma restrição deve ser feita com relação à CPU;
 - Processos que não estão em regiões críticas não podem bloquear outros processos que desejam utilizar regiões críticas;
 - 4. Processos não podem esperar para sempre para acessarem regiões críticas;



Volta a situação inicial!!!!



Soluções

- Exclusão Mútua:
 - Espera Ocupada;
 - Primitivas Sleep/Wakeup;
 - Semáforos;
 - Monitores;
 - Passagem de Mensagem;

- Espera Ocupada (Busy Waiting): constante checagem por algum valor;
- Algumas soluções para Exclusão Mútua com Espera Ocupada:
 - Desabilitar interrupções;
 - Variáveis de Travamento (Lock);
 - Estrita Alternância (Strict Alternation);
 - Solução de Peterson e Instrução TSL;

- Desabilitar interrupções:
 - Processo desabilita todas as suas interrupções ao entrar na região crítica e habilita essas interrupções ao sair da região crítica;
 - Com as interrupções desabilitadas, a CPU não realiza chaveamento entre os processos;
 - Viola condição 2 (Nenhuma restrição deve ser feita com relação à CPU);
 - Não é uma solução segura, pois um processo pode não habilitar novamente suas interrupções e não ser finalizado;
 - Viola condição 4 (Processos não podem esperar para sempre para acessarem regiões críticas);

- Variáveis Lock:
 - O processo que deseja utilizar uma região crítica atribuí um valor a uma variável chamada lock;
 - Se a variável está com valor 0 (zero) significa que nenhum processo está na região crítica; Se a variável está com valor 1 (um) significa que existe um processo na região crítica;
 - Apresenta o mesmo problema do exemplo do spooler de impressão;

- Variáveis *Lock* Problema:
 - Suponha que um processo A leia a variável lock com valor 0;
 - Antes que o processo A posso alterar a variável para o valor 1, um processo B é escalonado e altera o valor de lock para 1;
 - Quando o processo A for escalonado novamente, ele altera o valor de lock para 1, e ambos os processos estão na região crítica;
 - Viola condição 1 (Dois processos não podem estar simultaneamente em regiões críticas);

• Variáveis *Lock: lock==0;*

```
while(true){
    while(lock!=0); //loop
    lock=1;
    critical_region();
    lock=0;
    non-critical_region();
}
```

Processo A

Processo B

- Strict Alternation:
 - Fragmentos de programa controlam o acesso às regiões críticas;
 - Variável turn, inicialmente em 0, estabelece qual processo pode entrar na região crítica;

```
while (TRUE) {
   while (turn!=0); //loop
      critical_region();
   turn = 1;
   noncritical region();}
```

```
while (TRUE){
   while (turn!=1); //loop
      critical_region();
      turn = 0;
      noncritical region();}
```

(Processo A) turn **0** (Processo B) turn 1

- Problema do *Strict Alternation*:
 - 1. Suponha que o Processo B é mais rápido e sai da região crítica;
 - 2. Ambos os processos estão fora da região crítica e turn com valor 0;
 - 3. O processo A termina antes de executar sua região não crítica e retorna ao início do *loop*; Como o turn está com valor zero, o processo A entra novamente na região crítica, enquanto o processo B ainda está na região não crítica;
 - 4. Ao sair da região crítica, o processo A atribui o valor 1 à variável turn e entra na sua região não crítica;

- Problema do *Strict Alternation*:
 - 5. Novamente ambos os processos estão na região não crítica e a variável turn está com valor 1;
 - 6. Quando o processo A tenta novamente entrar na região crítica, não consegue, pois turn ainda está com valor 1;
 - Assim, o processo A fica bloqueado pelo processo B que <u>NÃO</u> está na sua região crítica, violando a condição 3;

- Solução de Peterson e Instrução TSL (*Test and Set Lock*):
 - Uma variável (ou programa) é utilizada para bloquear a entrada de um processo na região crítica quando um outro processo está na região;
 - Essa variável é compartilhada pelos processos que concorrem pelo uso da região crítica;
 - Ambas as soluções possuem fragmentos de programas que controlam a entrada e a saída da região crítica;

• Solução de Peterson #define TRUE 1

```
#define FALSE 0
#define N 2
int turn;
int interested[N];
void enter_region(int process)
  int other;
  other = 1 - process;
  interested[process] = TRUE;
  turn = process;
  while (turn == process) && interested[other] == TRUE) ;
void leave_region(int process)
  interested[process] = FALSE;
```

- Instrução TSL: utiliza registradores do hardware;
 - TSL RX, LOCK; (lê o conteúdo de *lock* em RX, e armazena um valor diferente de zero (0) em *lock* – operação indivisível);
 - Lock é compartilhada
 - Se lock==0, então região crítica "liberada".
 - Se lock<>0, então região crítica "ocupada".

```
enter_region:

TSL REGISTER, LOCK | Copia lock para reg. e lock=1

CMP REGISTER, #0 | lock valia zero?

JNE enter_region | Se sim, entra na região crítica,

| Se não, continua no laço

RET | Retorna para o processo chamador

leave_region

MOVE LOCK, #0 | lock=0

RET | Retorna para o processo chamador
```