## Aula 08 Sistemas Operacionais I

Comunicação e Sincronismo de Processos

- Parte 02

Prof. Julio Cezar Estrella jcezar@icmc.usp.br Material adaptado de Sarita Mazzini Bruschi

#### Processos

Introdução

Escalonamento de Processos

#### ·Comunicação entre Processos

- Condição de Disputa
- Região Crítica
- Formas de Exclusão Mútua
- Problemas Clássicos

Threads

Deadlock

### Soluções

#### Exclusão Mútua:

Espera Ocupada;

- Desabilitar Interrupções
- Primitiva *Lock*
- Alternância Estrita
- Solução de Peterson e Instrução TSL

#### Primitivas Sleep/Wakeup;

Semáforos; Monitores; Passagem de Mensagem;

Todas as soluções apresentadas utilizam espera ocupada → processos ficam em estado de espera (*looping*) até que possam utilizar a região crítica:

- Tempo de processamento da CPU;
- Situações inesperadas:
  - Processos H (alta prioridade) e L (baixa prioridade)
  - L entra na RC
  - H começa a executar e quer entrar na RC

Para solucionar esse problema de espera, um par de primitivas *Sleep* e *Wakeup* é utilizado → BLOQUEIO E DESBLOQUEIO de processos.

A primitiva *Sleep* é uma chamada de sistema que bloqueia o processo que a chamou, ou seja, suspende a execução de tal processo até que outro processo o "acorde";

A primitiva *Wakeup* é uma chamada de sistema que "acorda" um determinado processo;

Ambas as primitivas possuem dois parâmetros: o processo sendo manipulado e um endereço de memória para realizar a correspondência entre uma primitiva *Sleep* com sua correspondente *Wakeup*;


Problemas que podem ser solucionados com o uso dessas primitivas:

Problema do Produtor/Consumidor (bounded buffer ou buffer limitado): dois processos compartilham um buffer de tamanho fixo. O processo produtor coloca dados no buffer e o processo consumidor retira dados do buffer;

#### Problemas:

- Produtor deseja colocar dados quando o buffer ainda está cheio;
- Consumidor deseja retirar dados quando o buffer está vazio;
- <u>Solução</u>: colocar os processos para "dormir", até que eles possam ser executados;

## Comunicação de Processos Sincronização Produtor-Consumidor



<u>Buffer</u>: variável count controla a quantidade de dados presente no *buffer*.

#### **Produtor**:

Se count == valor máximo (buffer cheio)

Então

processo produtor é colocado para dormir

Produtor coloca dados no buffer e incrementa count

#### **Consumidor**:

```
Se count == 0 (buffer vazio)
```

Então

processo vai "dormir"

Retira os dados do buffer e decrementa count

```
# define N 100
int count = 0;
void producer(void)
  int item;
  while (TRUE) {
   item = produce_item();
   if (count == N)
   sleep();
   insert_item(item);
   count = count + 1;
   if (count == 1)
   wakeup(consumer)
```

```
void consumer(void)
  int item;
 while (TRUE) {
   if (count == 0)
   sleep();
   item = remove_item();
   count = count - 1;
   if (count == N - 1)
   wakeup(producer)
   consume_item(item);
```

```
# define N 100
int count = 0;
void producer(void)
  int item;
  while (TRUE) {
   item = produce_item();
   if (count == N)
   sleep();
   insert_item(item);
   count = count + 1;
   if (count == 1)
   wakeup(consumer)
```

```
void consumer(void)
  int item;
  while (TRUE) {
   if (count == 0)
                              Para
                              aqui
   sleep();
   item = remove_item();
   count = count - 1;
   if (count == N - 1)
   wakeup(producer)
   consume_item(item);
```

Problema: se wakeup chega antes do consumidor dormir

Problemas desta solução: o acesso à variável count é irrestrito O *buffer* está vazio e o consumidor acabou de checar a variável count com valor 0;

O escalonador (por meio de uma interrupção) decide que o processo produtor será executado; Então o processo produtor insere um item no *buffer* e incrementa a variável count com valor 1; Imaginando que o processo consumidor está dormindo, o processo produtor envia um sinal de *wakeup* para o consumidor;

No entanto, o processo consumidor não está dormindo, e não recebe o sinal de wakeup;

Assim que o processo consumidor é executado novamente, a variável count já tem o valor zero; Nesse instante, o consumidor é colocado para dormir, pois acha que não existem informações a serem lidas no *buffer*;

Assim que o processo produtor acordar, ele insere outro item no *buffer e* volta a dormir. Ambos os processos dormem para sempre...

**Solução**: *bit* de controle recebe um valor true quando um sinal é enviado para um processo que não está dormindo. No entanto, no caso de vários pares de processos, vários *bits* devem ser criados sobrecarregando o sistema!!!!

## Soluções

Exclusão Mútua:
Espera Ocupada;
Primitivas *Sleep/Wakeup*; **Semáforos**;
Monitores;
Passagem de Mensagem;

Idealizados por E. W. Dijkstra (1965);

Variável inteira que armazena o número de sinais wakeups enviados;

Um semáforo pode ter valor 0 quando não há sinal armazenado ou um valor positivo referente ao número de sinais armazenados;

Duas primitivas de chamadas de sistema: down (sleep) e up (wake);

Originalmente P (down) e V (up) em holandês;

**Down**: verifica se o valor do semáforo é maior do que 0; se for, o semáforo é decrementado; se o valor for 0, o processo é colocado para dormir sem completar sua operação de **down**;

Todas essas ações são chamadas de ações atômicas;


**Ações atômicas** garantem que quando uma operação no semáforo está sendo executada, nenhum processo pode acessar o semáforo até que a operação seja finalizada ou bloqueada;

**Up**: incrementa o valor do semáforo, fazendo com que algum processo que esteja dormindo possa terminar de executar sua operação **down**;

Semáforo Mutex: garante a <u>exclusão mútua</u>, não permitindo que os processos acessem uma região crítica ao mesmo tempo

Também chamado de **semáforo binário** 

### Comunicação de Processos - Semáforo Binário



Problema produtor/consumidor: resolve o problema de perda de sinais enviados;

Solução utiliza três semáforos:

Full: conta o número de slots no buffer que estão ocupados; iniciado com 0; resolve sincronização;

Empty: conta o número de slots no buffer que estão vazios; iniciado com o número total de slots no buffer; resolve sincronização;

Mutex: garante que os processos produtor e consumidor não acessem o buffer ao mesmo tempo; iniciado com 1; também chamado de **semáforo binário**; Permite a <u>exclusão mútua</u>;

```
# include "prototypes.h"
# define N 100
                                 void consumer (void){
typedef int semaphore;
semaphore mutex = 1;
                                   int item;
semaphore empty = N;
                                   while (TRUE){
                                      down(&full);
semaphore full = 0;
                                      down(&mutex);
void producer (void){
                                      remove_item(item);
                                      up(&mutex);
  int item;
  while (TRUE){
                                      up(&empty);
    produce_item(&item);
                                      consume_item(item);
    down(&empty);
    down(&mutex);
    enter_item(item);
    up(&mutex);
    up(&full);
```

Problema: erro de programação pode gerar um *deadlock*; Suponha que o código seja trocado no processo produtor;

```
down(&empty); down(&mutex); down(&mutex); ...
```

Se o *buffer* estiver cheio, o produtor será bloqueado com mutex = 0; Assim, a próxima vez que o consumidor tentar acessar o *buffer*, ele tenta executar um down sobre o mutex, ficando também bloqueado.

## Soluções

Exclusão Mútua:
Espera Ocupada;
Primitivas Sleep/Wakeup;
Semáforos;
Monitores;
Passagem de Mensagem;

Idealizado por Hoare (1974) e Brinch Hansen (1975)

**Monitor**: primitiva (unidade básica de sincronização) de alto nível para sincronizar processos:

Conjunto de procedimentos, variáveis e estruturas de dados agrupados em um único módulo ou pacote;

Somente um processo pode estar ativo dentro do monitor em um mesmo instante; outros processos ficam bloqueados até que possam estar ativos no monitor;

```
monitor example
  int i;
  condition c;
  procedure A();
  end;
  procedure B();
  end;
end monitor;
```

Dependem da linguagem de programação → Compilador é que garante a exclusão mútua

JAVA

Todos os recursos compartilhados entre processos devem estar implementados <u>dentro</u> do <u>Monitor</u>;

#### Execução:

Chamada a uma rotina do monitor;

Instruções iniciais → teste para detectar se um outro processo está ativo dentro do monitor;

Se positivo, o processo novo ficará bloqueado até que o outro processo deixe o monitor;

Caso contrário, o processo novo executa as rotinas no monitor;

<u>Condition Variables</u> (condition): variáveis que indicam uma condição; e

```
Operações Básicas: WAIT e SIGNAL
wait (condition) → bloqueia o processo;
signal (condition) → "acorda" o processo que executou um
wait na variável condition e foi bloqueado;
```

Variáveis condicionais não são contadores, portanto, não acumulam sinais;

Se um sinal é enviado sem ninguém (processo) estar esperando, o sinal é perdido;

Assim, um comando WAIT deve vir antes de um comando SIGNAL.

Como evitar dois processos ativos no monitor ao mesmo tempo?

- (1) Hoare → colocar o processo mais recente para rodar, suspendendo o outro!!! (sinalizar e esperar)
- (2) B. Hansen → um processo que executa um signal deve deixar o monitor imediatamente;
  - O comando SIGNAL deve ser o último de um procedimento do monitor;

A condição (2) é mais simples e mais fácil de se implementar.

```
monitor ProducerConsumer
                                            procedure producer;
     condition full, empty;
                                            begin
     integer count;
                                                  while true do
     procedure insert(item: integer);
                                                  begin
     begin
                                                        item = produce_item;
           if count = N then wait(full);
                                                        ProducerConsumer.insert(item)
           insert_item(item);
           count := count + 1;
                                                  end
           if count = 1 then signal(empty)
                                            end;
     end;
                                            procedure consumer;
     function remove: integer;
                                            begin
     begin
                                                  while true do
           if count = 0 then wait(empty);
                                                  begin
           remove = remove item;
                                                        item = ProducerConsumer.remove;
           count := count - 1;
                                                        consume_item(item)
           if count = N - 1 then signal(full)
                                                  end
     end;
                                            end:
     count := 0:
end monitor;
```

## Comunicação de Processos -

**Monitores** 

Se parar aqui

Consumidor não pode entrar no monitor

```
monitor ProducerConsumer
                                             procedure producer;
     condition full, empty;
                                             begin
     integer count;
                                                   while true do
     procedure insert(item: integer);
                                                   begin
     begin
                                                         item = produce\_item;
           if count = N then wait(full);
                                                         ProducerConsumer.insert(item)
           insert_item(item);
                                                   end
           count := count + 1;
                                             end;
           if count = 1 then signal(empty)
     end:
                                             procedure consumer;
     function remove: integer;
                                             begin
     begin
                                                   while true do
           if count = 0 then wait(empty);
                                                   begin
           remove = remove\_item;
                                                         item = ProducerConsumer.remove;
           count := count - 1;
                                                         consume_item(item)
           if count = N - 1 then signal(full)
                                                   end
     end;
                                             end:
     count := 0;
end monitor;
```

Devido a exclusão mútua automática dos procedimentos do monitor, tem-se:

o produtor dentro de um procedimento do monitor descobre que o buffer está cheio

produtor termina a operação de WAIT sem se preocupar consumidor só entrará no monitor após produtor dormir

Limitações de semáforos e monitores:

Ambos são boas soluções somente para CPUs com memória compartilhada. Não são boas soluções para sistema distribuídos;

Nenhuma das soluções provê troca de informações entre processo que estão em diferentes máquinas;

Monitores dependem de uma linguagem de programação – poucas linguagens suportam <u>Monitores</u>;

### Soluções

```
Exclusão Mútua:
Espera Ocupada;
Primitivas Sleep/Wakeup;
Semáforos;
Monitores;
Passagem de Mensagem;
```

Provê troca de mensagens entre processos rodando em máquinas diferentes;

Utiliza-se de duas primitivas de chamadas de sistema: send e receive;

Podem ser implementadas como procedimentos:

```
send (destination, &message);
receive (source, &message);
```

O procedimento send envia para um determinado destino uma mensagem, enquanto que o procedimento receive recebe essa mensagem em uma determinada fonte; Se nenhuma mensagem está disponível, o procedimento receive é bloqueado até que uma mensagem chegue.

#### Problemas desta solução:

Mensagens são enviadas para/por máquinas conectadas em rede; assim mensagens podem se perder ao longo da transmissão;

Mensagem especial chamada **acknowledgement** → o procedimento receive envia um **acknowledgement** para o procedimento send. Se esse **acknowledgement** não chega no procedimento send, esse procedimento retransmite a mensagem já enviada;

#### Problemas:

A mensagem é recebida corretamente, mas o *acknowledgement* se perde.

Então o receive deve ter uma maneira de saber se uma mensagem recebida é uma retransmissão → cada mensagem enviada pelo send possui uma identificação – seqüência de números; Assim, ao receber uma nova mensagem, o receive verifica essa identificação, se ela for semelhante a de alguma mensagem já recebida, o receive descarta a mensagem!

#### **Problemas:**

Desempenho: copiar mensagens de um processo para o outro é mais lento do que operações com semáforos e monitores;

Autenticação → Segurança;

```
#define N 100
                                          /* number of slots in the buffer */
void producer(void)
    int item:
                                          /* message buffer */
    message m;
    while (TRUE) {
         item = produce item();
                                          /* generate something to put in buffer */
         receive(consumer, &m);
                                          /* wait for an empty to arrive */
         build message(&m, item);
                                          /* construct a message to send */
         send(consumer, &m);
                                          /* send item to consumer */
void consumer(void)
    int item, i;
    message m;
    for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m); /* send N empties */
    while (TRUE) {
         receive(producer, &m);
                                          /* get message containing item */
         item = extract item(&m);
                                          /* extract item from message */
                                          /* send back empty reply */
         send(producer, &m);
         consume_item(item);
                                          /* do something with the item */
```

### Comunicação de Processos Outros mecanismos

RPC - Remote Procedure Call

Rotinas que permitem comunicação de processos em diferentes máquinas;

Chamadas remotas;

MPI - *Message-passing Interface*;

Sistemas paralelos;

RMI Java - Remote Method Invocation

Permite que um objeto ativo em uma máquina virtual Java possa interagir com objetos de outras máquinas virtuais Java, independentemente da localização dessas máquinas virtuais;

Web Services

Permite que serviços sejam compartilhados através da Web

#### Comunicação de Processos Outros mecanismos

#### Pipe: Permite a criação de filas de processos; ps -ef | grep <nome\_usuário>; Saída de um processo é a entrada de outro; Existe enquanto o processo existir; Named pipe: Extensão de pipe; Continua existindo mesmo depois que o processo terminar; Criado com chamadas de sistemas; Socket: Par endereço IP e porta utilizado para comunicação entre processos em máquinas diferentes; Host X (192.168.1.1:1065) Server Y (192.168.1.2:80);