阿里视频云连麦对接文档

# 目录

1. 连	麦方案介绍	. 3
1.1	连麦的参与者	. 3
1.2	连麦参与者职责与功能	. 3
1	L.2.1 主麦 APP 功能	3
1	L.2.2 副麦 APP 功能	3
	1.2.3 观众 APP 功能	
1	1.2.4 AliLive 功能	4
1	L.2.5 APP Server 功能	4
1.3	连麦参与者之间的关系	. 4
1.4	典型业务流程示例	. 5
2. Ali	Live 接口	. 7
2.1	开始混流	. 7
2.2	停止混流	. 7
2.3	混流结果通知	. 7
2.4	混流可用通知	. 9
3. 服	务开通与配置1	11

## 1. 连麦方案介绍

### 1.1 连麦的参与者

连麦过程会有5个参与者:

主麦 APP: 正在直播的主麦

副麦 APP: 希望与主麦连麦的观众或者主麦

观众 APP: 观看直播的观众

APP Server: 由直播业务平台方(如大智慧)提供,可以根据自身的业

务逻辑控制连麦的流程

AliLive: 阿里云直播服务,提供直播流的接收,混合,分发服务。

## 1.2 连麦参与者职责与功能

## 1.2.1 主麦 APP 功能

I: 摄像头采集,编码,推送直播流

II: 拉取直播流

III: 能够将拉取的直播流与本地采集的视频进行叠加播放

## 1.2.2 副麦 APP 功能

I: 摄像头采集,编码,推送直播流

II: 拉取直播流

III: 能够将拉取的直播流与本地采集的视频进行叠加播放

## 1.2.3 观众 APP 功能

I: 拉取直播流进行播放

### 1.2.4 AliLive 功能

- I: 接受直播流推送(主麦, 副麦推流);
- II: 接受普通直播流拉取(观众播放);

III: 接受短延迟直播流拉取(主麦,副麦连麦时播放): 短延时直播流在内容上与普通直播流相同,区别在于延时非常短,是专为连麦场景提供的直播流。连麦时,主麦,副麦需要相互拉取对方的直播流进行播放,实现短延时交互。

IV: 推端流通知: 当某个直播流推送或中断时,发出回调。

V: 混流接口: AliLive 提供 StartMix 接口用于将两个直播流叠加在一起,叠加后的直播流将覆盖原来的一路直播流,叠加是无缝的,不会中断当前直播。AliLive 提供 StopMix 接口用于停止直播流叠加。

VI: 混流可用通知: 当 AliLive 收到直播流后,并不能马上对这个直播流调用混流接口,当混流可用时, AliLive 会发出回调,通知使用方。


VII: 混流结果通知: StartMix 是一个异步接口,调用 StartMix 成功并不意味着输出画面已经改变成为叠加状态,AliLive 会发出混流成功/失败回调,通知使用方当前画面是否处于叠加状态。

## 1.2.5 APP Server 功能

- I: 管理推流地址。
- II: 管理能否进行连麦业务逻辑。
- III: 通过调用 AliLive 混流接口和接受 AliLive 回调,并结合业务逻
- 辑,实现连麦过程。

### 1.3 连麦参与者之间的关系

5 个参与者之间的关系如下图所示:



连麦参与者关系

上图中,蓝色部分由直播业务平台方提供,橙色部分由阿里云提供,实线表示信令调用,虚线表示直播流传输。


## 1.4 典型业务流程示例

本节描述一个典型业务流程在上述连麦方案中的实现逻辑。

业务需求如下:

- 1. 主麦发起直播;
- 2. 业务允许主麦直播;
- 3. 观众获取直播流进行播放;
- 4. 观众 A 发起连麦请求,业务上允许了该请求;
- 5. 观众 A 与主麦进行互动;
- 6. 所有观众看到了连麦画面;
- 7. 观众 A 退出连麦;
- 8. 所有观众看到原始画面。

#### 实现逻辑如下:



## 2. AliLive 接口

## 2.1 开始混流

线上文档: https://help.aliyun.com/document\_detail/44405.html

接口功能: 该接口参数中有主流和副流,调用的结果是副流会叠加到主

流上。

注意事项:

I: 调用该接口时主流必须存在并且收到过混流可用回调, 否则该调用会失败。

II: 混流的完成是一个异步过程,调用该接口返回成功不意味着画面发生改变,如果画面发生改变,AliLive 会发出混流结果通知。

III: 使用方可以不关心调用该接口时副流是否存在,若副流存在,混流会马上生效并在短时间能产生混流结果通知; 若副流不存在,AliLive 会等待副流到来以后再触发混流,并产生混流结果通知。

IV: 混流类型请选择 channel。

## 2.2 停止混流

线上文档: https://help.aliyun.com/document detail/44406.html

接口功能: 该接口用于停止主流和副流的叠加, 会对主流的输出产生影

响。

注意事项:

I: 该接口调用成功后,主流画面会发生改变,不会产生混流结果通知。

## 2.3 混流结果通知

接口功能:用于通知使用方混流的内容是否发生改变,用户提供回调的 URL,通过携带参数的方式回调给用户,回调形式如下:

http://notify\_url?MainMixDomain=xx&MainMixApp=xx&MainMixStream=xx&
MixDomain=xx&MixApp=xx&MixStream=xx&MixType=xx&MixTemplate=xx&

Event=xx&Code=xx&Message=xx

### 参数说明:

MainMixDomain=xx&MainMixApp=xx&MainMixStream=xx&MixDomain =xx&MixApp=xx&MixStream=xx&MixType=xx&MixTemplate=xx&Event =xx&Code=xx&Message=xx

参数	含义
MainMixDomain	主流域名
MainMixApp	主流应用
MainMixStream	主流流名
MixDomain	副流域名
MixApp	副流应用
MixStream	副流流名
MixType	混流类型
MixTemplate	混流模版
Event	混流事件
Message	错误描述
Code	成功或者失败

### Event 类型说明:

MixResult	混流结果
-----------	------

## Code 类型说明:

Code 值	语意	画面状态	建议操作
Success	混流成功	主副流叠加成功	触发相应业务逻辑
MainStream	因主流不存在	AliLive 停止输出	等待主流重推后业务
NotExist	导致的混流异	视频流,画面停	恢复或者停止连麦(调
	常	留在混流最后一	用 StopMix)
		帧	
MixStreamN	因副流不存在	主流继续播放,	等待副流重推后业务
otExist	导致的混流异	副流最后一帧叠	恢复或者停止连麦(调

	常	加在主流上	用 StopMix)
InternalErro	内部错误导致	不确定	等待内部重试或者停
r	的混流异常		止连麦(调用 StopMix)

#### 注意事项:

- I: InternalError 表示的由于内部错误导致的异常,业务可以根据需要选择等待系统自动恢复或重试或者停止连麦。
- II: 主流中断或副流中断对连麦画面的影响是不一样的,主流中断时,整体视频流会中断,并停留在最后一帧;副流中断时,整体视频流会继续,叠加视频中主流部分继续播放,副流部分停止在最后一帧。
- III: 该回调只会在 StartMix 和 StopMix 之间才会产生,若 StartMix 失败或者 StopMix 之后,不会产生该回调通知到使用方。
- IV: 当收到回调 code 为 MainStreamNotExist 时,主流的混流接口不可调用,需等到主流混流可用通知以后才能继续调用。
- V: 若回调返回 HTTP 状态码为 200, AliLive 不再发送该回调。

### 2.4 混流可用通知

接口功能:用于通知使用方是否可以以某路流为主流调用混流,用户提供回调的 URL,通过携带参数的方式回调给用户,回调形式如下:

http://notify\_url?Domain=xx&App=xx&Stream=xx&Event=xx

参数说明:

参数	含义
Domain	域名
App	应用
Stream	流名
Event	事件

#### Event 类型说明:

Event 类型	含义
MixAvailable	混流接口可用

注意事项:

I: 若回调返回 HTTP 状态码为 200, AliLive 不再发送该回调。

# 3. 服务开通与配置

- I: 提供需要连麦的域名和 APP (连麦需要消耗大量服务端资源,业务上需要将连麦与非连麦的业务区分)
- II: 提供连麦的估计并发量
- III: 提供混流回调 URL: 混流可用回调和混流结果回调
- IV: 将上述三个信息提供给阿里云相关人员
- V: 在阿里云控制台上配置直播推断流回调: http://live.console.aliyun.com