Capítulo 10

Equações de Maxwell

10.1 Fluxo Magnético

- Lei de Gauss: relaciona fluxo elétrico com carga elétrica.
- O equivalente para campos magnéticos também é uma equação fundamental do eletromagnetismo:

$$\Phi_B^S = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \text{Lei de Gauss, Magnetismo}$$
 (10.1)

- Expressa a inexistência de cargas magnéticas, também chamadas monopolos magnéticos.
- Campos elétricos são gerados pela simples presença de cargas elétricas, ou pela variação temporal de campos magnéticos. Já os campos magnéticos podem ser produzidos por correntes, i.e. cargas em *movimento*, ou, como veremos adiante, por variação temporal do campo elétrico.
- Apenas configurações dipolares, como e.g. ímas com polos norte e sul, podem gerar campos magnéticos. Tais configurações surgem de movimentos internos de cargas dentro dos corpos magnéticos.
- Paul Dirac mostrou que, se monopolos magnéticos existissem, isso explicaria a quantização da carga elétrica. Infelizmente, cargas magnéticas nunca foram observados.

10.2 Corrente de Deslocamento: Lei de Ampere-Maxwell

Considere um capacitor de placas paralelas sendo carregado. Pela Lei de Gauss, a carga em um determinado instante é dada por

$$q = \epsilon_0 \Phi_E^S \tag{10.2}$$

onde Φ_E^S é o fluxo por uma superfície S que contém q. A corrente no circuito associado é

$$i = \frac{dq}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E^S}{dt} \tag{10.3}$$

Entretanto, entre as placas, não há movimento de cargas e não há, portanto, corrente de condução.

Para impor uma "continuidade" da corrente, Maxwell propôs a idéia de uma corrente de deslocamento i_d entre as placas igual à corrente de condução no circuito:

$$i_d = i = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E^S}{dt} \tag{10.4}$$

O nome não é apropriado, pois não há movimento de cargas que crie corrente entre as placas. A idéia, no entanto, é que a variação temporal do fluxo elétrico faz o papel de uma corrente imaginária entre as placas.

Em outras palavras, da mesma forma que no circuito existe um campo elétrico empurrando as cargas e criando a corrente de condução, entre as placas também existe um campo elétrico; ele simplesmente não tem cargas para criar uma corrente de condução, mas ele está associado a uma corrente de deslocamento.

De fato, entre as placas do capacitor $E = \sigma/\epsilon_0$ e o fluxo na superfície S de área A do capacitor é $\Phi_E^S = EA = \sigma A/\epsilon_0 = q/\epsilon_0$. Portanto, pela Eq. 10.4, i_d fica

$$i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E^S}{dt} = \epsilon_0 \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{\epsilon_0}\right) = \frac{dq}{dt} = i$$
 (10.5)

Maxwell propôs então que esta corrente de deslocamento deve ser adicionada à corrente de condução na Lei de Ampere

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(i_{\text{cond}} + i_d)$$
(10.6)

ou seja

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{\text{cond}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E^S}{dt} \quad \text{(Lei de Ampere - Maxwell)}$$
(10.7)

Note que, com essa adição, se estabelece uma simetria com a Lei de Faraday: da mesma forma que a variação do fluxo magnético gera um campo elétrico, agora vemos que a variação do fluxo elétrico gera um campo magnético.

De fato, a Lei de Ampere não faria sentido sem o termo extra de Maxwell. Uma maneira simples de ver isso é imaginar uma superfície aberta S_1 definindo uma curva C, atravessada pela corrente de condução, como na Fig 10.1. Pode-se usar a Lei de Ampere para obter o campo magnético circulante nesse caminho. Entretanto, se mantivermos a curva C mas deformarmos a superfície de tal forma que ela passe entre as placas do capacitor e nunca seja atravessada pela corrente (e.g. a superfície S_2), a Lei de Ampere original diria que a circulação do campo em C é nula. Obviamente, o campo magnético real não pode depender da configuração de uma superfície imaginária (Feynman). Isso indica que algo está faltando na equação original: a corrente de deslocamento de Maxwell.




Figura 10.1: Corrente de deslocamento em um capacitor de placas paralelas e carga q. O campo magnético no caminho C não depende da superfície Amperiana escolhida, o que implica a necessidade da corrente de deslocamento entre as placas. (Serway)

10.3 Equações de Maxwell: Forma Integral

As equações de Maxwell descrevem como cargas e correntes dão origem a campos elétricos e magnéticos. Essas equações são dadas, em sua forma integral, por

$$\Phi_E^S \equiv \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0} \quad \text{(Lei de Gauss)}$$
 (10.8)

$$\Phi_B^S \equiv \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \text{ (Lei de Gauss, Magnetismo)}$$
(10.9)

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B^C}{dt} \quad \text{(Lei de Faraday)}$$
 (10.10)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{\rm in} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E^C}{dt} \quad \text{(Lei de Ampere)}$$
(10.11)

onde:

S é uma superfície fechada,

 $d\vec{S}$ é um vetor perpendicular a S:

C é uma curva fechada,

 $d\vec{l}$ é um vetor paralelo (tangencial) a C;

 \vec{E} é o campo elétrico;

 \vec{B} é o campo magnético;

 Φ_E^S é o fluxo elétrico que atravessa S;

 $\Phi_B^{\overline{S}}$ é o fluxo magnético que atravessa S;

 $q_{\rm in}$ é a carga elétrica dentro de S;

 $i_{\rm in} = dq/dt$ é a corrente elétrica que atravessa C;

 Φ_E^C é o fluxo elétrico na superfície *aberta* apoiada em C; Φ_B^C é o fluxo magnético na superfície *aberta* apoiada em C;

 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$ é a permissividade elétrica no vácuo;

 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1.26 \times 10^{-6}$ T.m/A é a permeabilidade magnética no vácuo.

- Lei de Gauss: indica como cargas elétricas criam campos elétricos; note que somente as cargas dentro da superfície Gaussiana contribuem para o fluxo elétrico.
- Lei de Gauss do magnetismo: formaliza a inexistência de monopólos magnéticos (cargas magnéticas).
- Lei de indução de Faraday: indica que um fluxo magnético variável pode induzir a formação de um campo elétrico circulante e, por conseguinte, uma diferença de potencial e uma corrente elétrica. O sinal negativo garante que a corrente induzida produz um campo magnético que se opõe a variação que lhe deu origem (Lei de Lenz). Caso contrário, o feedback positivo seria incompatível com conservação de energia.
- A Lei de Ampere descreve duas maneiras de gerar um campo magnético circulante:
 - i) através de correntes elétricas,
 - ii) por variação temporal do fluxo elétrico.

 \bullet Por outro lado, cargas testes q com velocidade v na presença destes campos sofrem forças eletromagnéticas, descritas pela força de Lorentz:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \tag{10.12}$$

• Juntas, essas equações descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos conhecidos.

10.4 Operadores Diferenciais

Definindo um operador diferencial $\vec{\nabla}$

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right), \tag{10.13}$$

visualizado como um vetor comum, e usando operações de cálculo vetorial, como produto escalar e produto vetorial, podemos definir operadores convenientes para cálculos eletromagnéticos.

10.4.1 Gradiente

Seja ϕ um campo escalar. Seu gradiente é um vetor, denotado por $\vec{\nabla}\phi$, e definido por

$$\vec{\nabla}\phi = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z}\right) \tag{10.14}$$

10.4.2 Divergente

Seja $\vec{E}=(E_x,E_y,E_z)$ um campo vetorial. Seu divergente é um escalar, denotado por $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}$ e definido por

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$
 (10.15)

10.4.3 Rotacional

Seja $\vec{E}=(E_x,E_y,E_z)$ um campo vetorial. Seu rotacional é um vetor, denotado por $\vec{\nabla}\times\vec{E}$ e definido por

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}, \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}, \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right)$$
(10.16)

10.4.4 Laplaciano

Seja ϕ um campo escalar. Seu Laplaciano é um escalar, denotado por $\nabla^2 \phi$ e definido como $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \phi$, i.e. o divergente do gradiente de ϕ :

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$
 (10.17)

Pode-se ainda definir o Laplaciano de um vetor \vec{E} como um vetor cujas componentes são Laplacianos das componentes de \vec{E} :

$$\nabla^2 \vec{E} = (\nabla^2 E_x, \nabla^2 E_y, \nabla^2 E_z) \tag{10.18}$$

10.4.5 Relações entre Operadores

Exercício 1

Mostre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \tag{10.19}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\phi) = 0 \tag{10.20}$$

para quaisquer ϕ e \vec{A} .

Solução:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

$$= \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y}$$

$$= 0 \tag{10.21}$$

 \mathbf{E}

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\phi) = \vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z}\right)$$

$$= \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial y}, \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z}, \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x}\right)$$

$$= \vec{0}$$
(10.22)

Essas relações implicam:

i)
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \implies \vec{A} : \vec{E} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

ii)
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \implies \exists \ \phi : \vec{E} = \vec{\nabla} \phi$$

Exercício 2

Mostre que

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$
 (10.23)

Solução:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

Para e.g. a componente x do operador, temos

$$\begin{bmatrix} \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \end{bmatrix}_{x} = \frac{\partial (\vec{\nabla} \times A)_{z}}{\partial y} - \frac{\partial (\vec{\nabla} \times A)_{y}}{\partial z}$$

$$= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_{y}}{\partial x} - \frac{\partial A_{x}}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_{x}}{\partial z} - \frac{\partial A_{z}}{\partial x} \right)$$

$$= \frac{\partial^{2} A_{y}}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^{2} A_{x}}{\partial y^{2}} - \frac{\partial^{2} A_{x}}{\partial z^{2}} + \frac{\partial^{2} A_{z}}{\partial z \partial x}$$

$$= \frac{\partial^{2} A_{x}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} A_{y}}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^{2} A_{z}}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^{2} A_{x}}{\partial x^{2}} - \frac{\partial^{2} A_{x}}{\partial y^{2}} - \frac{\partial^{2} A_{x}}{\partial z^{2}}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_{x}}{\partial x} + \frac{\partial A_{y}}{\partial y} + \frac{\partial A_{z}}{\partial z} \right) - \nabla^{2} A_{x}$$

$$= \nabla^{2} A_{x} \cdot (\nabla^{2} \cdot \vec{A}) - \nabla^{2} A_{x}$$

$$(10.24)$$

Mostrando-se similarmente para as componentes y e z, chega-se à expressão vetorial.

10.5 Fluxo e Circulação

Vamos calcular fluxo e circulação de elementos infinitesimais e mostrar que divergente é fluxo por unidade de volume e rotacional é circulação por unidade de área.




Figura 10.2: Fluxo de $\vec{F}(x,y,z)$ em um cubo infinitesimal. Os elementos de area mostrados tem magnitude $\Delta A = \Delta x \Delta z$, mas apontam em sentidos opostos em y e em $y + \Delta y$. (Adaptado de Griffiths)

Considere o fluxo de um campo $\vec{F}(x,y,z)$ através de um elemento de volume infinitesimal em (x,y,z) e lados $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$. A contribuição das duas faces cinzas perpendiculares ao eixo y, mostradas na Fig. 10.2, é

$$\Phi_F^y = \int \vec{F} \cdot d\vec{A}
= F_y(x, y + \Delta y, z) \Delta x \Delta z - F_y(x, y, z) \Delta x \Delta z$$

Usando a aproximação em primeira ordem

$$F_y(x, y + \Delta y, z) = F_y(x, y, z) + \frac{\partial F_y}{\partial y} \Delta y$$

essa contribuição fica

$$\Phi_F^y = \frac{\partial F_y}{\partial y} \Delta x \Delta y \Delta z$$

O fluxo total sobre o cubo fica então

$$\Phi_F^S = \Phi_E^x + \Phi_E^y + \Phi_E^z
= \left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}\right) \Delta x \Delta y \Delta z
= (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) \Delta v$$
(10.25)

onde $\Delta v = \Delta x \Delta y \Delta z$ é o volume do cubo. Assim, vemos que o divergente pode ser interpretado como o fluxo por unidade de volume.

Considere a circulação de um campo $\vec{F}(x,y,z)$ através de um circuito infinitesimal em (x, y, z) no plano (y, z) e com lados/projecões $(\Delta y, \Delta z)$. A contribuição dos dois comprimentos verticais mostrados na Fig. 10.3 é dada por

$$C_F^y = \int \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

= $F_z(x, y + \Delta y, z)\Delta z - F_z(x, y, z)\Delta z$


e, similarmente, a dos dois comprimentos horizontais

$$C_F^z = F_y(x, y, z)\Delta y - F_y(x, y, z + \Delta z)\Delta y$$

Usando as expansões em primeira ordem, temos

$$C_F^y = \frac{\partial F_z}{\partial y} \Delta y \Delta z$$

$$C_F^z = -\frac{\partial F_y}{\partial z} \Delta z \Delta y$$



A circulação total é dada então por :

$$C_F^{y,z} = C_F^y + C_F^z = \frac{\partial F_z}{\partial y} \Delta y \Delta z - \frac{\partial F_y}{\partial z} \Delta y \Delta z$$

$$= \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right) \Delta y \Delta z$$

$$= \left(\vec{\nabla} \times \vec{F}\right)_x \Delta a_x \tag{10.26}$$

onde $\Delta a_x = \Delta y \Delta z$, e a componente x na verdade significa a componente perpendicular ao plano do circuito (y, z). Generalizando para circuitos em direções quaisquer temos

$$C_F = = \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot \Delta \vec{a} \tag{10.27}$$

Portanto, o rotacional é a circulação por unidade de area.

Teoremas do Cálculo Vetorial 10.6

10.6.1Teorema Fundamental do Cálculo

O principal resultado do cálculo unidimensional é o Teorema Fundamental do Cálculo, que diz que a integral da derivada de uma função f(x) é simplesmente a diferença da própria função calculada nos limites de integração

$$\int_{a}^{b} \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a) \quad \text{(Teorema Fundamental)} \quad (10.28)$$

i.e. a integral desfaz a derivada da função, deixando apenas o efeito dos pontos limites da função no intervalo considerado.




Figura 10.3: Circulação de $\vec{F}(x,y,z)$ em um circuito infinitesimal. (Adaptado de Griffiths)




Figura 10.4: Teorema fundamental do cálculo unidimensional. (Griffiths)

Pensando na integral como o limite da soma de intervalos infinitesimais, obtemos:

$$\int_{a}^{b} \frac{df}{dx} dx = \sum_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \Delta x = \sum_{i=1}^{N} \frac{(f_{i+1} - f_{i})}{\Delta x_{i}} \Delta x_{i} = \sum_{i=1}^{N} (f_{i+1} - f_{i})$$

$$= (f_{2} - f_{1}) + (f_{3} - f_{2}) + (f_{4} - f_{3}) + \dots + f_{N-1} - f_{N-2} + f_{N} - f_{N-1}$$

$$= -f_{1} + f_{N} = f(b) - f(a) \tag{10.29}$$

10.6.2 Teorema Fundamental Multidimensional




Figura 10.5: Teorema fundamental multidimensional. A integral de um gradiente em um caminho. (Griffiths)

O Teorema Fundamental pode ser facilmente estendido para a integral em um caminho de um gradiente:

$$\int_{a}^{b} \vec{\nabla} V \cdot d\vec{l} = V(b) - V(a) \quad \text{(Gradiente)}$$
 (10.30)

Esse resultado pode ser mostrado de forma similar ao Teorema Fundamental unidimensional usando o fato de que

$$dV = \vec{\nabla}V \cdot d\vec{l} \tag{10.31}$$

Novamente, somente os valores nas bordas sobrevivem aos cancelamentos internos na integração.

10.6.3 Teorema de Gauss

Esses resultados podem ser generalizados para integrais de superfície e de volume pelos teoremas de Stokes e Gauss, respectivamente.




Figura 10.6: Teorema de Gauss. Um volume qualquer preenchido com cubos. Após cancelamentos internos, somente a contribuição do fluxo na superfície externa sobrevive. (Griffiths)

O Teorema de Gauss diz que a integral tripla do divergente de \vec{E} no volume V definido pela superfície S é a integral de superfície de \vec{E} na superfície S:

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \ dV = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad \text{(Teorema de Gauss)} \qquad (10.32)$$

Para mostrar o teorema de Gauss, nós imaginamos o volume arbitrário subdividido em cubos infinitesimais, como na Fig 10.6. A integral no volume é obtida somando as contribuições dos vários cubos, cada uma das quais é dada pela Eq. 10.25:

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \ dV = \sum_{\Delta v \to 0} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \ \Delta v_{\text{cubo}} = \sum \Phi_{E}^{\text{cubos}}$$
 (10.33)

Na soma dos fluxos nos cubos, as contribuições de superfícies internas se cancelam, pois vem sempre em pares de sinais opostos. Sobra apenas a contribuição das faces externas:

$$\int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \ dV = \sum \Phi_{E}^{\text{cubos}} = \sum \int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$




Figura 10.7: Teorema de Stokes. A superfície arbitrária é preenchida por circuitos quadrados infinitesimais. Após cancelamentos internos somente a circulação na curva externa sobrevive. (Griffiths).

10.6.4 Teorema de Stokes

O Teorema de Stokes diz que a integral dupla do rotacional de um campo vetorial \vec{E} na superfície aberta S definida pela curva fechada C é a integral de linha de \vec{E} na curva C:

$$\int_{S} \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{C} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{(Teorema de Stokes)}$$
 (10.34)

Para mostrar o teorema de Stokes, nós imaginamos a superfície arbitrária subdividida em circuitos infinitesimais, como na Fig 10.7. A integral na superfície é obtida somando as contribuições dos vários circuitos quadrados, cada uma dada pela Eq. 10.27:

$$\int_{S} \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{\Delta S \to 0} \vec{\nabla} \times \vec{E} \ \Delta S_{\text{quadrado}} = \sum_{\Delta S \to 0} C_{E}^{\text{quadrados}}$$
(10.35)

Na soma das circulações dos quadrados, as contribuições de lados internos se cancelam, pois vem sempre em pares de sinais opostos. Sobra apenas a contribuição da curva externa delimitando a superfície:

$$\int_{S} \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{E} C_{E}^{\text{quadrados}} = \sum_{E} \int_{C} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_{C} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Note que todos esses casos correspondem esquematicamente a

$$\int_{A} \tilde{\partial}\tilde{f} = \left[\tilde{f}\right]_{\partial A} \tag{10.36}$$

onde $\tilde{\partial}$ denota derivadas generalizadas (em 1, 2 ou 3 dimensões), \tilde{f} denota um campo generalizado (escalar ou vetorial), A denota uma região generalizada (intervalo, superfície ou volume) e ∂A denota a fronteira de A (ponto, curva ou superfície).

10.7 Equações de Maxwell: Forma Diferencial

Usando o teorema de Gauss e o teorema de Stokes nas Equações de Maxwell na forma integral, e, notando que essas equações são válidas para volumes, superfícies e curvas *gerais*, obtém-se as equações de Maxwell na forma diferencial.

Por exemplo, partindo da Lei de Gauss, podemos usar o teorema de Gauss no lado esquerdo e expressar a carga como integral da densidade de carga no lado direito, obtendo:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_{0}}$$

$$\rightarrow \int_{V} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, dV = \frac{1}{\epsilon_{0}} \int_{V} \rho \, dV, \, \forall \, V \rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_{0}} \tag{10.37}$$

Outro exemplo seria partir da Lei de Ampere, usar o teorema de Stokes e expressar a corrente como integral da densidade de corrente, obtendo:

$$\oint_{C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} i_{\text{in}} + \mu_{0} \epsilon_{0} \frac{d}{dt} \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\rightarrow \int_{S} \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_{0} \int_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_{0} \epsilon_{0} \int_{S} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}, \ \forall \ S \rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_{0} \vec{j} + \mu_{0} \epsilon_{0} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \ (10.38)$$

Procedendo de forma similar para as outras equações, obtemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$
 (Lei de Gauss) (10.39)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$
 (Lei de Gauss do Magnetismo) (10.40)

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
 (Lei de Faraday) (10.41)

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
 (Lei de Ampere) (10.42)

onde ρ é a densidade de carga elétrica $(q=\int \rho dV)$ e \vec{j} é a densidade de corrente elétrica $(i=\int \vec{j}\cdot d\vec{S})$.

10.7.1 Decomposição de Campos Vetoriais

Vamos provar dois fatos interessantes de um campo vetorial \vec{V} que decai a zero no infinito de forma suficientemente rápida:

- 1) \vec{V} pode ser decomposto na soma de um gradiente $\vec{\nabla}\phi$ e de um rotacional $\vec{\nabla}\times\vec{A}$.
- 2) $\vec{\nabla} \cdot \vec{V}$ e $\vec{\nabla} \times \vec{V}$ são suficientes para determinar o campo \vec{V} expandido da maneira acima.

O primeiro fato segue da identidade (veja Eq. 10.23)

$$\nabla^2 \vec{Z} = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{Z}) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{Z}). \tag{10.43}$$

Identificando

$$\vec{V} = \nabla^2 \vec{Z} \tag{10.44}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{Z} = \phi \tag{10.45}$$

$$-\vec{\nabla} \times \vec{Z} = \vec{A} \tag{10.46}$$

temos

$$\vec{V} = \vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla} \times \vec{A} \tag{10.47}$$

e é sempre possível fazer tal decomposição, pois dado o vetor \vec{V} , mostra-se que podemos sempre achar \vec{Z} resolvendo a Eq. (10.44). Esta equação é denotada Equação de Poisson, e aparece com frequência no Eletromagnetismo e na Gravitação. Sua solução pode ser obtida pelo método da Função de Green, e o resultado é

$$\vec{Z} = \int d^3x' \frac{1}{4\pi} \frac{\vec{V}}{|\vec{x} - \vec{x'}|} \,. \tag{10.48}$$

Uma vez determinado \vec{Z} , pode-se então determinar ϕ e \vec{A} pelas Eqs. (10.45) e (10.46). Essa decomposição permite afirmar que:

- i) Se $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$, então $\vec{V} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ (rotacional puro). ii) Se $\vec{\nabla} \times \vec{V} = 0$, então $\vec{V} = \vec{\nabla} \phi$ (gradiente puro).

Usando a decomposição da Eq. (10.47), temos que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \nabla^2 \phi + \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \nabla^2 \phi \tag{10.49}$$

e portanto

$$\phi = \int d^3x' \frac{1}{4\pi} \frac{\vec{\nabla} \cdot \vec{V}}{|\vec{x} - \vec{x'}|}$$
 (10.50)

Além disso

$$\vec{\nabla} \times \vec{V} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\phi) + \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A})$$

$$= \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$
(10.51)

$$= \vec{\nabla}[\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{Z})] - \nabla^2 \vec{A}$$

$$= -\nabla^2 \vec{A}$$
(10.52)

$$= -\nabla^2 \vec{A} \tag{10.53}$$

e portanto

$$\vec{A} = -\int d^3x' \frac{1}{4\pi} \frac{\vec{\nabla} \times \vec{V}}{|\vec{x} - \vec{x'}|}$$
 (10.54)

Desta forma, basta saber $\vec{\nabla} \cdot \vec{V}$ e $\vec{\nabla} \times \vec{V}$ para determinar ϕ e \vec{A} e, assim, o próprio campo \vec{V} pela decomposição acima. É por isso que as Equações de Maxwell lidam com divergentes e rotacionais dos campos elétrico e magnético: eles determinam os campos unicamente, desde que estes decaiam a zero de forma suficientemente rápida no infinito.

10.8 Conservação da Carga

A carga elétrica é conservada, ou seja cargas não são criadas nem destruídas. Além disso, se e.g. a carga em um ponto está diminuindo, é porque parte da carga está se deslocando a outro ponto na forma corrente elétrica. Matematicamente, a conservação da carga é expressa como:

$$\frac{dq}{dt} = -i\tag{10.55}$$

i.e. a variação da carga em um ponto balanceia exatamente a corrente que sae deste ponto. Se a corrente for positiva, a carga no ponto está diminuindo, e por isso o sinal negativo. Considerando esta igualdade dentro de um volume V com borda superficial S, temos

$$\frac{d}{dt} \int_{V} \rho \ dV = -\int_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\int_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} \ dV = -\int_{V} \nabla \cdot \vec{j} \ dV \tag{10.56}$$

como essa igualdade vale para qualquer volume V arbitrário, temos

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$$
 (Eq. da continuidade) (10.57)

Esta equação é chamada de Eq. da continuidade e diz simplesmente que, se a densidade de carga varia no tempo em certo ponto do espaço, é porque a densidade de corrente diverge naquele ponto, ou seja cargas não são criadas nem destruídas, apenas se movem de um lugar a outro.

Por outro lado, tomando o divergente da Lei de Ampere-Maxwell, temos:

$$0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot \left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$= \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial (\vec{\nabla} \cdot \vec{E})}{\partial t}$$

$$= \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial (\rho / \epsilon_0)}{\partial t}$$

$$= \mu_0 \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right).$$

ou seja, obtemos novamente a Eq. da continuidade:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \tag{10.58}$$

Portanto, as Equações de Maxwell automaticamente garantem que cargas são conservadas, não sendo necessário postular isso adicionalmente.

10.9 Potenciais Eletromagnéticos

É conveniente definir potenciais relacionados aos campos elétrico e magnético. Esses potenciais são definidos das Eqs. de Maxwell sem fontes (cargas e correntes). Primeiramente, como

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \tag{10.59}$$

segue que \vec{B} deve ser o rotacional de algum campo vetorial \vec{A} , conhecido como o potencial vetor magnético

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \tag{10.60}$$

Usando essa expressão na outra equação para \vec{E} , temos

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{\nabla} \times \vec{A}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right)$$
 (10.61)

Portanto

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0 \tag{10.62}$$

e segue que o termo entre parênteses deve ser o gradiente de algum campo escalar ϕ , conhecido como o potencial escalar elétrico.

O potencial elétrico ϕ e o potencial vetor magnético \vec{A} são portanto definidos por

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} \tag{10.63}$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \tag{10.64}$$

Note que, no caso eletrostático $\partial \vec{A}/\partial t = 0$ e $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, como no Cap. 3. Com essas definições, as duas Eqs. de Maxwell sem fonte obviamente são automaticamente satisfeitas:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \tag{10.65}$$

е

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times (-\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t})$$
 (10.66)

$$= -\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\phi - \frac{\partial(\vec{\nabla} \times A)}{\partial t}$$
 (10.67)

$$= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{10.68}$$

As equações com fonte podem então ser usadas para descrever a dinâmica dos potenciais, ou dos campos.

10.9.1 Transformação de Calibre

Os campos não são determinados unicamente pelos potenciais eletromagnéticos definidos acima. Se ϕ e \vec{A} são soluções das Eqs. de Maxwell, os potenciais ϕ' e \vec{A}' definidos por

$$\phi' = \phi - \frac{\partial f}{\partial t} \tag{10.69}$$

$$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}f \tag{10.70}$$

para uma função f(x,t) qualquer também são solução, pois

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla}\phi' - \frac{\partial\vec{A}'}{\partial t} \tag{10.71}$$

$$= -\vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla}\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{\partial (\vec{\nabla}f)}{\partial t}$$
 (10.72)

$$= -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} = \vec{E} \tag{10.73}$$

e similarmente

$$\vec{B}' = \vec{\nabla} \times \vec{A}'$$

$$= \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}f) = \vec{B}$$
(10.74)

Portanto, temos a liberdade de escolher a função f convenientemente sem alterar os campos. A escolha de f implica a determinação de um calibre. Um calibre interessante na magnetostática é o Calibre de Coulomb

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad \text{(Calibre de Coulomb)} \tag{10.75}$$

Caso o campo A nao satisfaça este calibre, basta definir A' que satisfaça, o que requer

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \nabla^2 f = 0 \tag{10.76}$$

ou seja, basta resolver a equação $\nabla^2 f = -\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$ para f, que sempre tem solução.

Outro calibre interessante, usado nas soluções de ondas eletromagnéticas, é o Calibre de Lorentz

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \quad \text{(Calibre de Lorentz)}$$
 (10.77)

Das Eqs. 10.69 e 10.70, temos

$$\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \phi'}{\partial t} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$
(10.78)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \nabla^2 f \tag{10.79}$$

e para ϕ' e A' satisfazerem o calibre de Lorentz, devemos te requer

$$\nabla^2 f - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = -(\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t})$$
 (10.80)

que também sempre tem solução para f.

Note que, mesmo após especificar o calibre, os potenciais ainda não são únicos. Por exemplo, se os potenciais já satisfazem o calibre especificado, por exemplo, o calibre de Lorentz, o lado direito da equação acima é zero, e outra função g satisfazendo a equação de onda homogênea

$$\nabla^2 g - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = 0 \tag{10.81}$$

ainda pode ser adicionada aos potenciais com uma transformação de calibre extra, novamente sem alterar os campos.