W= Tiempo de espera en la cola

S= Tiempo de servicio

R= Tiempo de respuesta, W=R+S

Z= Retardo

 N_{Ω} = Numero Trabajos serv. Tasa de llegada de trabajos = λ_{Ω}

 $N_T = Numero constante de trabajos NZ = Numero de trabajos reflexión$

Batch Nt=No

Cerrada Nt=No+Nz

R₀ = Tiempo medio de respuesta del servidor

T = Duración del periodo de medida

A_i = Numero trabajos solicitados

C_i = Numero trabajos Completados B_i = Tiempo dispositivo ocupado

 $A_i = Llegadas C_i = Salidas$

 λ_{i} = Ai / T Tasa de llegada τ_{i} = T/ Ai Tiempo entre llegadas X_{i} = Ci / T Productividad S_{i} = Bi/Ci Tiempo de servicio W_{i} Tiempo de espera en cola R_{i} = Wi +Si Tiempo de respuesta

 Q_i : Numero medio trabajos cola U_i =Bi / T Utilización

V_i = Ci / Co, Razon de Visitaç

Di = Bi / Co = Vi * Si, Demanda de servicio, tiempo que el dispositivo dedica a cada trabajo que abandona

 $N_0 = \lambda o * Ro = Xo * Ro, Ley de Little$

$$Q_i = \lambda i * Wi = Xi * Wi, Ley de Little$$

$$Ui = \lambda_i^* Si = Xi * Si$$

$$Ui = \lambda_i^* Si = Xi * Si$$
 $Ui = Bi / T = (Ci / T) * (Bi / Ci) = Xi * Si$

Ro = Sum (Vi * Ri), Ley general de tiempo de respuesta Ro = (Nt / Xo) - Z

Los cuellos de botella están en los disp de mayor demanda de servicio

Db = max Di = Vb * Sb

La saturacion se alcanza con la prod maxima, Xmax = 1/Db

Rmin = Sum Di, valor mas optmista rendimiento Xo = Nt / (Ro + Z) = Nt / (D + Z)

$$Xo = Nt / (Ro + Z) = Nt / (D + Z)$$

Ub = Xo * Db, optimista productividad

Ro = Nt * Db - Z, optimista T respuesta

Limites optimistas

 $Ro >= max\{D, Nt * Db - Z\}$

 $Xo \ll \min\{Nt/(D+Z), 1/Db\}$

 $Nt^* = (D+Z)/Db$, punto teorico de saturación

Ri = Ni * Si + Si = (Ni + 1) * Si = Si / (1 - Xi * Si) = Si / (1 - Xo * Di), tiempo de respuesta medio, peor

- 1) Demanda servicio de cada estacion, Di = Vi * Si
- 2) Calcula tiempo de respuesta de cada estación, Ri = Si / (1- Xo * Di) = Si / (1- λo * Di)
- 3)Calculamos el tiempo de respuesta del servidor, Ro = Sum(Di /(1- λo * Di))
- 4) Numero medio de trabajos No = λo * Ro = Xo * Ro
- 5) Utilización Ui = Xo * Di, Tiempo medio espera Wi = Ri Si, Numero medio trabajos Qi = Xo * Vi * Wi