DOCUMENTAÇÃO DO SIMULADOR (BÁSICO) DE ARQUITETURA MIPS

MATHEUS VIEIRA DE SOUZA DAVID CORINO

Sobre o simulador MIPS

O simulador (básico) de arquitetura mips, foi desenvolvido na linguagem de programação C++, utilizando os compiladores Dev-C++ e Microsoft Visual Studio 2010. O simulador de arquitetura MIPS é um software desenvolvido para realizar operações básicas de aritmética através de intruções que contenham 32 bits.



Método principal (MAIN)

A função "MAIN" está encarregada de iniciar a execução do programa, chamando primeiramente o método "LOAD" dando sequência a execução do programa.

```
int main()
{
    load();
    int z = 0;
    do
    {
        run();
        z++;
    }
    while(z <= objLINHAS.linhas);
    dump();
    system("pause");
    return 0;
}</pre>
```

Classe Memory

Esta classe define quantos espaços de memória serão disponibilizados para armazenas as instruções de 32 bits.

```
#ifndef __MEMORY_H__
#define __MEMORY_H__
#define MEM_SIZE 1024 //Tamanho reservado na memória.

class Memory
{
    public:
        int read(int address);
        void write(int address, int data);
    private:
        int m_array[MEM_SIZE];
};
#endif
```

Classe MIPS

Na classe mips estão localizados os métodos a serem executados, LOAD, FETCH, DECODE, EXECUTE, STEP, RUN e tambem estão localizados os registradores OPCODE, RS, RT, RD, SHIFT AMOUNT e FUNCTION.

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <string>
using namespace std;
class Mips
   public:
    //Métodos principais.
           //Busca a instrução e incrementa o contador.
           void fecth();
           //Extrai os campos da instrução, OP, RS, RD, RT, SHAMT e FUNCT.
           void decode();
           //Executa as intruções.
           void execute();
           //Executa uma-a-uma instrução.
           void step();
           //Executa o código até o final.
           void run();
    //Métodos auxiliares.
           //Mostra o conteúdo dos registradores.
           void dump_regs();
           //Mostra o conteúdo da memória incluindo os endereços.
           void dump mem(int start, int end, char format);
           //Carrega as instruções de um arquivo de texto para a memória.
           void load();
    //Registradores.
           /*Contador de Programa, Opcode, Registrador fonte 1,
           Registrador fonte 2, Registrador destino, Shift Amont, Função. */
          char ir[32], op[5], rs[4], rt[4], rd[15], shamt[4], funct[5];
           //Registrador de instrução.
   //Variável auxilar para contagem de quantas instruções tem o arquivo.
          int linhas;
```

Método LOAD

O método LOAD é responsável por localizar um arquivo de texto com as instruções em binário, ler este arquivo e armazenar em memória (utilizando da classe Memory) cada instrução na sua respectiva posição.

```
void load()
    setlocale(LC ALL, "");
   char caminho[300], inst[32];
   unsigned long int instrucao;
   cout << line << "Digite o endereço (caminho) onde está seu documento "
   << "com as instruções."
   << "\nExemplo: \"C:\\Arquivos de programas\\MIPS\\mips.txt\" \n" << endl;
   cin >> caminho;
   ifstream arquivo;
    arquivo.open(caminho);
    if(arquivo.fail())
    {
        cout << "\n\nErro na abertura do arquivo!!! \n\n" << "Verifique se o "
        << "caminho digitado está correto. \n"
        << "Verifique se o nome do arquivo está correto. \nVerifique se a "
        << "extensão do arquivo "
        << "esta correta." << "\n\n\tPressione qualquer tecla para sair. ";
        getch();
       exit(0);
    int i = 0; //a variável "i" fará a função do PC nesse método.
   while (arquivo.getline(inst, 33))
    Ł
        instrucao = strtoul(inst, NULL, 2);
        objMemory.write(i, instrucao);
        objLINHAS.linhas = i;
        i+=4;
    arquivo.close();
```

Método FETCH

O método FETCH busca em determinada posição de memória o conteúdo da mesma.

```
void fetch()
{
    unsigned long int instrucaol;
    instrucao1 = objMemory.read(pc);
    itoa(instrucao1, objIR.ir, 2);
    pc++;
}
```

Método DECODE

O método DECODE separa a instrução carregada da memória e dependendo do tipo de instrução, e separa a instrução armazenando cada parte nos seus registradores.

```
void decode()
{
    int quantidade;
    quantidade = strlen(objIR.ir);
    if (quantidade < 32);
        complemento (quantidade);
    string s = objIR.ir;
    unsigned long int aux;
    s.copy(objOP.op, 6, 0);
    aux = strtoul(objOP.op, NULL, 2);
    switch (aux)
        case LW:
             s.copy(objRS.rs, 5, 6);
             s.copy(objRT.rt, 5, 11);
             s.copy(objRD.rd, 16, 16);
             break;
        case SW:
             s.copy(objRS.rs, 5, 6);
             s.copy(objRT.rt, 5, 11);
             s.copy(objRD.rd, 16, 16);
             break;
        default:
                s.copy(objRS.rs, 5, 6);
                s.copy(objRT.rt, 5, 11);
                s.copy(objRD.rd, 5, 16);
                s.copy(objSHAMT.shamt, 5, 21);
                s.copy(objFUNCT.funct, 6, 26);
    }
```

Método COMPLEMENTO

O método COMPLEMENTO verifica quantos bits há naquela instrução, se houver menos que 32 bits, o método complementa a instrução com a quantidade que falta na instrução com zeros a esquerda, fazendo com que a instrução fique exatamente com 32 bits.

```
void complemento(int quantidade01)
{
    int k = 0;
    char zero[100];
    while(quantidade01 < 32)
    {
        zero[k] = '0';
        quantidade01++;
        k++;
    }
    zero[k] = '\0';
    strcat(zero, objIR.ir);
    strcpy(objIR.ir, zero);
}</pre>
```

Método EXECUTE

O método EXECUTE verifica o registrador OP e o registrador FUNCT para saber qual operação deverá executar. Neste método existem cinco tipos de operações, sendo elas: SW (store word), ADD (adição), SUB (subtração), MUL (multiplicação), e DIV (divisão).

```
void execute()
    unsigned long int funcao, opcode=0, s0=0, s1=0, s2=0, t0=0, t1=0, t2=0;
    unsigned long int i, HI, LO, C;
    opcode = strtoul(objOP.op, NULL, 2);
    funcao = strtoul(objFUNCT.funct, NULL, 2);
    switch (opcode)
        case SW:
             t0 = strtoul(objRS.rs, NULL, 2);
             C = strtoul(objRD.rd, NULL, 2);
             objMemory.write(C, t0);
             itoa(t0, objRD.rd, 2);
             break;
        case 0:
             switch (funcao)
             {
                 case ADD: //Função de adição.
                      s2 = strtoul(objRS.rs,NULL, 2);
                      s1 = strtoul(objRT.rt, NULL, 2);
                      s0 = s2 + s1;
                      itoa(s0, objRD.rd, 2);
                      break;
                 case SUB: //Função de subtração.
                      s2 = strtoul(objRS.rs,NULL, 2);
                      s1 = strtoul(objRT.rt, NULL, 2);
                      s0 = s2 - s1;
                      itoa(s0, objRD.rd, 2);
                      break;
                 case MUL: //Função de multiplicação.
                      s2 = strtoul(objRS.rs,NULL, 2);
                      s1 = strtoul(objRT.rt, NULL, 2);
                      i = 1;
                      t0 = s2;
                      while (i < s1)
                          t0 = t0 + s2;
                          i++;
                      itoa(t0, objRD.rd, 2);
                      break;
```

Método RUN e STEP

Os métodos RUN e STEP são parte fundamental para o funcionamento do programa. O método RUN chama o método STEP que por sua vez chama o FETCH, DECODE e EXECUTE até que o método RUN diga que não há mais instruções a serem executadas.

```
// Métodos para realizar busca, decidificação e execução das instruções.

void step()
{
    fetch();
    decode();
    execute();
}

/* Método para realizar os passos do 'step' até que não tenha mais intruções
em memória. */

void run()
{
    step();
}
```

DUMP REGS e DUMP MEM

Estes métodos são responsáveis por mostrar na tela do computador o valor final dos registradores e mostrar a posição e o conteúdo da memória definidos pelo usuário.

```
void dump regs()
   cout << "Registrador RS: " << objRS.rs << "\nRegistrador RT: "</pre>
   << objRT.rt << "\nRegistrador RD: " << objRD.rd
   << "\nRegistrador funct: " << objFUNCT.funct << "\n" << endl;
// Método para mostrar o contúdo da memória.
void dump mem(int start, int end, char format)
   int x;
   unsigned long int aux1;
   x = start;
   cout << "\n" << "Posição Conteúdo \n\n";
   while (x \le end)
        switch (format)
        {
            case 'd':
            case 'D':
                 aux1 = objMemory.read(start);
                 printf(" %.3ld -- %ld \n", start, aux1);
                 break;
            case 'h':
            case 'H':
                 aux1 = objMemory.read(start);
                 printf(" %.31d -- %X \n", start, aux1);
                 break;
            default:
                 cout << line
                 << "ATENÇÃO!!! \nVocê digitou uma opção não compatível. "
                 << "O programa sera encerrado! \n" << endl;
                 getch();
                 exit(0);
        }
        start++;
        x++;
   cout << "\n";
```



MANUAL BÁSICO PARA O USUÁRIO

Como utilizar o simulador MIPS.

O software é dividido em duas partes: 1º o arquivo de texto com as instruções em binário e 2º o software em si. O usuário devera redigir um arquivo de texto cada instrução com 32 bits em formato binário sem espaço entre os números e com as instruções uma em baixo da outra como mostra a figura abaixo:

000000001100101000000000100000
0000001111111111100000000000100000
00000000101000110000000000100010
0000001111111111000000000000100010
0000000011001010000000000011000
000000111111111110000000000011000
000000001110001000000000000011010
101011011010101100000000000000000000000
101011010110110100000000000001111

As instruções são divididas em partes que serão lidas pelo programa e armazenas no seus respectivos registradores, por exemplo:

INSTRUÇÕES DO TIPO R						
OPCODE	RS	RT	RD	SHAMT	FUNCT	
000000	00011	00101	00000	00000	100000	

	INSTRUÇÕES DO TIPO I				
OPCODE	RS	RT	RD		
000000	00011	00101	0000000000001111		

O programa realize operações de SW (store word), ADD (adição), SUB (subtração), MUL (multiplicação), e DIV (divisão). Portanto deve ser observar a escrita das instruções no documento de texto conforme mostra as instruções abaixo:

• **ADD** (operação de adição)

Para essa operação aritmética **OPCODE** sempre será **000000**;

RS contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **00011** (em decimal = 3);

RT contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **01001** (em decimal = 9);

RD é onde será armazenado o resultado, então deverá ser 00000;

SHAMT não será utilizado nesse tipo de operação, então deve-se deixar **00000**; **FUNCT** é o mais importante pois indica que se trata de uma operação de soma, nesse caso será **100000**.

• **SUB** (operação de subtração)

Para essa operação aritmética **OPCODE** sempre será **000000**; **RS** contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **00011** (em decimal = 3);

RT contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **00001** (em decimal = 1); **RD** é onde será armazenado o resultado, então deverá ser **00000**;

SHAMT não será utilizado nesse tipo de operação, então deve-se deixar 00000;

FUNCT é o mais importante pois indica que se trata de uma operação de subtração, nesse caso será **100010**.

OBS: caso o **RS** seja menor que **RT** ocorrerá um erro e o programa será finalizado.

• MUL (operação de multiplicação)

Para essa operação aritmética **OPCODE** sempre será **000000**; **RS** contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **00100** (em decimal = 4); **RT** contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **01001** (em decimal = 9); **RD** é onde será armazenado o resultado, então deverá ser **00000**; **SHAMT** não será utilizado nesse tipo de operação, então deve-se deixar **00000**:

SHAMT não será utilizado nesse tipo de operação, então deve-se deixar **00000**; **FUNCT** é o mais importante pois indica que se trata de uma operação de multiplicação, nesse caso será **011000**.

• **DIV** (operação de divisão)

Para essa operação aritmética **OPCODE** sempre será **000000**;

RS contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **00011** (em decimal = 3);

RT contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **01001** (em decimal = 9);

RD é onde será armazenado o resultado, então deverá ser 00000;

SHAMT não será utilizado nesse tipo de operação, então deve-se deixar 00000;

FUNCT é o mais importante pois indica que se trata de uma operação de divisão, nesse caso será **011010**.

OBS: caso **RS** seja menor que **RT** ocorrerá um erro e o programa será finalizado.

• **SW** (store word ou armazenar palavra)

Para essa operação aritmética **OPCODE** sempre será **101011**; **RS** contem um número positivo entre 0 e 31, exemplo: **00110** (em decimal = 6); **RD** nesse caso terá o endereço de onde será armazenado o valor de **RS**;

Feito a parte de escrita das instruções em um documento de texto, deve-se executar o 2º passo que é o software em si.

Quando o software for aberto ele solicitará que o usuário digite o caminho do arquivo, como exemplo: "D:\SIMULADOR_MIPS\mips.txt", devendo lembrar de digitar sempre a extensão do arquivo.

Feito isso basta seguir as instruções que estão no próprio software para a completa execução do programa.

Autores: Matheus Vieira - 2º Semestre, Tecnólogo em Redes de computadores, **David Corino** - 2º Semestre, Tecnólogo em Redes de computadores.