libEasyPlayerPro(windows)接口说明如下:

1. EasyPlayerPro_Create

```
说明: 创建一个媒体流或者媒体文件播放实例,同时返回一个 player 播放器对象指针
参数说明: 无
返回值: Easy_PlayerPro_Handle 指针类型,指向 easyplayerpro 对象句柄
声明如下:
Easy_PlayerPro_Handle EasyPlayerPro_Create();
```

2. EasyPlayerPro_Release

```
说明:销毁一个由EasyPlayerPro_Create创建的播放器实例,该函数必须和Create函数成对出现,否则会出现严重的内存泄露。
参数说明: Easy_PlayerPro_Handle 指针类型,指向 easyplayerpro 对象句柄
返回值: player - Easy_PlayerPro_Handle 指针类型,指向 easyplayerpro 对象指针句柄
声明如下:
void EasyPlayerPro_Release(Easy_PlayerPro_Handle player);
```

3. EasyPlayerPro_Open

```
说明: 打开一个媒体流或者媒体文件进行播放,同时返回一个 player 对象指针
参数说明:
                     - 一个由EasyPlayerPro_Create创建的播放器实例,如果为空则播放器内部自行创建
- 文件路径(可以是网络流媒体的 URL)
- Win32 的窗口句柄/其他平台渲染显示设备句柄
      fileUrl
      render_mode
                       - 视频渲染模式,详见EASY VIDEO RENDER TYPE
      video_mode
                       - 视频显示模式,详见EASY_VIDEO_SCALE_MODE
      link_mode
                        - 流连接模式,目前只对RTSP流有效,设置rtp over tcp/udp, 详见EASY_STREAM_LINK_MODE
                       - 播放速度, 0-100慢放, 100以上快放
      speed
valume
                       - 播放音量, -255 - +255
返回值:
                  Easy_PlayerPro_Handle 指针类型,指向 easyplayerpro 对象句柄
声明如下:
Easy_PlayerPro_Handle EasyPlayerPro_Open(Easy_PlayerPro_Handle player,
   char *fileUrl, EASY_HANDLE hWnd,
   EASY_VIDEO_RENDER_TYPE render_type,
   EASY_VIDEO_SCALE_MODE video_mode,
   EASY_STREAM_LINK_MODE link_mode,
   int
                       speed.
```

4. EasyPlayerPro_Close

```
说明: 关闭播放
参数说明:
player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象

声明如下:
void EasyPlayerPro_Close(Easy_PlayerPro_Handle player);
```

5. EasyPlayerPro_Play

```
说明:开始播放,注意:媒体流或者文件打开后不需要调用此函数即开始播放,此函数在暂停、单步播放的时候调用,返回正常播放逻辑参数说明:
player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象
声明如下:
void EasyPlayerPro_Play(Easy_PlayerPro_Handle player);
```

6. EasyPlayerPro_StepPlay

7. EasyPlayerPro_Pause

```
说明: 暂停播放,调用EasyPlayerPro_Play返回正常播放

参数说明:
player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象

声明如下:
void EasyPlayerPro_Pause(Easy_PlayerPro_Handle player);
```

8. EasyPlayerPro_Seek

```
说明: 播放进度跳转到指定位置

参数说明:

player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象
seek - 指定位置,以毫秒为单位

声明如下:
void EasyPlayerPro_Seek(Easy_PlayerPro_Handle player, EASY_VERYLONG seek);
```

9. EasyPlayerPro_Resize

```
说明: 设置显示区域,有两种显示区域,视频显示区和视觉效果显示区

参数说明:

player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象
type - 指定区域类型 0 - video rect, 1 - audio visual effect rect
x,y,width,height - 指定显示矩形区域
函数声明:

void EasyPlayerPro_Resize (Easy_PlayerPro_Handle player, int type, int x, int y, int width, int height);
```

10. EasyPlayerPro_Snapshot

11. EasyPlayerPro_Record

```
说明: 视频播放录像

参数说明:

player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象
filePath - 图片存放路径,以.xxx结束(xxx 目前只支持 mp4 格式)
duration - 指定图片宽高,如果 <= θ 则默认使用视频宽高

声明如下:
int EasyPlayerPro_Record (Easy_PlayerPro_Handle player, char *filePath, int duration );
```

12. EasyPlayerPro_Record 视频播放停止录像

```
player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象
声明如下:
int EasyPlayerPro_Stoprecord(Easy_PlayerPro_Handle player);
```

13. EasyPlayerPro_SetLogo

```
说明:设置台标/LOGO
参数说明:
                   - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象
   player
                   - 是否使用水印 1=启用 0=不启用
                   - 台标位置: 1==leftttop 2==righttop 3==leftbottom 4==rightbottom
   ePos
                   - 水印的风格,见WATERMARK_ENTRY_TYPE声明
                      - 水印左上角位置x坐标
     X
                       - 水印左上角位置y坐标
      width
                      - 宽
      height
                      - 高
                      - 水印图片路径
      logopath
int EasyPlayerPro_SetLogo (void* hplayer, int bIsUse, int ePos, int eStyle,
   int x, int y, int width, int height, char* logopath);
```

14. EasyPlayerPro_SetOSD

```
说明: 设置叠加字幕
参数说明:
                      - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象
                      - 是否使用水印 1=启用 0=不启用 -1=删除
      bIsUse
                      - 移动类型: 0--固定位置, 1--从左往右, 2--从右往左,
      nMoveType
                       - 字体颜色对应三个分量红绿蓝0-255
      R,G,B
                      - 字幕显示左上角位置x坐标
                      - 字幕显示左上角位置y坐标
                      - 字体权重,见如下声明
      weight
                                 // /* Font Weights */
                                 // #define FW_DONTCARE
                                 // #define FW_THIN
                                                          200
                                 // #define FW_EXTRALIGHT
                                 // #define FW_LIGHT
                                                           300
                                 // #define FW_NORMAL
                                                           400
                                 // #define FW_MEDIUM
                                                          500
                                 // #define FW_SEMIBOLD
                                 // #define FW_BOLD
                                                           700
                                 // #define FW_EXTRABOLD
                                 // #define FW_HEAVY
                                                           900
                                 // #define FW_ULTRALIGHT
                                                           FW_EXTRALIGHT
                                                         FW_NORMAL
                                 // #define FW REGULAR
                                 // #define FW_DEMIBOLD
                                                         FW_SEMIBOLD
                                 // #define FW_ULTRABOLD
                                                           FW_EXTRABOLD
                                 // #define FW_BLACK
                                                           FW_HEA
                      - 高
      fontname
                       - 字体名称,如"宋体""楷体""隶书""华文行楷".....
                      - OSD显示内容
      tittleContent
声明如下:
int EasyPlayerPro_SetOSD (void *hplayer, int bIsUse, int nMoveType, int R, int G, int B,
   int weight, int x, int y, int width, int height, char* fontname, char* tittleContent);
```

15. EasyPlayerPro_Setparam

```
说明:设置播放器参数

参数说明:

player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象
param_id - 参数ID,见EASY_PARAM_ID定义
param - 参数指针

声明如下:
void EasyPlayerPro_Setparam(Easy_PlayerPro_Handle player, EASY_PARAM_ID param_id, EASY_HANDLE param);
```

16. EasyPlayerPro_Setparam

说明: 获取播放器参数

参数说明:

player - 指向 EasyPlayerPro_Open 返回的 player 对象

param_id - 参数ID, 见EASY_PARAM_ID定义

param - 参数指针

声明如下:

 $\verb|void EasyPlayerPro_Getparam(Easy_PlayerPro_Handle player, EASY_PARAM_ID param_id, EASY_HANDLE param);| \\$

设置和获取参数参考EASYPARAMID结构,详细说明如下:

EASYPARAMMEDIADURATION 和 EASYPARAMMEDIAPOSITION 用于获取多媒体文件的总长度和当前播放位置(毫秒为单位) LONGLONG total = 1, pos = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, EASYPARAMMEDIADURATION, &total); EasyPlayerProGetparam(ghplayer, EASYPARAMMEDIAPOSITION, &pos):

EASYPARAMVIDEOWIDTH 和 EASYPARAMVIDEOHEIGHT 用于获取多媒体文件的视频宽度和高度(像素为单位) int vw = 0, vh = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, PARAMVIDEOWIDTH, &vh); EasyPlayerProGetparam(ghplayer, PARAMVIDEOHEIGHT, &vh);

EASYPARAMVIDEOMODE 用于获取和设置视频显示方式,有两种方式可选: 1. EASYVIDEOMODELETTERBOX - 按比例缩放到显示区域 2. EASYVIDEOMODESTRETCHED - 拉伸到显示区域 (注: 视频显示区域由 EasyPlayerProResize 进行设定) int mode = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, EASYPARAMVIDEOMODE, &mode); mode = VIDEOMODESTRETCHED; EasyPlayerProSetparam(ghplayer, EASYPARAMVIDEOMODE, &mode);

EASYPARAMAUDIOVOLUME 用于设置播放音量,不同于系统音量,player 内部具有一个-30dB 到+12dB 的软件音量控制单元 音量范围: [-182, 73],-182 对应-30dB,73 对应+12dB 特殊值: 0 对应 0dB 增益, -255 对应静音, +255 对应最大增益 int volume = -0; EasyPlayerProSetparam(ghplayer, EASYPARAMAUDIOVOLUME, &volume);

EASY*PARAMP*LAYS*PEED 用于设置播放速度,player 支持变速播放 int speed = 150; EasyPlayerProSetparam(ghplayer, EASYPARAMPLAYSPEED, &speed); 参数 speed 为百分比速度,150 表示以 150% 进行播放 速度没有上限和下限,设置为 0 没有意义,内部会处理为 1% 播放速度的实际上限,由处理器的处理能力决定,超过处理器能力,播放会出现卡顿现象*

EASYPARAMDECODETHREADCOUNT 用于设置视频解码线程数,可榨于 cpu 资源 int count = 6; EasyPlayerProSetparam(ghplayer, EASYPARAMDECODETHREADCOUNT, &count); 设置为 0 为将自动获取设备的 CPU 核心个数来计算和设置解码线程个数 设置为 1 为单线解码,设置为 >= 2 的值为多线程解码 并不是设置后一定就能运用上多线程解码,还要看对应的 decoder 是否支持多线程解码 一般情况下设置为 4 - 10 左右的值就能充分 榨取 cpu 资源,保证播放的流畅性了

EASYPARAMVISUALEFFECT 用于指定视觉效果的类型,player 支持视觉效果,主要是对音频进行视觉效果的呈现 int mode = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, EASYPARAMVISUALEFFECT, &mode); mode = EASYAUDIOVISUALEFFECTWAVEFORM; EasyPlayerProSetparam(ghplayer, EASYPARAMVISUALEFFECT, &mode); 目前总共有三种视觉效果: 1. VISUALEFFECTDISABLE - 关闭 2. VISUALEFFECTWAVEFORM - 波形 3. VISUALEFFECTSPECTRUM - 頻谱 (注:视觉效果区域由 EasyPlayerProResize 进行设定)

EASY*PARAM*AVSYNC*TIMEDIFF 用于设置 audio 和 video 的时间同步差值(毫秒为单位) int diff = 100; EasyPlayerProSetparam(ghplayer, EASY<i>PARAM*AVSYNC*TIME*DIFF, &diff); Eg: 设置为 100 后,音频将比视频快 100ms,设置为 -100 则慢 100ms

EASYPARAMPLAYERCALLBACK 用于设置播放器事件回调函数,回调函数的原型定义如下: typedef void (*EASYPLAYERPROCALLBACK)(_int32 msg, int64 param); 回调时的参数定义如下: msg - PLAYPROGRESS 播放进行中,PLAYCOMPLETED 播放完成 param - 当前播放进度,以毫秒为单位

EASYPARAM/DEVRENDERTYPE 用于设置视频渲染方式,目前有 EASYVIDEORENDERTYPEGDI 和 EASYVIDEORENDERTYPED3D 两种可选 int mode = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, PARAM/DEVRENDERTYPE, &mode); mode = EASYVIDEORENDERTYPED3D; EasyPlayerProSetparam(ghplayer, PARAM/DEVRENDERTYPE, &mode);

EASYPARAMAUDIOSTREAMTOTAL EASYPARAMVIDEOSTREAMTOTAL EASYPARAMSUBTITLESTREAMTOTAL 以上三个是只读的(Get),分别用于获取 audio, video, subtitle 的流总数 int streamCount = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, EASYPARAMAUDIOSTREAMTOTAL, &streamCount);

EASY*PARAMAUDIOSTREAMCUR EASYPARAMVI*DEO*STREAMCUR* EASY*PARAMSUBTITLESTREAMC*UR 以上三个参数,分别用于获取(Get)或设置(Set)当前播放的 audio, video, subtitle 流编号

EASYPARAMRECORDTIME EASYPARAMRECORDPIECEID 以上三个是只读的(Get),分别用于获取录像的时间和当前切片的ID float recordTime = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, EASYPARAMRECORDTIME, &recordTime); int recordPieceId = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, EASYPARAMRECORDTIME, &recordTime); int recordPieceId = 0; EasyPlayerProGetparam(ghplayer, EASYPARAMRECORDPIECEID, &recordPieceId);

所有的参数,都是可以 get 的,但并不是所有的参数都可以 set,因为有些参数是只读的。