Manual do Importador

Login, consultas, importação CSV e exportação de dados
PostgreSQL e Microsoft SQL Server

BETA 1.5 | 20 OUT 2026

Este guia explica o login, os menus, as conexões, consultas, a importação de arquivos CSV e a exportação dos resultados.

A importação por CSV grava no PostgreSQL. O SQL Server é usado para consulta e exportação nesta versão. A importação por planilha XLSX foi desativada.

1. Login

Ao abrir o Importador, a tela de login é exibida no centro da área de trabalho e solicita somente a **senha**. Não há campo de usuário: o acesso é registrado com o usuário **master**.

- A senha é a **soma da hora e dos minutos** do relógio do computador no momento do clique em Entrar. Exemplo: às 10:35, a senha é 45.
- Senha incorreta mostra "Senha inválida." e a tela continua aberta; não há limite de tentativas.
- Fechar a tela de login encerra o aplicativo sem abrir o importador.
- Cada login realizado e cada falha são gravados em **importador.txt** (a senha digitada não é gravada).

A janela principal também abre centralizada na área de trabalho.

2. Menus

Menu	Função
Menu	**Configurar conexão...** e **Testar conexão** tratam do PostgreSQL. **Executar comandos...** aceita somente SELECT, em transação somente leitura.
Obter dados > PostgreSQL	Consulta uma tabela e exporta o resultado para XLSX.
Obter dados > SQL Server	Consulta via ODBC e exporta o resultado para XLSX.
Importar	**Importar dados por CSV...** grava as linhas do arquivo (separado por ponto e vírgula) na tabela escolhida do PostgreSQL.
Ajuda > Sobre	Exibe a descrição e a versão Beta 1.5.

3. Preparação

- PostgreSQL: servidor, porta, banco e credenciais válidos.

- SQL Server: Microsoft ODBC Driver 17 ou 18 instalado, com arquitetura compatível com o aplicativo.
- Arquivos de importação no formato CSV (UTF-8) separados por ponto e vírgula; exportações em XLSX.

No PowerShell, dentro da pasta do projeto:

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
Copy-Item .env.example .env
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Edite .env com os dados locais. Não envie esse arquivo ao GitHub. A conexão só abre quando uma operação é iniciada.

4. Conectar ao PostgreSQL

Abra **Menu > Configurar conexão...** e informe servidor, porta (padrão 5432), banco, usuário e senha. **Testar conexão** valida os dados; **Aplicar** os usa durante a sessão.

5. Obter dados e exportar

PostgreSQL

- Abra **Obter dados > PostgreSQL > Consultar tabela e salvar em Excel...**.
- Informe conexão e tabela; use esquema.tabela quando necessário.
- Clique em Obter dados. O SELECT é somente leitura; a grade mostra até 1.000 linhas.
- Salvar resultado em Excel... exporta o resultado consultado para XLSX.

SQL Server

- Abra **Obter dados > SQL Server > Consultar tabela e salvar em Excel...**.
- Informe driver ODBC, servidor, porta (padrão 1433), banco, usuário e senha.
- Informe a tabela, consulte e use Salvar resultado em Excel... para exportar.

Confiar no certificado do servidor serve para desenvolvimento. Em produção, mantenha desmarcado e use um certificado válido.

6. Importar arquivo CSV

- Use **Importar > Importar dados por CSV...**. Informe a tabela de destino (padrão produto; aceita esquema.tabela) e escolha o arquivo.
- O delimitador é o **ponto e vírgula (;)** e a primeira linha deve conter os nomes das colunas da tabela. Arquivos com BOM UTF-8 são aceitos.
- Células vazias são gravadas como NULL.
- **codigo** e **codigo_Barra** podem ficar vazios, mas devem existir no cabeçalho.
- Valores preenchidos de cada uma dessas colunas não podem se repetir. Duplicidades bloqueiam o INSERT.

Quando houver duplicidade, o relatório relatorio_validacao_importacao.txt lista coluna, linha e valor. Ele fica ao lado do executável ou de main.py e pode conter dados do arquivo; revise antes de compartilhar.

Coluna info na tabela produto. Ao importar para a tabela **produto**, a coluna **info** sempre recebe **Importado via importador AS.** Se ela não estiver no CSV, é acrescentada ao INSERT; se estiver, o valor do arquivo é substituído. Outras tabelas não são afetadas.

Os INSERTs são executados na mesma transação; se houver erro, são revertidos.

7. Executar comandos SQL

Abra **Menu > Executar comandos...**. Somente o comando **SELECT** é aceito, no PostgreSQL e em transação somente leitura. A grade mostra até 1.000 linhas.

> INSERT, UPDATE, DELETE e quaisquer outros comandos são recusados antes de chegar ao banco. SELECTs com efeito de escrita também são bloqueados pela transação somente leitura.

8. Logs e solução de problemas

importador.txt fica ao lado do executável ou de main.py. Registra data/hora, nível, operações, erros e quem fez login; não grava senhas nem o texto literal do SQL.

Problema	Verificação
Senha inválida no login	Use a soma da hora e dos minutos do computador no momento do clique em Entrar.
Falha de conexão	Confira servidor, porta, banco, credenciais, rede e serviço ativo.
Driver SQL Server ausente	Instale ODBC Driver 17 ou 18 compatível com a arquitetura e reinicie o app.
Erro de certificado	Em desenvolvimento, marque confiança no certificado; em produção, use certificado válido.
Tabela/coluna não encontrada	Confira nomes, esquema e permissões.
CSV com uma única coluna	O arquivo não está separado por ponto e vírgula; salve-o com esse delimitador.
Importação bloqueada	Abra o TXT de validação e corrija duplicidades nas linhas indicadas.
Comando não permitido	O menu Executar comandos aceita somente SELECT.

Importador de dados para PostgreSQL e SQL Server — Beta 1.5