


# 什么是"介质访问控制"?

<mark>介质访问控制</mark>(Medium Access Control,<mark>MAC</mark>): 多个节点共享同一个"总线型"广播信道时,可能发生"信号冲突"。

应该怎么控制各节点对传输介质的访问,才能减少冲突,甚至避免冲突?



### 如:

有线通信

- 早期的网络中,常用一条同轴电缆连接多个节点
- 用集线器连接多个节点
- WiFi、5G 等<u>无线通信</u>



# 408考研大纲 (链路层部分)

- (一) 数据链路层的功能
- (二) 组帧
- (三)差错控制 检错编码;纠错编码
- (四)流量控制与可靠传输机制 流量控制、可靠传输与滑动窗口机制;停止-等待协议 后退 N 帧协议(GBN);选择重传协议(SR)

### (五) 介质访问控制

- 1. 信道划分: 频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用
- 2. 随机访问: ALOHA 协议; CSMA 协议; CSMA/CD 协议; CSMA/CA 协议
- 3. 轮询访问: 令牌传递协议
- (六)局域网

局域网的基本概念与体系结构;以太网与 IEEE 802.3 IEEE 802.11 无线局域网; VLAN 基本概念与基本原理

- (七)广域网 广域网的基本概念; PPP 协议
- (八)数据链路层设备 以太网交换机及其工作原理



# 知识总览









V我50助我参加肯德基疯狂星期四







V我20助我拿下金拱门麦辣鸡腿堡








C


爸爸,明天点名你帮我答个到







# 时分复用 (TDM)



如何解决? 可<mark>统计</mark>每个节点对 信道的使用需求, **动态按需分配时隙** 

时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)——将时间分为等长的"TDM帧",每个"TDM帧"又分为等长的m个"时隙",将m个时隙分配给m对用户(节点)使用



### TDM的缺点:

- 每个节点最多只能分配到信道总带宽的 📆
- 如果某节点暂不发送数据,会导致被分配的"时隙"闲置,信道利用率低

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 统计时分复用 (STDM) | TDM帧 → TDM → T

<mark>统计时分复用</mark>(Statistic Time Division Multiplexing,<mark>STDM</mark>)——又称<mark>异步时分复用</mark>, 在TDM的基础上,<mark>动态按序分配时隙</mark>

### STDM的优点:

- 如果需要时,一个节点可以在一段时间内 获得所有的信道带宽资源
- 如果某节点暂不发送数据,可以不分配 "时隙",信道利用率更高




### 'TDM的缺点:

- 每个节点最多只能分配到信道总带宽的  $\frac{1}{m}$
- 如果某节点暂不发送数据,会导致被分配的"时隙"闲置,信道利用率低



两个声 音信号 的频率 很接近




多个节点共享同一个声音信道,若 同时发送声音信号,会相互干扰





结论: 如果两 个信号频率很 接近,就很难 "分辨"出来





- 明天占夕你邦我答个到





←这是你貸



生活小经验:

虽然多个声音信号叠加后听起来 比较嘈杂,但你的耳朵通常能把 你想听的声音信号"分辨"出来 除非.....









两个声 音信号




多个节点共享同一个声音信道,若 同时发送声音信号,会相互干扰





结论: 如果两个

大,就很容易












←这是你貸



生活小经验:


虽然多个声音信号叠加后听起来 比较嘈杂,但你的耳朵通常能把 你想听的声音信号"分辨"出来 除非.....
















多个节点共享同一个声音信道,若 同时发送声音信号,会相互干扰



















使用低音信号: 20Hz~5500Hz







声音信号频带范围: 20Hz~20000Hz

声音<mark>信道带宽: 19800Hz</mark>










频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM)是<mark>将信道的总频带划分为多个子频带</mark>,每个子频带作为一个子信道,每对用户使用一个子信道进行通信

## ¦FDM的优缺点:

- 优点: 各节点可同时发送信号; 充分利用了信道带宽(Hz)
- 缺点: FDM技术只能用于模拟信号的传输






波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)——即<mark>光的频分复用</mark>

Tips:光信号的频带范围(带宽)非常大,因此很适合采用波分复用技术,将一根光纤在逻辑上拆分为多个子信道



# 码分复用 (CDM)




背景: 2G、3G移动网络时代,节点和节点之间的通信常使用CDMA(Code Division Multiple Access)技术




底层原理就是 码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)

# 码分复用 (CDM)



# 各节点用专属"码片序列"发送数据



注: C站已提前知道通信范围内 所有节点的"码片序列"是多少

C收到信号值 (1,1,1,1) (-1,-1,-1) (1,1,1,1)

通过信号值可以判断这些数据是"谁发来的"

要求:相 互正交  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ 

 $\boldsymbol{b} \cdot \vec{\boldsymbol{c}} = 0$ 

A的<mark>m维</mark>码片序列  $\vec{a}$  = (1, 1, 1, 1)

B的m维码片序列  $\vec{b} = (1, -1, 1, -1)$ 

C的m维码片序列  $\vec{c} = (1, 1, -1, -1)$ 

A站发送信号值 =  $\vec{a}$  = (1,1,1,1) 表示二进制1

A站发送信号值 =  $-\vec{a}$  = (-1,-1,-1) 表示二进制0


B站发送信号值 =  $\vec{b}$  = (1, -1, 1, -1) 表示二进制1

B站发送信号值 =  $-\vec{b}$  = (-1, 1, -1, 1)表示二进制0

C站发送信号值 =  $\vec{c}$  = (1, 1, -1, -1) 表示二进制1

C站发送信号值 =  $-\vec{c}$  = (-1, -1, 1, 1)表示二进制0


# 信号在传输过程中"叠加"



一一一一一 A的m维码片序列  $\vec{a} = (1, 1, 1, 1)$  要求: 相 互正交  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  B的m维码片序列  $\vec{b} = (1, -1, 1, -1)$   $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$  C的m维码片序列  $\vec{c} = (1, 1, -1, -1)$ 

A站发送信号值 =  $\vec{a}$  = (1,1,1,1) 表示二进制1 A站发送信号值 =  $-\vec{a}$  = (-1,-1,-1,-1) 表示二进制0 B站发送信号值 =  $\vec{b}$  = (1,-1,1,-1) 表示二进制1 B站发送信号值 =  $-\vec{b}$  = (-1,1,-1,1)表示二进制0 C站发送信号值 =  $\vec{c}$  = (1,1,-1,-1)表示二进制1 C站发送信号值 =  $-\vec{c}$  = (-1,-1,1,1)表示二进制0

# 从叠加信号中"分离"出各节点发来的数据



 $\vec{a} = (1, 1, 1, 1)$ 

B站

要求:相 互正交

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$$

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$$

 $^{lacktriangle}$ B的 ${f m维}$ 码片序列  $\overrightarrow{m b}$  = (1, -1, 1, -1)

C的m维码片序列  $\vec{c} = (1, 1, -1, -1)$ 


与节点A的码片序列作"规格化内积"

$$\frac{1}{m}\vec{a}\cdot(\vec{a}+(-\vec{b}))=\frac{1}{m}\vec{a}\cdot\vec{a}=1$$
 比特1

与节点B的码片序列作"规格化内积"

$$\frac{1}{m}\vec{b}\cdot(\vec{a}+(-\vec{b}))=\frac{1}{m}\vec{b}\cdot(-\vec{b})=-1$$
 比特0

# 从叠加信号中"分离"出各节点发来的数据




要求:相 互正交  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ 

A的<mark>m维</mark>码片序列  $\vec{a}$  = (1, 1, 1, 1)

B的m维码片序列  $\vec{b}$  = (1, -1, 1, -1)

 $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ 

C的m维码片序列  $\vec{c} = (1, 1, -1, -1)$ 




## 节点A发了什么数据?

与节点A的码片序列作"规格化内积"

$$\frac{1}{m}\vec{a}\cdot(\vec{a}+\vec{b}) = \frac{1}{m}\vec{a}\cdot\vec{a} = 1$$
比特1
$$\frac{1}{m}\vec{a}\cdot(-\vec{a}+\vec{b}) = \frac{1}{m}\vec{a}\cdot(-\vec{a}) = 1$$
比特0
$$\frac{1}{m}\vec{a}\cdot(\vec{a}+(-\vec{b})) = \frac{1}{m}\vec{a}\cdot\vec{a} = 1$$
比特1

# 从叠加信号中"分离"出各节点发来的数据



要求:相 互正交  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ 

 $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ 

A的<mark>m维</mark>码片序列  $\vec{a}$  = (1, 1, 1, 1)

B的 $\frac{\vec{b}}{m}$ 码片序列  $\vec{b}$  = (1, -1, 1, -1)

C的m维码片序列  $\vec{c} = (1, 1, -1, -1)$ 

与节点B的码片序列作"规格化内积"

$$\frac{1}{m}\vec{b}\cdot(\vec{a}+\vec{b}) = \frac{1}{m}\vec{b}\cdot\vec{b} = 1$$
比特1
$$\frac{1}{m}\vec{b}\cdot(-\vec{a}+\vec{b}) = \frac{1}{m}\vec{b}\cdot\vec{b} = 1$$
比特1
$$\frac{1}{m}\vec{b}\cdot(\vec{a}+(-\vec{b})) = \frac{1}{m}\vec{b}\cdot(-\vec{b}) = -1$$
比特0

# 例题: 2014真题\_37

**37.** 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路,A、B、C 的码片序列(chipping sequence)分别是(1, 1, 1, 1), (1, -1, 1, -1)和(1, 1, -1, -1)。若 C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2),则 C 收到 A 发送的数据是( )。

A. 000

B. 101

C. 110

D. 111

$$\frac{1}{4}(1,-1,1,-1)\cdot(0,2,0,2) = -1$$
 比特0

A发送的数据

B发送的数据

# 知识回顾与重要考点

