Inhoudstafel

1	Installatie van de server
1.1	Basis installatie Ubuntu server
1.1.1	Partities aanmaken
1.1.2	Open SSH-server installeren en activeren
1.2	Aanpassingen Ubuntu server
1.2.1	Updates installeren
1.2.2	Vast IP-adres instellen naar 192.168.186.3
1.2.3	Putty op HOST (windows-toestel) installeren
1.3	Installatie FOG-software6
1.4	Mysql – root wachtwoord instellen
1.5	FOG het mysql-root-wachtwoord laten gebruiken
1.6	DHCP-server instellen zodat PXE-boot bij de FOG-server terecht komt
1.6.1	Windows DHCP-server
2	Instellen van de FOG-server
2.1	Fog settings instellen10
2.1.1	Active Domain Controller instellen
3	Werken met de FOG-server
3.1	Image aanmaken op FOG-server
3.2	Basis-pc installeren
3.3	Host registreren11
3.4	Acties op de host uitvoeren
3.4.1	Image van de host uploaden (UPLOAD)12
3.4.2	Image plaatsen op nieuwe host
4	Werken met groepen14
4.1.1	Aanmaken van een groep14
4.1.2	Hosts aan een groep toevoegen14
4.1.3	Acties op een groep toepassen15
5	Werken met printers16
6	Snapins
6.1	7zip installatie
6.2	Een snapin toepassen op een toestel of groep
6.3	VLC mediaplayer Snapin18
6.4	Adobe Reader DC Snapin

info@netsigns.be

/	Fijn tunen van de FOG-server	. 20
7.1	Boot-menu beveiligen	20
8	Links	21

2

1 Installatie van de server

Installatiehandleidingen voor verschillende besturingssystemen kan je terugvinden op https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=Installation#Installation manuals

1.1 Basis installatie Ubuntu server

- Downloaden ubuntu-server edition 18.04 LS vanop
 https://ubuntu.com/download/server/thank-you?version=18.04.3&architecture=amd64
- Configureren VM-ware player
- Installeren binnen VM-Ware
- Zorg voor een "basic Ubuntu server en Open-ssh server"

1.1.1 Partities aanmaken

```
FILE SYSTEM SUMMARY
                  5.000G
                                    new partition of local disk ▶ ]
                         new ext4
                                    new partition of local disk ▶
  /images
                 12.997G
                         new ext4
                                    new partition of local disk ▶ ]
  SWAP
                  2.000G
                         new swap
AVAILABLE DEVICES
USED DEVICES
[ /dev/sda
                                                     local disk
                                                                   20.000G
  partition 1 new, bios_grub
                                                                    1.000M
  partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at /
                                                                    5.000G
 partition 3 new, to be formatted as swap
                                                                    2.000G
  partition 4 new, to be formatted as ext4, mounted at /images
                                                                   12.997G
```

Minimum 3 partities maken

```
/ installatie van het besturingssysteem

SWAP Even groot maken dan het RAM geheugen vd server

/images Zo groot mogelijk voorzien. Op deze partitie komen de verschillende images te staan
```

1.1.2 Open SSH-server installeren en activeren

```
You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[X] Install OpenSSH server

Import SSH identity: [No ▼]
You can import your SSH keys from Github or Launchpad.

Import Username:

[X] Allow password authentication over SSH
```

1.2 Aanpassingen Ubuntu server

1.2.1 Updates installeren

- o sudo apt-get update
- o sudo apt-get upgrade

1.2.2 Vast IP-adres instellen naar 192.168.186.3

De configuratie van het netwerk gebeurt in de folder /etc/netplan

Voor dat we de configuratie-file aanpassen gaan eerst een backup van dat bestand maken zodanig dat we daar op kunnen terugvallen

```
cd /etc/netplan
cp 50-cloud-init.yaml 50-cloud-init.yaml.ori
```

Met behulp van teksteditor nano gaan we de config-file aanpassen

```
sudo nano 50-cloud-init.yaml
```

o pas het bestand aan naar onderstaand voorbeeld

```
# This file is generated from information provided by
# the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
# To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
ethernets:
ens33:
dhcp4: no
addresses: [192.168.198.3/24]
gateway4: 192.168.198.2
nameservers:
addresses: [192.168.198.2,8.8.8,8.8.4.4]
version: 2
```

bewaar en sluit bovenstaande config-file met CTRL + X

o test de configuratie met

sudo netplan try

o als alles correct is op Enter drukken en de configuratie uitvoeren met


sudo netplan apply

herstart de fogserver

sudo reboot

1.2.3 Putty op HOST (windows-toestel) installeren

- Putty downloaden en installeren vanop
 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
- Putty openen en onderstaande gegevens invoeren:



- Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord van de Ubuntu-server

1.3 Installatie FOG-software

We gaan de meest recente versie van FOG downloaden. (Momenteel versie 1.5.5)

wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.7.tar.gz

Het tar.gz bestand pakken we uit met onderstaande instructie

tar -xvzf 1.5.7.tar.gz

Ga in de uitgepakte folder

cd fogproject-1.5.7


- Ga in de bin folder

cd bin/

Voer het installatie-bestand uit met de instructie:

sudo ./installfog.sh

Als de installatie is afgerond krijg je onderstaande melding



Alternatively, you can use the button below to obtain a copy of your current fog database.

- Klik op Install / upgrade now



Open Source Computer Cloning Solution

Database Schema Installer / Updater

Install/Upgrade Successful! Click here to login

- Ga terug naar de Shell en bevestig door op ENTER te drukken
- Uiteindelijk krijg je onderstaand venster, met de bijhorende logingegevens
 - * Setup complete

 You can now login to the FOG Management Portal using the information listed below. The login information is only if this is the first install.

 This can be done by opening a web browser and going to:

 http://192.168.242.134/fog/management

 Default User Information
 Username: fog
 Password: password

 root@fog2:~/fogproject/bin#

1.4 Mysql - root wachtwoord instellen

Op de command-line volgende instructie ingeven:

mysql –u root

Database mysql selecteren

use mysql;

Wachtwoord instellen voor de root-gebruiker binnen Mysql

update user set authentication_string=PASSWORD("mysql-test123") where User='root';

Alle rechten opnieuw laten inlezen

flush privileges;

uit mysql gaan

exit;

Mysql aanmelden MET wachtwoord

mysql -u root -p

1.5 FOG het mysql-root-wachtwoord laten gebruiken

Ga op de command-line naar /opt/fog/ en bewerk de file .fogsettings

```
cd /opt/fog/
sudo nano .fogsettings
```

Ga in de file op zoek naar de regel met de tekst **snmysqlpass="** en geef het wachtwoord in tussen de aanhalingstekens

```
snmysqlpass='mysql-test123'
```

Bewaar de file

Voer de FOG-installatie opnieuw uit. Door het feit dat er al een installatie gebeurd is gaat FOG kijken naar de gegevens van .fogsettings en gaat hij deze gebruiken

```
cd ~/fogproject-1.5.7/bin/
sudo ./installfog.sh
```

1.6 DHCP-server instellen zodat PXE-boot bij de FOG-server terecht komt


Wanneer je de FOG-server ook als DHCP gaat gebruiken verloopt alles als een fluitje van een cent. Indien je al een bestaande DHCP hebt lopen binnen je netwerk, ga je een paar instellingen moeten wijzigen. Meer info kan je hierover terugvinden op

https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=FOGUserGuide#DHCP Settings


1.6.1 Windows DHCP-server

Voeg bij Scope Options volgende opties toe:

Optie 66:



Optie 67:



2 Instellen van de FOG-server

Volledige handleiding is terug te vinden op http://www.fogproject.org/wiki/index.php?title=Managing FOG

Surf naar http://192.168.198.3/fog/

Meld aan met de basisgebruiker:


gebruikersnaam: fog wachtwoord: password


!!! Wijzig uw wachtwoord !!! (users → modify) !!!

2.1 Fog settings instellen

2.1.1 Active Domain Controller instellen


We gaan er voor zorgen dat we na het terugzetten van een image, de pc automatisch in het domein wordt geregistreerd. Dit doen we door de domeingegevens in te geven bij de






3 Werken met de FOG-server

3.1 Image aanmaken op FOG-server



- Kies een naam voor de image
- Geef een omschrijving op
- Voor storage group selecteer je default
- Operating system: Selecteer het betreffende besturingssysteem
- Bij Image Type kies je voor Single Disk Resizable



3.2 Basis-pc installeren

Wanneer uw basis-pc klaar is voor een image moet u rekening houden met 2 (of 3 voor WIN7) zaken:

- Uw basis-pc mag **niet** in een **domein** zitten
- Installeer de FOG-client-software
 - o De fog-client vind je op http://192.168.198.3/fog/client/

3.3 Host registreren

Er zijn verschillende manieren om een host te registreren. Zelf gaat mijn voorkeur uit naar een volledige registratie vanop de host-pc zelf.

- Stel de bios in dat je wil opstarten vanaf je netwerk (met PXE)

- Als alles goed is krijg je onderstaand scherm te zien

Host is NOT registered!


Boot from hard disk

Run Memtest86+
Perform Full Host Registration and Inventory
Quick Registration and Inventory
Deploy Image
Join Multicast Session
Client System Information (Compatibility)

- Kies voor Perform Full Host Registration and Inventory
- Beantwoord de vragen!
- Na het doorlopen van de vragen, komt de host in de lijst van Hosts te staan


3.4 Acties op de host uitvoeren

Surf naar http://192.168.198.3/fog



3.4.1 Image van de host uploaden (UPLOAD)


- Zoek de betreffende host waarvan je een image wil maken
- Klik op Capture



- Als de host-pc aanstaat, herstart de host, anders zet je de host-pc aan

3.4.2 Image plaatsen op nieuwe host

- Zorg ervoor dat de host geregistreerd staat in het systeem



- Zet de pc die een image moet ontvangen aan.


Vanaf nu verloopt alles automatisch. Afhankelijk van de snelheid van het netwerk en het aantal pc's die gelijktijdig een image ontvangen (multicast) verloopt alles wat sneller of trager!

Na het plaatsen van de image zorgt de FOG-client voor het wijzigen van de van de hostnaam en het registreren in het domein

4 Werken met groepen

4.1.1 Aanmaken van een groep

- Selecteer in het venster bij hosts de pc's die je in een groep wil opnemen
- Tik in het tekstvak de naam van de nieuwe groep
- Klik op update




4.1.2 Hosts aan een groep toevoegen

- Klik op List All Hosts
- Selecteer de hosts die je in een bepaalde groep wil toevoegen
- Selecteer onderaan bij Add to group de groep die je wil gebruiken voor de geselecteerde hosts


Een host kan in verschillende groepen aanwezig zijn !!!

4.1.3 Acties op een groep toepassen

- Klik op group
- Klik op List groups
- Klik op de naam van de groep waar je acties op wil uitvoeren



- In het nieuwe scherm dat je krijgt kan je onder andere:
 - o Een image op een hele groep toepassen
 - o Een nieuwe image op een hele groep toepassen (wijzigen van Win7 naar Win10)
 - Snapins toepassen (software op een hele groep installeren)
 voor meer info hierover bekijk
 http://www.fogproject.org/wiki/index.php?title=Managing_FOG#Creating_a_Snapin_2F_Overview
 - o Printers op een groep installeren



5 Werken met printers

- Klik op printer management
- Klik op Create New Printer
- Kies voor TCP/IP printer
- Geef een alias voor de printer in (vb printer lokaal 1)
- Geef bij de Printer Port het ip-adres voorafgegaan met IP_
- Geef de modelnaam van de printer op
- Geef bij de Print INF File de netwerkshare op waar de printer driver te vinden is. Dit moet het pad naar de .inf file zijn!
 - o Zorg ervoor dat de print-share voor alle gebruikers leesbaar is!
- Klik op Update Printer

Open Source Computer Cloning Solution A 👺 🖵 🚠 🔼 🖀 🗗 🗗 🕒 Main Menu Printer Management New Search List All Printer Edit: F115-Printer Create New Printe Import Printers TCP/IP Port Printer **Printer** Menu General Membership Delete Printer Description Printer Printer Alias F115-Printer F115-Printer Printer Port IP_10.19.8.20 Type TCP/IP Printer Model Brother HL-3140CW series Printer INF File \\dc01\netlogon\printers\F115-print Printer Config File Printer IP 10.19.8.20 List All Printers Copy from existing Brother DCP-J562DW - (1) Create New Printer Printer Type TCP/IP Port Printer Export Printers Printer Name/Alias Brother DCP-J562DW Import Printers e.g. \\printerserver\printername DCP-J562DW Printer Description **Printer Port** IP_192.168.1.99 Printer INF File c:\DCP-J582DW\install\xmlpaper\BRXI15C.INF 192.168.1.99 Printer Model Brother DCP-J562DW XML Paper Make Changes?


6 Snapins

Meer info over snapins kan je terugvinden via onderstaande link

https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=Snapin Examples

https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=SnapinPacks

6.1 7zip installatie



6.2 Een snapin toepassen op een toestel of groep

Via Groups – Groep selecteren – Basic Tasks – Snapin kan je een snapin op een hele groep of single host laten toepassen / installeren!

Bij Tasks kan je opvolgen of de Snapin voor het toestel al is uitgevoerd!

info@netsigns.be

6.3 VLC mediaplayer Snapin

Snapin Name	VLC-mediaplayer
Snapin Description	.d
Snapin Type	Normal Snapin •
Snapin Template	- Please select an option -
Snapin Run With	
Snapin Run With Argument	
Snapin File Max Size: 3000M	Browse vlc-3.0.6-win32.exe
Snapin File (exists)	vlc-3.0.6-win32.exe ▼
Snapin Arguments	/L=1043 /S
Snapin Protected	
Snapin Enabled	
Snapin Arguments Hidden	
Snapin Timeout (seconds)	0
Replicate?	
Reboot after install	0
Shutdown after install	0
Snapin Command read-only	vlc-3.0.6-win32.exe /L=1043 /S
Make Changes?	Update

info@netsigns.be


6.4 Adobe Reader DC Snapin

Snapin Name	Adobe Reader DC	
Snapin Description		
Snapin Type	Normal Snapin	•
Snapin Template	- Please select an option -	•
Snapin Run With		
Snapin Run With Argument	/sl /norestart ALLUSERS=1	
Snapin File Max Size: 3000M	Browse AcroRdrDC1900820071_nl_NL.exe	
Snapin File (exists)	AcroRdrDC1900820071_nl_NL.exe	•
Snapin Arguments		
Snapin Arguments		
Snapin Protected		
Snapin Enabled		
Snapin Arguments Hidden		
Snapin Timeout (seconds)	0	•
Replicate?		
Reboot after install	0	
Shutdown after install	0	
Snapin Command read-only	/sl /norestart ALLUSERS=1 AcroRdrDC1900820071_nl_NL.exe	
Make Changes?	Update	

7 Fijn tunen van de FOG-server

7.1 Boot-menu beveiligen

Het is belangrijk (zeker in een schoolomgeving!) dat onbevoegden niet zomaar images kunnen installeren, hosts registreren, ...



Ga met de muisaanwijzer op het ? na de betreffende optie staan voor meer uitleg!

OPGELET: De toetsenbordindeling van het BOOT-MENU is QUERTY. Hou hier rekening mee !!!

8 Links

VMWARE: http://www.vmware.com/

FOG: http://www.fogproject.org/

Ubuntu: http://www.ubuntu.com/

Putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/