Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica

Asignatura: Diseño de Redes de Datos

Tema: ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Competencias

• El estudiante configura comunicación entre routers haciendo uso de enrutamiento estático.


Materiales y Equipo

Requerimiento	Cantidad
Computadora con simulador Packet Tracer 8.0.1	1

Procedimiento

PARTE I. ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

1. Implemente la siguiente topología, instale el modulo HWIC-2T en los routers 2911. Para dichos módulos utilice conexiones serial DCE estableciendo el generador de clock en las interfaces Se0/0/1




2. Configure los routers de la siguiente manera:


CLI -Router0			
Router0 > enable	Modo Usuario		
Router0 # configure terminal	Modo Privilegiado		
Router0 (config)# hostname RouterA	Cambiar Nombre		
RouterA (config)# interface gi 0/0 RouterA (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0	Int. GigabitEthernet 0/0		
RouterA (config-if)# description RED A RouterA (config-if)# no shutdown	Activa la Interface		
RouterA (config-if)# no shutdown RouterA (config-if)# exit	Activa la Interface		
RouterA (coming ii)# exit			
RouterA (config)# interface se 0/0/1	Interface serial 0/0/1		
RouterA (config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252			
RouterA (config-if)# clock rate 72000	Reloj de sincronismo		
RouterA (config-if)# no shutdown	Activa la Interface		
RouterA (config-if)# exit			
RouterA (config)# exit			
DavidayA #			
RouterA# wr	Guarda la configuración		
RouterA# show ip route	Muestra tabla de enrutamiento		

CLI -Router1 Router1 > enable Router1 # configure terminal Router1(config)# hostname RouterB	Modo Usuario Modo Privilegiado Cambiar Nombre
RouterB (config)# interface gi 0/0 RouterB (config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0	Int. GigabitEthernet 0/0
RouterB (config-if)# description RED B RouterB (config-if)# no shutdown RouterB (config-if)# exit	Activa la Interface
RouterB (config)# interface se 0/0/0	Interface serial 0/0/0
RouterB (config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 RouterB (config-if)# no shutdown RouterB (config-if)# exit	Activa la Interface
RouterB (config)# interface se 0/0/1	Interface serial 0/0/1
RouterB (config-if)# ip address 10.0.2.1 255.255.252 RouterB (config-if)# clock rate 72000 RouterB (config-if)# no shutdown RouterB (config-if)# exit	Reloj de sincronismo Activa la Interface
RouterB (config)# do wr	Guarda la configuración
RouterB (config)# exit RouterB# show ip route	Muestra tabla de enrutamiento

CLI -Router2			
Router2 > enable	Modo Usuario		
Router2# configure terminal	Modo Privilegiado		
Router2 (config)# hostname RouterC	Cambiar Nombre		
RouterC (config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0	Int. GigabitEthernet 0/0		
RouterC (config-if)# description RED C	Activa la Interface		
RouterC (config-if)# no shutdown RouterC (config-if)# exit	Activa la Tillerrace		
RouterC (config)# interface se 0/0/0	Int. serial 0/0/0		
RouterC (config-if)# ip address 10.0.2.2 255.255.252	, ,		
RouterC (config-if)# no shutdown	Activa la Interface		
RouterC (config-if)# exit			
RouterC (config)# exit			
RouterC# wr RouterC# show ip route	Guarda la configuración Muestra tabla de enrutamiento		
Notice C# 3110W Ip Toute	ויועבאנום נמטום עב בוווענמוווובוונט		

- **3.** Observe las tablas de enrutamiento de los tres routers, analice la información e identifique lo siguiente:
 - Interfaces del router directamente conectadas.
 - Dirección de red en la que se encuentra conectado el router.






- **4.** Configure los PCs conforme a la red a la cual pertenece cada uno:
 - Dirección IP / Máscara / Gateway
- **5.** Configure estáticamente los routers para que aprendan las redes a las cuales no están conectados y exista conectividad entre todas las redes.

CLI -RouterA	
RouterA (config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.1.2	Ruta estática
RouterA (config)# ip route 10.0.2.0 255.255.255.252 10.0.1.2	Ruta estática
RouterA (config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.1.2	Ruta estática
RouterA (config)# do wr	Guarda la conf.


CLI -RouterB	
RouterB(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.1.1	Ruta estática
RouterB(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.2.2	Ruta estática
RouterB (config)# do wr	Guarda la conf.

CLI -RouterC	
RouterC (config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 se0/0/0	Ruta estática
RouterC (config)# ip route 10.0.1.0 255.255.255.252 se0/0/0	Ruta estática
RouterC (config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 se0/0/0	Ruta estática
RouterC (config)# do wr	Guarda la conf.

Para el caso de RouterC, le presentará una **advertencia** que disminuirá su performance si no fuese una conexión punto a punto y que le es mejor declarar la interfaz serial 0/0/0 una ruta por defecto.



- **6.** Realice pruebas de conexión (ping)entre todos los dispositivos de todas las redes, **todas deben ser exitosas.**
- **7.** Observe las tablas de enrutamiento de los tres **routers** analice la información e identifique las redes que conoció de manera estática.




PARTE II. RUTAS POR DEFECTO

Las rutas por defecto son utilizadas para enviar tráficos de datos a destinos que no concuerden o no se encuentren en las tablas de enrutamiento de los routers.

 El caso más común seria las redes con acceso a internet, difícilmente se puede concebir una tabla de enrutamiento con todas las direcciones.

1. Añada RouterD, tal cual se le muestra en la siguiente topología.



2. Configure RouterD de la siguiente manera:

CLI -RouterD			
Router3 > enable	Modo Usuario		
Router3 # configure terminal	Modo Privilegiado		
Router3 (config)# hostname RouterD	Cambiar Nombre		
RouterD (config)# interface se 0/0/0 RouterD (config-if)# ip address 10.0.3.2 255.255.255.252	Interface serial 0/0/0		
RouterD (config-if)# no shutdown RouterD (config-if)# exit	Activa la Interface		
RouterD (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0 se0/0/0 RouterD (config)# do wr	Ruta por defecto Guarda la configuración		

3. Añada en RouterC las siguientes líneas de comando:


CLI -RouterC			
RouterC (config)# interface se 0/0/1	Int. serial 0/0/1		
RouterC (config-if)# ip address 10.0.3.1 255.255.255.252			
RouterC (config-if)# clock rate 72000	Reloj de sincronismo		
RouterC (config-if)# no shutdown	Activa la Interface		
RouterC (config-if)# exit			
RouterC (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/1	Ruta por defecto		
RouterC (config)# do wr	guarda la configuración		

4. Configure rutas por defecto en **RouterA** y **RouterB**.

CLI -RouterA	
RouterA (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/1	Ruta por defecto
RouterA (config)# do wr	guarda la configuración


CLI -RouterB	
RouterB (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/1	Ruta por defecto
RouterB (config)# do wr	guarda la configuración

- **5.** Realice pruebas de conectividad (ping) entre todas las redes y **RouterD**, **deben ser exitosas**.
- **6.** Verifique nuevamente las tablas de enrutamiento de cada **router**, deberán contener la ruta por defecto.



PARTE III. TAREA COMPLEMENTARIA

1. Agregue la **Red-E** a la topología tal cual se muestra en la figura; configure en **RouterA**, **RouterB** y **RouterC** las rutas estáticas para que conozcan a red **Red-E** de tal forma que exista comunicación entre todas las redes. (utilice las interfaces se0/1 y se0/0 respectivamente)



- 2. Configure en **RouterE** las rutas estáticas de todas las redes para que exista comunicación entre (red-A, red-B y red-C) utilice las interfaces **se0/1** y **se0/0** respectivamente; también configure la ruta por defecto.
- **3.** Una vez establecida la comunicación entre las tres redes, habilite el servicio DNS en el servidor y asigne nombre a los dispositivos de la siguiente manera.

PC0	PC2	PC4	PC6	Server0
tilin	perversa	picara	Su apellido	www.drd101.com

- **4.** Deberá realizar pruebas de conexión desde PC5 a los nombres de los dispositivos.
- **5.** Habilite el servicio HTTP en el servidor y personalice la página la URL **www.drd101.com** de tal manera que aparezcan sus apellidos, carnet y grupo de laboratorio en la página.
- **6.** Levante/active el servicio de correo electrónico con el dominio horchata.sv, también deberá crear dos usuarios/clientes y configurar como se muestra a continuación:

Usuario: chapo Password: 1234 PC6 Usuario: china Password: 1234 PC5

7. Configure el servicio FTP y dos usuarios (sus dos apellidos) con todos los permisos.

Usuario: Apellido1 Password: abcd PC3 Usuario: Apellido2 Password: abcd PC1

8. Investigue que es una **ruta flotante** e impleméntela entre **RouterD** y **RouterA** haciendo uso de las interfaces se0/3/1 y se0/3/2