

Universidad Don Bosco

Departamento de Ciencias Básicas

Ciclo 02 – 2021

Semana 4

Electricidad y Magnetismo

UNIDAD I: CAMPO ELÉCTRICO Y LEY DE GAUSS.

1.12 Ley de Gauss.

- 1.12.1 Flujo de campo eléctrico.
- 1.12.2 Deducción y enunciado de la ley de Gauss.


1.13 Aplicaciones de la ley de Gauss.

- 1.13.1 Distribución recta infinita.
- 1.13.2 Distribución plana infinita.
- 1.13.3 En esferas conductoras y en no conductoras.
- 1.13.4 En la superficie de un conductor.

Flujo Eléctrico.


El flujo eléctrico es proporcional al número de las líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie.

Unidades: Nm²/C




$$\Phi_E = EA$$

$$\Phi_E = EA_{\perp} = EA \cos \theta$$



El flujo neto a través de la superficie es proporcional al número neto de líneas que salen de la superficie, donde número neto significa la cantidad de líneas que salen (+) de la superficie menos la cantidad de líneas que entran (-)



$$\Phi_E = \oint \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$$


Aplicaciones de la Ley de Gauss.

La ley de Gauss es útil para determinar campos eléctricos cuando la distribución de carga está caracterizada por un <u>alto grado de simetría.</u>

Distribución Recta Infinita.


Demuestre que el campo eléctrico a una distancia *r* desde una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante, viene dado por:

$$\mathsf{E} = 2k_e \frac{\lambda}{r}$$



Distribución Plana Infinita.

Encuentre el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positiva con densidad de carga superficial uniforme σ .



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$


Teorema sobre Conductores Cargados y Aislados.

Una carga en exceso en un conductor aislado se traslada por completo a la superficie exterior del conductor. Ninguna de las cargas en exceso se encuentra en el interior del cuerpo conductor, mientras que en un aislante está distribuida de manera uniforme en todo el cuerpo.

Esfera No Conductora.


Una esfera sólida aislante con radio a tiene una densidad de carga volumétrica uniforme r y tiene una carga positiva total Q. Determinar:

- 1. Magnitud del campo eléctrico en un punto fuera de la esfera.
- 2. Magnitud del campo eléctrico en un punto dentro de la esfera.



$$k_e \frac{Q}{r^2}$$
 (para $r > a$)

$$k_e \frac{Q}{a^3} r$$
 (para $r < a$)



Conductores en Equilibrio Electrostático.

Cuando dentro de un conductor no existe ningún movimiento neto de carga, el conductor está en equilibrio electrostático.


- 1.En el interior del conductor el campo eléctrico es cero, si el conductor es sólido o hueco.
- 2.Si un conductor aislado tiene carga, ésta reside en su superficie.

El campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud σ/e_0 , donde σ es la densidad de carga superficial en ese punto.

Esfera Conductora.


Una esfera sólida conductora con radio a tiene una densidad de carga volumétrica uniforme r y tiene una carga positiva total Q. Determinar:

- 1. Magnitud del campo eléctrico en un punto fuera de la esfera.
- 2. Magnitud del campo eléctrico en un punto dentro de la esfera.




$$k_e \frac{Q}{r^2}$$
 (para $r > a$)

0 (para
$$r \le a$$
)




Conductores con Cavidad.

a) Conductor sólido con carga q_C




La carga q_C reside por completo en la superficie del conductor. La situación es electrostática, por lo que $\vec{E} = 0$ dentro del conductor.

b) El mismo conductor con una cavidad interna



Como $\vec{E} = 0$ en todos los puntos dentro del conductor, el campo eléctrico debe ser igual a cero en todos los puntos de la superficie gaussiana.

c) Se coloca en la cavidad una carga aislada q



Para que \vec{E} sea igual a cero en todos los puntos de la superficie gaussiana, la superficie de la cavidad debe tener una carga total de -q.