

Лабораторная работа. Настройка маршрутизации между VLAN на основе стандарта 802.1Q и транкового канала

Топология




Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	F0/1.10	192.168.10.254	255.255.255.0	N/A
	F0/1.20	192.168.20.254	255.255.255.0	N/A
	F0/1.99	192.168.99.254	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	192.168.99.254
S2	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	192.168.99.254
PC-A	NIC	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254
РС-В	NIC	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.254
PC-C	NIC	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254

Параметры назначения портов коммутатора

Порты	Назначение	Сеть
S1 G0/1	Транковый канал 802.1Q	N/A
S2 G0/1	Транковый канал 802.1Q	N/A
S1 G0/2	Транковый канал 802.1Q	N/A
S1 F0/1	Сеть VLAN 10 — student	192.168.99.1/24
S2 F0/1	Сеть VLAN 10 — student	192.168.99.2/24
S2 F0/11	Сеть VLAN 20 — teacher	192.168.99.2/24

Задачи

Часть 1. Построение сети

Часть 2. Настройка маршрутизации между VLAN на основе транкового канала

Часть 3. Настройка коммутаторов с сетями VLAN и транковой связи

Часть 4. Удаление базы данных VLAN

Исходные данные/Сценарий

Второй способ обеспечения маршрутизации и соединения нескольких VLAN заключается в использовании транкового канала стандарта 802.1Q между одним или несколькими коммутаторами и одним интерфейсом маршрутизатора. Также этот метод называют маршрутизацией между VLAN с использованием конфигурации router-on-a-stick. При использовании данного метода физический интерфейс маршрутизатора разделён на несколько подынтерфейсов, обеспечивающих логические пути ко всем подключённым сетям VLAN.

В рамках настоящей лабораторной работы вам предстоит настроить маршрутизацию между VLAN на основе транкового канала и проверить подключение к узлам в разных сетях VLAN, как и с loopback-интерфейсом на маршрутизаторе.

Примечание. В данной лабораторной работе содержится минимальный набор команд, необходимых для настройки маршрутизации между VLAN на основе транкового канала. Однако команды, необходимые для конфигурации сети VLAN, представлены в приложении А в конце этой лабораторной работы. Проверьте свои знания — настройте устройства, не обращаясь к информации, приведённой в приложении.

Примечание. В лабораторной работе используются маршрутизаторы с интегрированными службами серии Cisco 1941 под управлением ОС Cisco IOS 15.2(4) M3 (образ universalk9). В лабораторной работе используются коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960s под управлением ОС Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9). Допускается использование коммутаторов и маршрутизаторов других моделей, под управлением других версий ОС Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и выходные данные могут отличаться от данных, полученных при выполнении лабораторных работ. Точные идентификаторы интерфейса указаны в таблице сводной информации об интерфейсе маршрутизатора в конце этой лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что предыдущие настройки маршрутизаторов и коммутаторов удалены, и они не имеют загрузочной конфигурации. Если вы не уверены в этом, обратитесь к преподавателю.

Необходимые ресурсы:

- 1 маршрутизатор (Cisco 1941 с универсальным образом М3 под управлением ОС Cisco IOS 15.2(4) или аналогичная модель);
- 2 коммутатора (Cisco 2960 под управлением ОС Cisco IOS 15.0(2), образ lanbasek9 или аналогичная модель);
- 2 ПК (под управлением ОС Windows 7, Vista или XP с программой эмуляции терминала, например Tera Term);
- консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты;
- кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией.

Часть 1: Построение сети и настройка базовых параметров устройства

В первой части лабораторной работы вам предстоит создать топологию сети.

Шаг 1: Подключите кабели в сети в соответствии с топологией.

Для этого переподключите интерфейс F0/1 маршрутизатора R1 к интерфейсу G0/2 коммутатора S1. Второй провод от маршрутизатора R1 убрать. Получилась топология «Роутер-на-палочке».

Часть 2: Конфигурация маршрутизации между VLAN на основе транкового канала

Во второй части лабораторной работы вам нужно настроить маршрутизатор R1 для маршрутизации данных в несколько сетей VLAN путём создания подынтерфейсов для каждой сети VLAN. Данный метод маршрутизации между VLAN называется конфигурацией ROS (router-on-a-stick).

Примечание. Команды, необходимые для выполнения заданий второй части лабораторной работы, приведены в приложении А. Проверьте свои знания — попытайтесь настроить маршрутизацию между VLAN на основе транкового канала или по конфигурации ROS, не обращаясь к информации, приведённой в приложении.

Шаг 1: Настройте подынтерфейс для сети VLAN 10.

- а. Создайте подынтерфейс F0/1.10 на интерфейсе F0/1 маршрутизатора R1 для VLAN 10, где 10 это идентификатор подынтерфейса.
- b. Настройте подынтерфейс для работы с VLAN 10.
- с. Настройте подынтерфейс с адресом из таблицы адресов.

Шаг 2: Настройте подынтерфейс для сети VLAN 20.

- а. Создайте подынтерфейс F0/1.20 на интерфейсе F0/1 маршрутизатора R1 для VLAN 20, где 20 это идентификатор подынтерфейса.
- b. Настройте подынтерфейс для работы с VLAN 20.
- с. Настройте подынтерфейс с адресом из таблицы адресов.

Шаг 3: Настройте подынтерфейс для сети VLAN 99.

- а. Создайте подынтерфейс F0/1.99 на интерфейсе F0/1 маршрутизатора R1 для VLAN 99, где 99 это идентификатор подынтерфейса. VLAN 99 нативная.
- b. Настройте подынтерфейс для работы с VLAN 99.
- с. Настройте подынтерфейс с ІР-адресом из таблицы адресов.

Шаг 4: Включите интерфейс F0/1.

Включите интерфейс G0/1.

Часть 3: Настройте коммутаторы для работы с сетями VLAN и создания транковых каналов

В третьей части лабораторной работы вы будете настраивать коммутаторы для сетей VLAN и транковых каналов.

Примечание. Команды, необходимые для выполнения заданий третьей части лабораторной работы, приведены в приложении А. Проверьте свои знания — попытайтесь настроить коммутаторы S1 и S2, не обращаясь к информации, приведённой в приложении.

Шаг 1: Настройте сети VLAN на коммутаторах S1 и S2.

- а. На коммутаторах S1 и S2 настройте сеть VLAN 99 как нативную, задайте IP-адреса и шлюз по умолчанию, указанные в таблице параметров назначения портов коммутатора.
- b. На коммутаторе S1 настройте интерфейсы, подключённые к маршрутизатору R1, в качестве транкового канала.
- с. На коммутаторе S2 настройте интерфейс, подключённый к коммутатору S1 в качестве транкового канала.

Шаг 2: Проверка соединения.

Введите команду, чтобы просмотреть таблицу маршрутизации на R1.

Убедитесь, что все устройства успешно могут отправлять эхо-запросы друг другу. Для этого используйте программу Wireshark.

Часть 4: Удаление базы данных VLAN

В четвертой части лабораторной работы вам предстоит удалить базу данных VLAN из коммутатора. Данную процедуру необходимо выполнять при сбросе настроек коммутатора на параметры по умолчанию.

Шаг 1: Определите, существует ли база данных VLAN.

Выполните команду **show flash**, чтобы проверить, содержится ли файл **vlan.dat** во флеш-памяти.

```
S1# show flash
```

```
Directory of flash:/

2 -rwx 1285 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 config.text
3 -rwx 43032 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 multiple-fs
4 -rwx 5 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 private-config.text
5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin
6 -rwx 736 Mar 1 1993 00:19:41 +00:00 vlan.dat
```

32514048 bytes total (20858880 bytes free)

Примечание. Если во флеш-памяти содержится файл **vlan.dat**, то база данных VLAN не содержит свои параметры по умолчанию.

Шаг 2: Удалите базу данных VLAN.

а. Выполните команду **delete vlan.dat**, чтобы удалить файл vlan.dat из флеш-памяти и вернуть настройки базы данных VLAN к параметрам по умолчанию. Вам понадобится два раза подтвердить удаление файла vlan.dat. Оба раза нажмите клавишу Enter.

```
S1# delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
S1#
```

b. Выполните команду **show flash**, чтобы убедиться, что файл vlan.dat был удалён.

S1# show flash

```
Directory of flash:/

2 -rwx 1285 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 config.text
3 -rwx 43032 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 multiple-fs
4 -rwx 5 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 private-config.text
5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin

32514048 bytes total (20859904 bytes free)
```

Вопросы на закрепление

Принцип работы коммутатора, как он определяет куда отправить кадр. Зачем нужны виртуальные локальные сети (VLAN), как они настраиваются. Зачем нужен транковый (магистральный, trunk) канал и как через него передаются данные. Что такое нативная VLAN. Как настраивается «роутер на палочке».

Приложение А. Команды настройки

Коммутатор S1

```
S1(config) # vlan 10
S1(config-vlan) # name Students
S1(config-vlan) # vlan 20
S1(config-vlan) # name Teacher
S1(config-vlan) # exit
S1(config) # interface g0/1
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # interface g0/2
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # switchport mode trunk
S1(config-if) # switchport mode access
S1(config-if) # switchport mode access
S1(config-if) # switchport access vlan 10
```

Коммутатор S2

```
S2(config) # vlan 10
S2(config-vlan) # name Students
S2(config-vlan) # vlan 20
S2(config-vlan) # name Teacher
S2(config) # interface f0/1
S2(config-if) # switchport mode trunk
S2(config-if) # interface f0/11
S2(config-if) # switchport mode access
S2(config-if) # switchport access vlan 20
S2(config-if) # interface f0/1
S2(config-if) # switchport mode access
S2(config-if) # switchport mode access
S2(config-if) # switchport mode access
S2(config-if) # switchport access vlan 10
```

Маршрутизатор R1

```
R1(config) # interface f0/1.99
R1(config-subif) # encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif) # ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
R1(config-subif) # interface f0/1.10
R1(config-subif) # encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif) # ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-subif) # interface f0/1.20
R1(config-subif) # encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif) # ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

R1(config-subif) # exit
R1(config) # interface f0/1
R1(config-if) # no shutdown