

Ethernet



Введение в сетевые технологии


Инкапсуляция Ethernet

Ethernet —

- наиболее широко распространённая технология сети LAN
- Функционирует на канальном и физическом уровнях
- Семейство сетевых технологий, которые регламентируются стандартами IEEE 802.2 и 802.3
- Поддерживает пропускную способность 10, 100, 1000, 10 000, 40 000 и 100 000 Мбит/с (100 Гбит/с)

Стандарты Ethernet —

- определяют протоколы 2-го уровня и технологии 1-го уровня
- Работа с двумя отдельными подуровнями в канальном уровне
 протокол управления логической связью (LLC) и подуровнем МАС



Подуровни LLC и MAC

LLC

- Управляет обменом данными между верхним и нижним уровнями
- Берёт данные сетевого протокола и добавляет контрольные данные, которые позволяют упростить процесс доставки пакета в место назначения

МАС-адрес

- Образует нижний подуровень канального уровня
- Реализуется посредством аппаратного обеспечения, обычно сетевым адаптером компьютера
- Две основные задачи подуровня МАС:
 - инкапсуляция данных;
 - управление доступом к среде передачи данных.

Подуровень МАС. Инкапсуляция данных

Инкапсуляция данных

- Сборка кадра перед передачей и разборка кадра после его получения
- Уровень МАС-адреса добавляет заголовок и концевик в протокольный блок данных сетевого уровня

Выполняет три основные функции:

- разграничивание кадра: определяет группу бит, составляющих кадр, выполняет синхронизацию передающих узлов с принимающими;
- адресация: все заголовки Ethernet, добавленные в кадр, содержат физический адрес (МАС-адрес), который обеспечивает возможность доставки кадра на узел назначения;
- обнаружение ошибок: все кадры Ethernet содержат концевик с циклическим избыточным кодом (CRC) содержимого кадра.

Подуровень МАС. Управление доступом к среде передачи данных.

- Отвечает за размещение кадров в среде передачи данных и их удаление из неё.
- Осуществляет обмен данными непосредственно с физическим уровнем.
- Устаревшие Ethernet, использующие топологию шины или концентраторы, являются общей полудуплексной средой передачи данных. Если устройства, подключённые к каналу передачи данных, пытаются передать данные одновременно, произойдет коллизия, которая приведёт к искажению данных и сделает их непригодными к использованию. Ethernet в полудуплексной среде использует конкурентный метод доступа множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD).
- В современных локальных сетях Ethernet используются коммутаторы, работающие в полнодуплексном режиме. Полнодуплексная связь с коммутаторами Ethernet не требует контроля доступа через CSMA/CD.

MAC-адрес: Ethernet-личность

- MAC-адрес Ethernet 2-го уровня представляет собой 48-битное двоичное значение, выраженное как 12 шестнадцатеричных цифр.
- IEEE требует от производителя соблюдения следующих двух простых правил.
 - В качестве трёх первых байт необходимо использовать назначенный

идентификатор производителя

оборудования (OUI).

• Для всех МАС-адресов с одинаковым идентификатором производителя оборудования (OUI) необходимо устанавливать уникальные значения в последних трёх байтах.

Структура MAC-адресов Ethernet



Принцип работы Ethernet Обработка кадров

- МАС-адреса, назначенные рабочим станциям, серверам, принтерам, коммутаторам и маршрутизаторам
- Например, MAC-адреса: 00-05-9A-3C-78-00, 00:05:9A:3C:78:00 или 0005.9A3C.7800.
- Сообщение, переадресованное сети Ethernet, присоединяет данные заголовка к пакету и содержит исходный и конечный МАСадрес назначения.
- Каждый сетевой адаптер просматривает данные, чтобы определить, совпадает ли конечный МАС-адрес назначения в кадре с физическим МАС-адресом устройства, сохранённым в ОЗУ.
- При отсутствии совпадения устройство отбрасывает кадр.
- При наличии совпадения с конечным МАС-адресом назначения кадра сетевой адаптер передаёт кадр вверх по уровням OSI, где происходит процесс декапсуляции.

Атрибуты кадра Ethernet Инкапсуляция Ethernet

- Скорость ранних версий Ethernet была относительно низкой, всего 10 Мбит/с.
- В настоящее время она составляет 10 Гбит в секунду и выше.
- Структура кадра Ethernet добавляет заголовки и концевики вокруг PDU 3-го уровня для инкапсуляции отправляемого сообщения.




Ethernet II — это формат кадра Ethernet, используемый в сетях TCP/IP.



- Стандарты Ethernet II и IEEE 802.3 определяют минимальный размер кадра как 64 байт, а максимальный как 1518 байт. К этому количеству относятся все байты, начиная с поля «МАСадрес назначения» и заканчивая полем «Контрольная последовательность кадра (FCS)». Поля «Преамбула» и «Начало разделителя кадра (SFD)» при описании размера кадра не включаются.
- Кадры длиной менее 64 байт считаются «фрагментами коллизии» или «карликовыми кадрами».
- Если размер переданного кадра не достигает минимального значения или превышает максимальное, принимающее устройство отбрасывает кадр.
- На физическом уровне различные версии стандарта Ethernet различаются используемыми методами обнаружения и размещения данных в среде передачи данных.

Стандарт IEEE 802.3ас, выпущенный в 1998 году, позволил увеличить максимальный допустимый размер кадра до 1522 байт. Размер кадра был увеличен для использования технологии, которая называется «виртуальной локальной сетью» (VLAN). На рисунке показаны поля, составляющие метку виртуальной локальной сети (VLAN) стандарта 802.1Q

Дополнительные 4 байта позволяют использовать технологии QoS и VLAN



IEEE 802.3

۱	7	1	6	6	2	46—1500	4
	Преамбула	Начало разделителя кадра	Адрес назначения	Адрес источника	Длина	Заголовок и данные стандарта 802.2	Контрольная последова- тельность кадра

Основными полями кадра Ethernet являются следующие:

Поля «Преамбула» и «Начало разделителя кадра». Поля «Преамбула» (7 байт) и «Начало разделителя кадра (SFD)», которое также называется «Начало кадра» (1 байт), используются для синхронизации отправляющих и получающих устройств. Эти первые 8 байт кадра сообщают получателям о необходимости приготовиться к поступлению нового кадра.

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46—1500	4
Преамбула	Начало разделителя кадра	Адрес назначения	Адрес источника	Длина	Заголовок и данные стандарта 802.2	Контрольная последова- тельность кадра

Поле «МАС-адрес назначения». Это поле (6 байт) является идентификатором для предполагаемого получателя. Адрес в кадре сравнивается с МАС-адресом в устройстве. В случае совпадения устройство принимает кадр.

Поле «МАС-адрес источника». Это поле (6 байт) определяет сетевую плату или интерфейс, отправившие кадр.

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46—1500	4
Преамбула	Начало разделителя кадра	Адрес назначения	Адрес источника	Длина	Заголовок и данные стандарта 802.2	Контрольная последова- тельность кадра

Поле «Длина». Это поле используется, чтобы различать кадры Ethernet II и 802.3. Если 2-октетное значение равно или превышает шестнадцатеричный формат 0x0600 или десятичное число 1536, то содержимое поля «Данные» декодируется в соответствии с протоколом Ethernet II. Если же значение равно или менее шестнадцатеричного формата 0x05DC или десятичного числа 1500, то поле «Длина» позволяет обозначить использование формата кадра IEEE 802.3.

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46—1500	4
Преамбула	Начало разделителя кадра	Адрес назначения	Адрес источника	Длина	Заголовок и данные стандарта 802.2	Контрольная последова- тельность кадра

Поле «Данные». Это поле (46—1500 байт) содержит инкапсулированные данные из более высокого уровня, который является универсальным PDU уровня 3, или, что используется чаще, — пакетом IPv4. Длина всех кадров должна быть не менее 64 байт. В случае инкапсуляции небольшого пакета используются дополнительные биты, которые называются символамизаполнителями, для увеличения размера кадра до этого минимального значения.

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46—1500	4
Преамбула	Начало разделителя кадра	Адрес назначения	Адрес источника	Длина	Заголовок и данные стандарта 802.2	Контрольная последова- тельность кадра

Поле «Контрольная последовательность кадра». Поле «Контрольная последовательность кадра (FCS)» (4 байта) используется для обнаружения ошибок в кадре. В нём используется циклический контроль избыточности (CRC). Отправляющее устройство включает в себя результаты циклического контроля избыточности в поле FCS кадра. Получающее устройство принимает кадр и создаёт CRC для поиска ошибок. Если расчёты совпадают, ошибки отсутствуют. Несовпадение расчётов означает изменение данных; следовательно, кадр сбрасывается. Данные могут измениться в результате нарушения электрических сигналов, которые представляют биты.

МАС-адрес и IP-адрес МАС-адрес и IP-адрес

МАС-адрес

- Этот адрес остаётся неизменным.
- Аналогичен имени человека.
- Известен также как физический адрес, поскольку физически назначается главному сетевому адаптеру.

ІР-адрес

- Аналогичен адресу человека.
- Учитывает физическое местонахождение узла.
- Известен как логический адрес, поскольку назначается логически.
- Назначается сетевым администратором каждому узлу.

Как физический МАС-адрес, так и логический IP-адрес требуются компьютеру для обмена данными в иерархической сети точно так же, как для отправки письма требуется имя и адрес человека.

МАС-адрес

Представление МАС-адресов

С тире 00-60-2F-3A-07-ВС

С двоеточиями 00:60:2F:3A:07:ВС


С точками 0060.2F3A.07BC

C:\>ipconfig/all

Ethernet adapter Local Area Connection:


МАС-адрес

Индивидуальный МАС-адрес





МАС-адрес широковещательной рассылки



МАС-адрес

МАС-адрес многоадресной рассылки

Многоадресная рассылка Группа IP: 192.168.1.5 узла MAC: 00-07-E9назначени 63-CE-53 Исходный узел IP- и МАС-адреса назначения многоадресной рассылки отправляют пакет/кадр определённой группе узлов Данные 01-00-5E-00-00-C8 00-07-E9-63-CE-53 192,168,1.5 224.0.0.200 Концевик пользователя ІР-адрес ІР-адрес МАС-адрес МАС-адрес назначения источника назначения источника ІР-пакет

МАС-адрес многоадресной рассылки представляет собой специальное значение, которое в шестнадцатеричном формате начинается с 01-00-5E для IPv4 и 33-33 для IPv6.

Диапазон IPv4-адресов для многоадресной рассылки — от 224.0.0.0 до 239.255.255.255.

Коммутация

Настройки дуплексного режима

Полудуплексная передача данных (CSMA/CD)


- Однонаправленный поток данных
- Более высокая вероятность коллизии
- Возможность подключения к концентратору



Отправка данных только одной стороной

Полнодуплексная передача данных

- Только «точка-точка»
- Соединение с выделенным коммутируемым портом
- Требует поддержки полнодуплексного режима передачи на обоих концах
- Без коллизий
- Детектор коллизий отключён




Одновременная отправка и получение данных в обе стороны. Порты Gigabit Ethernet работают только в полнодуплексном режиме.

Автоопределение позволяет двум устройствам автоматически обмениваться информацией о скорости и возможностях дуплексного режима.

Коммутация

Проблемы в настройке дуплексного режима

- Несоответствие дуплексных режимов является наиболее распространенной причиной снижения производительности каналов Ethernet. Это происходит, когда один порт канала работает в полудуплексном режиме, а другой — в полнодуплексном.
- Это происходит при сбросе одного или обоих портов канала, в результате чего автоопределение не приводит к одинаковой конфигурации обоих устройств связи.
- Это также может произойти тогда, когда пользователи меняют конфигурацию на одной стороне канала и забывают про другую.
 Автоопределение должно быть включено либо отключено на обеих сторонах канала. Рекомендуется настроить оба порта коммутатора Ethernet в полнодуплексный режим.



Коммутация Auto-MDIX


Для соединений между устройствами когда-то требовалось использование либо перекрестного, либо прямого кабеля. Тип необходимого кабеля зависит от типа соединительных устройств.

Прямое соединение между маршрутизатором и хостом требует перекрестного подключения.

Теперь большинство устройств поддерживают функцию автоматического определения перекрещивания пар на зависящем от среды передачи интерфейсе (Auto-MDIX). Если функция Auto-MDIX включена, коммутатор определяет необходимый тип кабеля, подключенного к порту, и настраивает интерфейс соответствующим образом.

Функция Auto-MDIX включена по умолчанию на коммутаторах с операционной системой Cisco IOS 12.2 (18) SE или более поздней версии. Однако эта функция может быть отключена. По этой причине всегда следует использовать правильный тип кабеля и не полагаться на функцию автоматического MDIX.

Функция Auto-MDIX может быть повторно включена с помощью команды конфигурации интерфейса **mdix auto**



Коммутация

Способы пересылки кадров на коммутаторы

С буферизацией



Коммутатор с буферизацией получает кадр целиком и вычисляет значение циклического контроля избыточности (CRC). Если значение CRC допустимо, коммутатор ищет адрес назначения, который определяет исходящий интерфейс. Затем кадр перенаправляется к правильному порту.

Коммутация

Коммутация без буферизации



Сквозной коммутатор пересылает данный кадр до его полного получения. Адрес назначения кадра должен быть прочтён раньше, чем кадр можно будет перенаправить.

Два варианта:

Коммутация с быстрой передачей:

 на низшем уровне задержки выполняется немедленная пересылка пакета после чтения адреса назначения (стандартный метод коммутации без буферизации)

Коммутация с исключением фрагментов:

• коммутатор сохраняет первые 64 байта кадра перед пересылкой; большинство ошибок сети и коллизий возникает именно в первых 64 байтах



Буферизация памяти на коммутаторах

Буферизация памяти на базе портов	В процессе буферизации памяти на базе портов кадры хранятся в очередях, связанных с определёнными входящими и исходящими портами.
Общая память	При буферизации общей памяти все кадры помещаются в общий буфер памяти, который является единым для всех портов коммутатора.

Буферизация памяти на базе портов

В процессе буферизации памяти на базе портов кадры хранятся в очередях, связанных с определёнными входящими и исходящими портами. Кадр пересылается на исходящий порт только в том случае, если все кадры, находящиеся в очереди перед ним, были успешно отправлены. Один кадр может стать причиной задержки передачи всех кадров в памяти из-за занятости порта назначения. Такая задержка возникает и в том случае, если другие кадры могут быть переданы на открытые порты назначения.



Буферизация памяти на коммутаторах

Буферизация памяти на базе портов	В процессе буферизации памяти на базе портов кадры хранятся в очередях, связанных с определёнными входящими и исходящими портами.
Общая память	При буферизации общей памяти все кадры помещаются в общий буфер памяти, который является единым для всех портов коммутатора.

Буферизация совместного доступа к памяти


При буферизации совместного доступа к памяти все кадры помещаются в буфер, который является общим для всех портов коммутатора. Количество буферной памяти, которое необходимо каждому порту, выделяется динамически. Кадры в буфере динамически связываются с портом назначения. Это позволяет получать пакет на один порт и затем пересылать его на другой порт без перемещения в другую очередь.

Разрешение адресов (протокол ARP)



Введение в сетевые технологии

Введение в ARP



Введение в ARP

Назначение протокола ARP


 Отправляющему узлу требуется способ поиска МАСадреса места назначения для заданного канала Ethernet.

Протокол ARP выполняет две основные функции:

- преобразование IPv4-адресов в MAC-адреса;
- хранение таблицы преобразований.


Функции и принцип действия ARP

Процесс ARP: удалённый обмен данными




Функции и принцип действия ARP

Широковещательная рассылка запроса ARP




Функции и принцип действия ARP

Ответ ARP с информацией о MAC-адресе




Функции и принцип действия ARP

Добавление карты адресов «из МАС в IP» в кэш-память ARP



Функции и принцип действия ARP

Пересылка данных с информацией о МАС-адресе





Роль ARP в процессе удалённого обмена данными

- Если IPv4-узел назначения размещён в локальной сети, кадр использует MAC-адрес этого устройства в качестве MAC-адреса назначения.
- Если IPv4-узел назначения находится за пределами локальной сети, источник использует ARP-процесс для определения MAC-адреса интерфейса маршрутизатора, выступающего в качестве шлюза.
- В случае если запись о шлюзе не добавлена в таблицу, для получения МАС-адреса, связанного с IP-адресом интерфейса маршрутизатора, используется ARPзапрос.

ARP

Удаление записей из таблицы ARP

- Таймер кэша ARP удаляет записи ARP, которые не использовались в течение заданного периода.
- Можно также использовать команды, чтобы вручную удалить из таблицы ARP все или некоторые записи.





Таблицы ARP на сетевых устройствах

```
Router#show ip arp
                        Age
Protocol Address
                       (min)
                            Hardware Addr
                                             Type
                                                    Interface
Internet 172.16.233.229
                                                    Ethernet0/0
                             0000.0c59.f892
                                             ARPA
Internet 172.16.233.218
                            0000.0c07.ac00
                                             ARPA
                                                    Ethernet0/0
Internet 172.16.168.11 - 0000.0c63.1300
                                            ARPA
                                                    Ethernet0/0
Internet 172.16.168.254 9
                            0000.0c36.6965
                                             ARPA
                                                    Ethernet0/0
```

```
C: \>arp -a
Interface: 192.168.1.67 --- 0xa
  Internet Address
                       Physical Address
                                             Type
 192.168.1.254
                       64-0f-29-0d-36-91
                                             dynamic
 192,168,1,255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                             static
 224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-16
                                             static
 224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                             static
 224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
                                             static
 255.255.255.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                             static
```



Проблемы, которые может вызывать использование ARP

Широковещательные рассылки ARP могут заполнить локальную среду передачи данных.




Проблемы ARP:

- Широковещательные рассылки в среде передачи данных
- Безопасность

Проблемы, связанные с ARP


Минимизация проблем, связанных с ARP

Сегментация



Коммутация

Таблица МАС-адресов коммутатора



- **1.** Коммутатор S1 получает кадр широковещательной рассылки, отправленный с ПК1 на порт 1.
- 2. Коммутатор S1 вводит в таблицу адресов MAC-адрес источника и номер порта Порт1, который принял кадр.
- 3. Поскольку адрес назначения широковещательный, коммутатор S1 рассылает кадр по всем портам, кроме порта, по которому он был получен.

- 4. Устройство-адресат ПК2 в качестве отклика на широковещательную рассылку отправляет кадр индивидуальной рассылки на ПК1.
- 5. Коммутатор S1 вводит в таблицу МАС-адресов полученные кадром исходный МАС-адрес назначения ПК2 и номер порта коммутатора Порт2.
- 6. Теперь коммутатор S1 может пересылать кадры между устройствами источника ПК1 и назначения ПК2 без лавинной рассылки, потому что у него есть записи в таблице МАС-адресов, которые идентифицируют соответствующие порты.

Сетевой уровень



Введение в сетевые технологии

Сетевой уровень


Сетевой уровень



Протоколы сетевого уровня модели OSI определяют адресацию и процессы, которые позволяют упаковывать и передавать данные транспортного уровня. Инкапсуляция сетевого уровня обеспечивает прохождение данных по сети к адресату (или другой сети) с минимальной нагрузкой.

Протоколы сетевого уровня

Сетевой уровень в процессе обмена данными



Протоколы сетевого уровня пересылают между узлами модули PDU транспортного уровня.



Сетевой уровень

Сетевой уровень использует четыре основных процесса:

- **Адресация оконечных устройств**. Оконечным устройствам необходимо назначить уникальный IP-адрес для возможности идентификации в сети. Оконечное устройство с настроенным IP-адресом называется *узлом*.
- Инкапсуляция. Во время выполнения инкапсуляции сетевой уровень добавляет информацию заголовка IP, например, IP-адрес узла источника и узла назначения. После добавления в блок PDU информации заголовка такой блок будет называться пакетом.
- **Маршрутизация**. Для перемещения к другим сетям пакет должен быть обработан маршрутизатором. Роль маршрутизатора заключается в том, чтобы выбрать пути для пакетов и направить их к узлу назначения. Такой процесс называется маршрутизацией.
- Декапсуляция. По прибытии пакета на сетевой уровень узла назначения этот узел проверяет IP-заголовок пакета. Если IP-адрес назначения в заголовке совпадает с его собственным IP-адресом, заголовок IP удаляется из пакета. Процесс удаления заголовков из нижних уровней называется декапсуляцией.




Протоколы сетевого уровня

Типичные протоколы сетевого уровня



Характеристики ІР-сети



ІР-пакеты проходят через объединённую сеть.

К основным характеристикам ІР относятся следующие:

Без установления соединения: перед отправкой пакетов данных соединение с узлом назначения не устанавливается.

Доставка с максимальными усилиями (ненадёжная): доставка пакетов не гарантируется.

Независимость от среды: функционирует независимо от среды, в которой передаются данные.

ІР-сеть: без установления соединения

Обмен данными без установления соединения



Письмо отправлено.

Отправитель не знает:


- присутствует ли получатель на месте;
- доставлено ли письмо;
- прочитает ли его получатель.

Получатель не знает:

когда ждать письма.

ІР-сеть: попытка доставки без гарантированного результата


Оптимальный способ



Являясь ненадежным протоколом сетевого уровня, протокол IP **не гарантирует**, что все отправленные пакеты будут получены

IP-сеть: независимость от среды

Отсутствие зависимости от среды



ІР-пакеты могут проходить по разным средам передачи данных.


Пакет IPv4

Инкапсуляция в ІР-сети

Инкапсуляция транспортного уровня



Инкапсуляция сетевого уровня



Транспортный уровень добавляет заголовок, благодаря которому пакеты могут направляться через комплексные сети и достигать места назначения. В сетях на основе TCP/IP модуль PDU сетевого уровня является IP-пакетом.

Пакет IPv4

Заголовок пакета IPv4

Байт 1		Байт 2		Байт 3 Байт 4		Байт 4
Версия	Длина заголов- ка	Дифферен ванные услу (8 бит) Приоритет п	услуги (DS) Общая длина 8 бит)		іит)	
(4 бита) IPv4=0100 IPv6=0110	(4 бита) Min =5 (20 байт) Max=15 (60 байт)	DSCP (6 бит) Приоритет по QoS	ECN (2 бита) Флаг пере-грузки	Размер всего пакета (фрагмента) Min =20 байт заголовок + 0 байт данных Мах= 65 535 байт		вок + 0 байт данных
Идентификация (16 бит) Идентификатор фрагмента пакета			Флаг (3 бита) Способ фрагмен- тации	Порядок, в располо	ение фрагмента (13 бит) в котором необходимо жить фрагменты при сстановлении)	
Время существова- ния (TTL) (8 бит) Время жизни пакета в сек. или переходах Протокол (8 бит) Тип передаваемых дан- ных: ICMP (1), TCP (6), UDP (17)		лых дан- (1),	Контрольная сумма заголовка (16 бит) Проверка ошибок в заголовке IP			
	IP-адрес источника пакета (32 бита)					
IP-адрес назначения пакета (32 бита)						
Параметры (дополнительно) Заполнитель						

Пакет IPv4 состоит из двух частей:

- **заголовок IP**: определяет характеристики пакета;
- полезная нагрузка: содержит информацию сегмента уровня 4 и фактические данные.

Поля «Длина заголовка», «Общая длина» и «Контр. сумма заголовка» используются для определения и проверки пакета. Поля «Идентификация», «Флаг» и «Смещение фрагмента» используются для переупорядочивания фрагментированного пакета.

Маршрутизатору может понадобиться выполнить фрагментацию пакета при его пересылке из одной среды передачи данных в другую среду с меньшим максимальным размером пакета.

Сетевой уровень в процессе обмена данными

Ограничения IPv4

- Истощение IP-адресов. IPv4 может предложить лишь ограниченное количество уникальных общедоступных ІР-адресов. Несмотря на то, что существует примерно 4 миллиарда IPv4-адресов, возросшее число новых устройств, в которых используется протокол IP, а также потенциальный рост менее развитых регионов привели к необходимости дополнительно увеличить количество адресов.
- Расширение таблицы маршрутизации в Интернете. Таблица маршрутизации используется маршрутизаторами для определения оптимальных путей пересылки данных. По мере увеличения количества серверов (узлов), подключённых к Интернету, также растет число сетевых маршрутов. Эти маршруты IPv4 потребляют значительное количество памяти и ресурсов процессоров интернет-маршрутизаторов.
- Отсутствие сквозного соединения. Преобразование сетевых адресов (NAT) представляет собой технологию, которая обычно применяется в сетях IPv4. NAT позволяет различным устройствам совместно использовать один публичный ІР-адрес. При этом, поскольку публичный ІР-адрес используется совместно, ІР-адрес узла внутренней сети скрыт. Это может представлять проблему при использовании технологий, для которых необходимы сквозные подключения.

Сетевой уровень в процессе обмена данными

Краткое описание IPv6

- Увеличенное пространство адресов. IPv6-адреса используют 128-битную иерархическую адресацию. Это существенно увеличивает количество доступных IP-адресов.
- Улучшенная обработка пакетов. Структура заголовка IPv6 была упрощена благодаря уменьшению количества полей. Это повышает обработку пакетов промежуточными маршрутизаторами, а также предоставляет поддержку расширений и дополнительных параметров, обеспечивая повышенную масштабируемость и долговечность.
- Отсутствие необходимости в использовании NAT. Благодаря большому количеству общедоступных IPv6-адресов трансляция сетевых адресов (NAT) не требуется. Клиентские узлы, от самых крупных предприятий до жилых домов, могут получить общедоступный сетевой IPv6-адрес. Это позволяет устранить некоторые проблемы, связанные с преобразованием сетевых адресов, которые возникают при работе приложений, требующих наличия сквозного подключения.
- Встроенная система безопасности. Протокол IPv6 изначально обладает средствами для аутентификации и обеспечения конфиденциальности.

Сетевой уровень в процессе обмена данными

Краткое описание IPv6

Имя числа	Научное представле -	Количество нулей
	ние	
1 тысяча	10^3	1,000
1 миллион	10^6	1,000,000
1 миллиард	10^9	1,000,000,000
1 триллион	10^12	1,000,000,000
1 квадриллион	10^15	1,000,000,000,000
1 квинтиллион	10^18	1,000,000,000,000,000
1 секстиллион	10^21	1,000,000,000,000,000,000
1 септиллион	10^24	1,000,000,000,000,000,000
1 октиллион	10^27	1,000,000,000,000,000,000,000
1 нониллион	10^30	1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 дециллион	10^33	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 ундециллион	10^36	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

Условные обозначения

Существует 4 миллиарда адресов IPv4

_____ Существует 340 ундециллионов адресов IPv6

Пакет IPv6

Инкапсуляция IPv6

Заголовок IPv4

Байт 1 Байт 2				Байт	3	Байт 4
Версия (4 бита) IPv4=0100	Длина за- головка (4 бита) Min =5 (20 байт) Max=15 (60 байт)	Дифферени ванные услуг (8 бит) Приоритет п DSCP (6 бит) Приоритет по QoS	ги (DS)	Min =20 ба	йт загол ны	бит) ета (фрагмента) овок + 0 байт дан-
Идентификация (16 бит) Идентификатор фрагмента пакета			Флаг (3 бита) Способ фрагмен- тации	Пор необхо	цение фрагмента (13 бит) ядок, в котором димо расположить иенты при восста- новлении)	
Время существования (ТТL) (8 бит) Тип передаваемых данных: ICMP (1), TCP (6), UDP (17)		Контрольная сумма заголовка (16 бит) Проверка ошибок в заголовке IP				
IP-адрес источника пакета (32 бита)						
IP-адрес назначенияпакета (32 бита)						
Параметры (дополнительно) Заполнитель						

Условные обозначения:

- сохраненные из IPv4 в IPv6 имена полей
- измененные в IPv6 имя и позиция
- не сохраненные в IPv6

Заголовок IPv6




Условные обозначения:

	- сохраненные из IPv4 в IPv6 имена полей
	- измененные в IPv6 имя и позиция
	- новое поле в IPv6

Таблицы маршрутизации узлов

Решение о перенаправлении пакета узла



Узел может отправить пакет на следующие адреса:

Самому себе: специальный IP-адрес, который представлен как 127.0.0.1 и называется интерфейсом loopback. Этот loopback-адрес автоматически назначается узлу при запуске TCP/IP. Возможность узла отправлять пакет самому себе, используя сетевые функции, полезна для тестирования. Любой IP-адрес в пределах сети 127.0.0.0/8 относится к локальному узлу.

Локальный узел: узел в той же сети, в которой также находится отправляющий узел. Узлы используют один и тот же сетевой адрес.

Удалённый узел: узел в удалённой сети. Узлы не используют один и тот же сетевой адрес.

Таблицы маршрутизации узлов


Шлюз по умолчанию

Маршрутизация — это процесс определения наилучшего пути к узлу назначения. Маршрутизатор, подключённый к сегменту локальной сети, называется шлюзом по умолчанию.

На узлах должна храниться их собственная локальная таблица маршрутизации, чтобы пакеты сетевого уровня гарантированно направлялись в нужную сеть назначения. Как правило, локальная таблица узла содержит следующие данные:


- ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ маршрут к интерфейсу loopback (127.0.0.1)
- Маршрут локальной сети информация о сети, к которой подключён узел, автоматически добавляется в таблицу маршрутизации узла
- ЛОКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО УМОЛЧАНИЮ это маршрут, который должны пройти пакеты, чтобы достичь всех удалённых сетевых адресов

Решение о перенаправлении пакета маршрутизатора



Таблицы маршрутизации маршрутизатора


Таблица маршрутизации маршрутизатора IPv4



```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
\Box
        10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
D
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
С
        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
Τ.
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
        192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
С
        192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
        209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
С
        209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```



Записи таблицы маршрутизации для прямых соединений




Α	В	C
C	192.168.10.0/24 is directly connected, 192.168.10.1/32 is directly connected,	

Α	Определяет, каким образом маршрутизатор узнал об этой сети.		
В	В Определяет сеть назначения и способ подключения к ней.		
С Определяет интерфейс на маршрутизаторе, подключённом к сети назначения.			

Таблицы маршрутизации маршрутизатора

к сети назначения.

Записи таблицы маршрутизации удалённой сети



D		10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0				
	A	Определяет, каким образом маршрутизатор узнал об этой сети.				
	В	Определяет сеть назначения.				
	С	Определяет административное расстояние (достоверность) источника маршрута.				
	D	Определяет метрику для доступа к удалённой сети.				
	E	Определяет ІР-адрес следующего перехода для доступа к удалённой сети.				
	F	Определяет время с момента обнаружения сети.				
	G	Определяет интерфейс исходящей передачи данных на маршрутизаторе для доступа				

Таблицы маршрутизации маршрутизатора



```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D
        10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
        10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
D
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
С
        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
        192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
С
L
        192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
        209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
С
        209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```



Типы статических маршрутов. Параметры следующего перехода

- Стандартный статический маршрут
- Статический маршрут по умолчанию
- Плавающий статический маршрут
- Суммарный статический маршрут

При настройке статического маршрута *следующий переход* может быть идентифицирован по *IP-адресу*, *интерфейсу выхода* или использовать *оба варианта*. В зависимости от того, как указан адрес назначения, создается один из трех следующих типов маршрута:

- **Маршрут следующего перехода (рекурсивный)** Указывается только IP-адрес следующего перехода.
- **Напрямую подключенный статический маршрут.** Указывается только интерфейс выхода маршрутизатора.
- Полностью заданный статический маршрут. Определены IP-адрес и интерфейс выхода следующего перехода.

Команда статического маршрута IPv4

Настройка статических маршрутов IPv4 выполняется с помощью команды **ip route**:

```
Router(config) # ip route network-address subnet-
mask { ip-address | exit-intf [ip-address] }
[distance]
```

Примечание . Необходимо настроить параметры *ip-adpeca*, *exit-intf* или *ip-adpeca* и *exit-intf* .



Статический маршрут следующего перехода

В статическом маршруте следующего перехода указывается только IP-адрес следующего перехода. Выходной интерфейс определяется исходя из следующего транзитного участка. Например, на маршрутизаторе R1 настроено три статических маршрута следующего перехода с помощью IP-адреса следующего перехода маршрутизатора R2 - 172.16.2.2.

```
R1(config) # ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config) # ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config) # ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

Результирующие записи таблицы маршрутизации на R1:

```
R1# show ip route | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2

C 172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

L 172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0

C 172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L 172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2

S 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
```

Напрямую подключенный статический маршрут

При настройке статического маршрута также можно использовать выходной интерфейс для настройки адреса следующего перехода. Три напрямую подключенных статических маршрута настроены на маршрутизаторе R1 с использованием выходного интерфейса.

Примечание. Обычно рекомендуется использовать адрес следующего перехода. Непосредственно подключенные статические маршруты следует использовать только с последовательными интерфейсами «точка-точка».

```
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/1/0 R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/1/0 R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/1/0
```

```
R1# show ip route | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

S 172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

C 172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

L 172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0

C 172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L 172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

S 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
```



Полностью заданный статический маршрут

В полностью заданном статическом маршруте указываются как выходной интерфейс, так и IP-адрес следующего перехода. Такой статический маршрут используется в случаях, когда выходной интерфейс представляет собой интерфейс множественного доступа и необходимо явно определить следующий переход. Следующий переход должен быть напрямую подключен к указанному выходному интерфейсу. Если выходной интерфейс является сетью Ethernet, рекомендуется использовать полностью заданный статический маршрут, включая как выходной интерфейс, так и IP-адрес следующего перехода.

```
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2 R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2 R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2
```

```
R1# show ip route | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1

C 172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L 172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

C 172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L 172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1

S 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1
```



Проверка статического маршрута

Наряду с командами show ip route, show ipv6 route, ping и traceroute, для проверки статических маршрутов также используются следующие команды:

- show ip route static
- show ip route network
- show running-config | section ip route

Замените **ір** на **ірv6** для версий команды IPv6.

Статические маршруты


Статический маршрут по умолчанию

• Статический маршрут по умолчанию — это маршрут, которому соответствуют все пакеты. В таблице маршрутизации отсутствует единый маршрут по умолчанию, представляющий путь к какой-либо сети

 Маршрутизаторы обычно используют маршруты по умолчанию, настроенные локально или полученные от другого маршрутизатора.
 Маршрут по умолчанию иногда называют «шлюзом последней надежды».

Статические маршруты по умолчанию обычно используются при подключении пограничного маршрутизатора к сети поставщика услуг или

тупиковому маршрутизатору (маршрутизатор с только одним



Статический маршрут по умолчанию

Статический IPv4 маршрут по умолчанию:

Адрес сети указывается как **0.0.0.0**, а маска подсети – **0.0.0.0**. Таким образом 0.0.0.0 0.0.0.0 в маршруте будет соответствовать любому сетевому адресу.

```
Router(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-
intf}
```

Пример: R1 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 - все пакеты, не соответствующие записям более точного маршрута на R2, пересылаются на адрес 172.16.2.2

Статический IPv6 маршрут по умолчанию:

ipv6-prefix/prefix-length = ::/0, который совпадает со всеми маршрутами.

```
Router(config) # ipv6 route ::/0 {ipv6-address | exit-intf}
```

Пример: R1 (config) # ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2 - все пакеты, не соответствующие более конкретным записям маршрута IPv6, пересылаются в R2 на интерфейс с IPv6 2001:db8:acad:2::2



Проверка статического маршрута по умолчанию

В выходных данных команды **show ip route static** отображается содержимое статических маршрутов в таблице маршрутизации. Звездочка (*) рядом с маршрутом, имеющим код S указывает, что этот статический маршрут является подходящим маршрутом по умолчанию, поэтому он выбран в качестве шлюза последней инстанции.

Обратите внимание, что в статической конфигурации маршрута по умолчанию используется префикс /0 для маршрутов по умолчанию IPv4.

```
R1# show ip route static

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
```



Плавающие статические маршруты

- Еще одним типом статического маршрута является плавающий статический маршрут. Плавающие статические маршруты это статические маршруты, используемые для предоставления резервного пути основному статическому или динамическому маршруту. Плавающий статический маршрут используется только тогда, когда основной маршрут недоступен.
- Для этой цели плавающий статический маршрут настраивается с более высоким значением административного расстояния, чем основной маршрут. Административное расстояние определяет надежность маршрута. При наличии нескольких путей к адресу назначения маршрутизатор выбирает путь с самым низким значением административного расстояния.
- По умолчанию статические маршруты имеют значение административного расстояния, равное 1, поэтому они имеют приоритет перед маршрутами, полученными от протоколов динамической маршрутизации.
- Административную дистанцию статического маршрута можно увеличить и, таким образом, сделать этот маршрут менее приоритетным, чем другой статический маршрут или маршрут, полученный через протокол динамической маршрутизации. Таким образом, статический маршрут «плавает» и не используется в то время, когда маршрут с более коротким административным расстоянием работает.

Настройка плавающего статических маршрутов IPv4

Команды для настройки маршрутов по умолчанию и плавающих ІР-маршрутов по умолчанию:

```
R1(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
R1(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5
```

Выходные данные **show ip route** показывают, что маршруты по умолчанию R1 установлены в таблице маршрутизации.

```
R1# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2

R1# show ipv6 route static | begin S :

S ::/0 [1/0]

via 2001:DB8:ACAD:2::2

R1#
```




Статические маршруты хостов

Маршрут хоста может быть настроенным вручную статическим маршрутом для направления трафика на определенное целевое устройство, например, сервер.

Статический маршрут использует IP-адрес назначения, а также маску 255.255.255.255 (/32) для маршрутов узлов IPv4 и длину префикса /128 для маршрутов узлов IPv6.

Branch (config) # ip route 209.165.200.238 255.255.255.255 198.51.100.2



```
Branch# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
      198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
         198.51.100.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
         198.51.100.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
      209.165.200.0/32 is subnetted, 1 subnets
         209.165.200.238 [1/0] via 198.51.100.2
Branch# show ipv6 route
(Output omitted)
   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
     via Serial0/1/0, directly connected
    2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
     via Serial0/1/0, receive
    2001:DB8:ACAD:2::238/128 [1/0]
     via 2001:DB8:ACAD:1::2
Branch#
```

Логика работы маршрутизатора

На роутер R1 приходит пакет с IP адресом назначения 192.168.2.10

