进程控制

日期: 2024年10月20日

知识总览


- 进程控制
 - 基本概念
 - 什么是进程控制?
 - 如何实现进程控制?
 - 用"原语"实现
 - 。 进程控制相关的原语
 - 进程的创建
 - 进程的终止
 - 进程的阻塞
 - 进程的唤醒
 - 进程的切换

什么是进程控制?

- **进程控制**:进程控制的主要功能是对系统中的所有进程实施有效的管理,它具有创建新进程、撤销已有进程、实现进程状态转换等功能
- 简单理解: 进程控制的目的就是实现进程状态转换

如何实现进程控制?

- 用"原语"实现
- **原语**:存在于操作系统内核(或微内核)中的一种特殊程序,它的**执行具有原子性**。也就是说,这段程序的**运行必须一气呵成,不可中断**
- 思考: 为何进程控制 (状态转换) 的过程要"一气呵成"?
 - o e.g. 假设 PCB 中的变量 state 表示当前进程所处状态,1 表示就绪态,2 表示阻塞态...



- 假设此时进程 2 等待的事件发生,则操作系统中,负责进程控制的内核程序至少需要做这样两件事:
 - 1. 将 PCB2 的 state 设为 1
 - 2. 将 PCB2 从阻塞队列放到就绪队列

- 假设在这两步之间发生了中断,那么 PCB2 的 state 为 1,但它却被放在阴寒队列里
- **原因**:如果不能"一气呵成"就有可能导致操作系统中的某些关键数据结构信息不统一的情况,这会影响操作系统进行别的管理工作

如何实现原语的"原子性"?

- 原语具有原子性,即执行过程只能一气呵成,期间不允许被中断
- 可以用关中断指令和开中断指令这两个特权指令实现原子性
- **正常情况**: CPU 每执行完一条指令都会例行检查是否有中断信号需要处理,如果有,则 暂停运行当前这段程序,转而执行相应的中断处理程序
- **关中断指令**: CPU 执行了**关中断指令**之后,就不再例行检查中断信号,直到执行**开中断 指令**之后才会恢复检查
 - 注:在关中断指令和开中断指令中间传来的外部中断信号,都会留到开中断指令之后被检测并处理
- 原子性的实现: 关中断、开中断之间的这些指令就是不可被中断的,这就实现了"原子性"
- 思考:如果这两个指令允许用户程序使用,会发生什么情况?

进程控制相关的原语

- 进程的创建
 - 创建原语:操作系统创建一个进程时使用的原语
 - 申请空白 PCB
 - 为新进程分配所需资源
 - 初始化 PCB
 - 将 PCB 插入就绪队列: **创建态** → **就绪态**
 - 。 引起进程创建的事件
 - 用户登录:分时系统中,用户登录成功,系统会为其建立一个新的进程
 - 作业调度:多道批处理系统中,有新的作业放入内存时,会为其建立一个新的进程
 - 提供服务: 用户向操作系统提出某些请求时, 会新建一个进程处理该请求
 - 应用请求:由用户进程主动请求创建一个子进程

• 进程的终止

- \circ 撤销原语: 就绪态/阻塞态/运行态 \rightarrow 终止态 \rightarrow 无
 - 从 PCB 集合中找到终止进程的 PCB
 - 若进程正在运行,立即剥夺 CPU,将 CPU 分配给其他进程
 - **终止其所有子进程**(进程间的挂你是树形结构)
 - 将该进程所拥有的所有资源归还给父进程或操作系统
 - 删除 PCB
- 。 引起终止进程的事件

■ **正常结束**: 进程自己请求终止(exit 系统调用)

■ **异常结束**:整数除 0、非法使用特权指令然后被操作系统强行杀掉等非法行为导致的结束

■ **外界干预**: Ctrl+Alt+delete, 用户选择杀掉进程

• 进程的阻塞

○ 阻塞原语: 运行态 → 阻塞态

- 找到要阻塞的进程对应的 PCB
- 保护进程运行现场,将 PCB 状态信息设置为"阻塞态",暂时停止进程运行
- 将 PCB 插入相应事件的等待队列
- 。 引起进程阻塞的事件
 - 需要等待系统分配某种资源
 - 需要等待相互合作的其他进程完成工作

• 进程的唤醒

- 唤醒原语: 阻塞态 → 运行态
 - 在事件等待队列中找到 PCB
 - 将 PCB 从等待队列移除,设置进程为"就绪态"
 - 将 PCB 插入就绪队列,等待被调度
- 。 引起进程唤醒的事件
 - 等待的事件发生: **因何事阻塞, 就应因何事唤醒**


• 进程的切换

- 切换原语:运行态↔就绪态
 - 将运行环境信息存入 PCB
 - PCB 移入相应队列
 - 选择另一个进程执行,并更新其 PCB
 - 根据 PCB 恢复新进程所需的运行环境
- 引起进程切换的事件
 - 当前进程时间片到
 - 有更高优先级的进程到达
 - 当前进程主动阻塞
 - 当前进程终止

• 无论是哪个进程控制的原语,要做的无非三类事情:

- 1. 更新 PCB 中的信息:修改进程状态(state),保存/恢复运行环境
- 2. 将 PCB 插入相应的队列
- 3. 分配/回收资源

程序是如何运行的?



• 思考: 执行完指令 3 后,另一个进程开始上 CPU 运行,会发生什么?

· 注意: 另一个进程在运行过程中也会使用各个寄存器, 会覆盖前一个进程的中间结果

• **解决方法**: 将原来的进程的运行环境存入 PCB(需要的寄存器的内容),当原来的进程再次投入运行时,可以**通过 PCB 恢复它的运行情况**