进程的概念、组成、特征

日期: 2024年10月19日

知识总览


- 进程的
 - 概念
 - 理解"进程"和"程序"的区别
 - 。 组成
 - 一个进程由哪些部分组成
 - 特征
 - 进程有哪些重要的特征

进程的概念

• 打开 1 个 TIM

> 🧿 Thorium (17)	Ø	0%	638.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> 🤘 TIM (32 位)		0%	133.9 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps

• 打开 2 个 TIM



- 程序: 是静态的,就是整个存放在磁盘里的可执行文件,就是一系列的指令集合
- 进程 (Process) : 是动态的, 是程序的一次执行过程
 - 。 同一个程序多次执行会对应多个进程
- 思考: 操作系统是这些进程的管理者,它要怎么区分各个进程?

进程的组成——PCB

- **进程标识符** (Process ID, PID) : 操作系统给每个进程分配一个**唯一的、不重复的**标识符,用来区分不同的进程
- 操作系统要记录 PID、进程所属用户 ID(UID),这些都是基本的进程描述信息,可以让操作系统区分各个进程

- 操作系统还要记录给进程分配了哪些资源,比如分配了多少内存、正在使用哪些 I/O 设备、正在使用哪些文件,可以用于实现操作系统对系统资源的管理
- **还要记录进程的运行情况**,比如 CPU 使用时间、磁盘使用情况、网络流量使用情况等,可以用于**实现操作系统对进程的控制、调度**
- 以上信息都被保存在一个数据结构PCB (Process Control Block) 中,即进程控制块
- 操作系统需要对各个并发运行的进程进行管理,**但凡管理时所需要的信息,都会被放在** PCB 中

进程控制块 PCB


- 进程描述信息
 - 进程标识符 PID
 - 用户标识符 UID
- 进程控制和管理信息
 - CPU、磁盘、网络流量使用情况统计...
 - 进程当前状态: 就绪态/阻塞态/运行态...
- 资源分配清单
 - 正在使用哪些文件
 - 正在使用哪些内存区域
 - 正在使用哪些 I/O 设备
- 处理机相关信息
 - 如 PSW、PC 等各种寄存器的值 (用于实现进程切换)
- <u>PCB 是进程存在的唯一标志,当进程被创建时,操作系统为其创建 PCB,当进程结束</u> 时,会回收其 PCB
- 操作系统对进程进行管理工作所需的信息都存在 PCB 中

进程的组成——PCB、程序段、数据段

- PCB
 - 进程描述信息
 - 进程控制和管理信息
 - 资源分配清单
 - 处理机相关信息
- 程序段:程序的代码(指令序列)
- 数据段:运行过程中产生的各种数据(如:程序中定义的变量)

- PCB 是给操作系统用的
- 程序段、数据段是给进程自己用的
- 进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个独立单位
 - 一个进程被"**调度**",就是指操作系统决定让这个进程上 CPU 运行(后续详细学习)
- <u>**車准确来说</u>**, 前面的 **PCB、程序段、数据段**三部分组成了**进程实体**(**进程映像**), 但除 非**题目特别考察**, 否则都可以把进程和进程实体等同</u>
- 同一程序的不同进程的 **PCB、数据段各不相同**,但它们**程序段的内容是相同的**(以 TIM 为例则都是运行相同的 TIM 程序)

程序是如何运行的?



- 一个进程实体(进程映像)由 PCB、程序段、数据段组成
- 进程是动态的,而进程实体(进程映像)是静态的
- 进程实体反映了进程在某一时刻的状态


进程的特征

程序是静态的, 进程是动态的, 相比于程序, 进程拥有以下特征:

- 动态性: 进程是程序的一次执行过程, 是动态地产生、变化和消亡的
 - 动态性是进程最基本的特征
- 并发性: 内存中有多个进程实体,各进程可并发执行
- 独立性: 进程是能独立运行、独立获得资源、独立接受调度的基本单位

- **异步性**:各进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进,操作系统要提供"进程同步机制"来解决异步问题
 - 。 **异步性**会导致并发程序执行结果的不确定性。具体会在"进程同步"相关小节进行学习
- 结构性: 每个进程都会配置一个 PCB。结构上看, 进程由程序段、数据段、PCB 组成

知识回顾与重要考点**



• 注意:引入"线程"概念后,进程就不再是接受调度的基本单位,但依然是独立获得资源的基本单位,后续还会具体学习