
本节内容

连续分配管 理方式



连续分配: 指为用户进程分配的必须是一个连续的内存空间。

单一连续分配


在单一连续分配方式中,内存被分为系统区和用户区。 系统区通常位于内存的低地址部分,用于存放操作系统 相关数据;用户区用于存放用户进程相关数据。 内存中只能有一道用户程序,用户程序独占整个用户区 空间。

优点:实现简单;无外部碎片;可以采用覆盖技术扩充内存;不一定需要采取内存保护(eg:早期的PC操作系统 MS-DOS)。

缺点: 只能用于单用户、单任务的操作系统中: 有内部

碎片:存储器利用率极低。

分配给某进程的内存区域中,如果有些部分没有用上,就是"内部碎片"



固定分区分配

20世纪60年代出现了支持多道程序的系统,为了能在内存中装入多道程序,且这些程序之间又不会相互干扰,于是将整个用户空间划分为若干个固定大小的分区,在每个分区中只装入一道作业,这样就形成了最早的、最简单的一种可运行多道程序的内存管理方式。

分区大小相等

固定分区分配

分区大小不等

分区大小相等:缺乏灵活性,但是很<mark>适合用于用一台计算机控制多个相同对象的场合</mark>(比如:钢铁厂有n个相同的炼钢炉,就可把内存分为n个大小相等的区域存放n个炼钢炉控制程序)

分区大小不等:增加了灵活性,可以满足不同大小的进程需求。根据常在系统中运行的作业大小情况进行划分(比如:划分多个小分区、适量中等分区、少量大分区)

系统区 (8MB)

分区1 (10MB)

分区2 (10MB

分区3 (10MB)

分区4 (10MB)

内存(分区大小相等)

系统区 (8MB)

分区1 (2MB)

分区2 (2MB)

分区3 (4MB)

分区4 (6MB)

分区5 (8MB)

分区6 (12MB)

内存(分区大小不等)

固定分区分配

操作系统需要建立一个数据结构——分区说明表,来实现各个分区的分配与回收。每个表项对应一个分区,通常按分区大小排列。每个表项包括对应分区的大小、起始地址、状态(是否已分配)。

分区号	大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	2	8	未分配
2	2	10	未分配
3	4	12	已分配
		•••••	•••••

用数据结构 的数组(或 链表)即可 表示这个表

当某用户程序要装入内存时,由操作系统内核程序根据用户程序大小检索该表,从中找到一个能满足大小的、未分配的分区,将之分配给该程序,然后修改状态为"已分配"。

优点:实现简单,无外部碎片。

缺点: a. 当用户程序太大时,可能所有的分区都不能满足需求,此时不得不采用覆盖技术来解决,但这又会降低性能; b. 会产生内部碎片,内存利用率低。

系统区 (8MB)

分区1 (2MB)

分区2 (2MB)

分区3 (4MB)

分区4 (6MB)

分区5 (8MB)

分区6 (12MB)

内存(分区大小不等)

动态分区分配又称为可变分区分配。这种分配方式不会预先划分内存分区,而是在进程装入内存时, 根据进程的大小动态地建立分区,并使分区的大小正好适合进程的需要。因此系统分区的大小和数 目是可变的。(eg: 假设某计算机内存大小为 64MB, 系统区 8MB, 用户区共 56 MB...)





- 1. 系统要用什么样的数据结构记录内 存的使用情况?
- 2. 当很多个空闲分区都能满足需求时, 应该选择哪个分区进行分配?
- 3. 如何进行分区的分配与回收操作?



1. 系统要用什么样的数据结构记录内存的使用情况?

空闲分区表

操作系统

两种常用的数据结构

空闲分区链

20MB

(8MB)

进程3 (18MB)


10MB

4MB

起始地址(M) 分区大小(MB) 分区号 状态 空闲 1 20 8 空闲 2 32 10 3 空闲 4 60

Θ

空闲分区表:每 个空闲分区对应 个表项。表项 中包含分区号、 分区大小、分区 起始地址等信息



空闲分区链:每个分区的起始部分和末尾部分分别设置前向指 针和后向指针。起始部分处还可记录分区大小等信息



2. 当很多个空闲分区都能满足需求时,应该选择哪个分区进行分配?

操作系统 (8MB)

进程5 (4MB)

应该用最大的分区进行分配?还是用最小的分区进行分配?又或是用地址最低的部分进行分配?

20MB

把一个新作业装入内存时,须按照一定的<mark>动态分区分配算法</mark>,从空闲分区表(或空闲分区链)中选出一个分区分配给该作业。由于分配算法算法对系统性能有很大的影响,因此人们对它进行了广泛的研究。

进程4 (4MB)

10MB

进程3 (18MB)

下个小节会介绍四种动态分区分配算法...

4MB



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… *如何分配?*

操作系统 (8MB)

> 20MB 16MB

进程5

讲程**4 (4M**B)

10MB

4MB

进程3 (18MB)

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	10	32	空闲
3	4	60	空闲

(4	分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
	1	16	12	空闲
	2	10	32	空闲
	3	4	60	空闲



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… *如何分配?*

操作系统 (8MB)

20MB

进程4 (4MB)

10MB

进程3 (18MB)

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	10	32	空闲
3	4	60	空闲

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	10	32	空闲

4MB

进程5 (4MB)



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… 如何回收?

操作系统 (8MB)

进程1 (20MB)

进程4 (4MB)

14MB 10MB

进程3 (18MB)

4MB

内存

情况一: 回收区的后面有一个相邻的空闲分区

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	10	32	空闲
2	4	60	空闲

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	14	28	空闲
2	4	60	空闲

两个相邻的空闲分区合并为一个



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… *如何回收?*

操作系统 (8MB)

进程4 (4MB)

10MB

28MB

进程3 (18MB)

进程5 (4MB)

内存

情况二:回收区的前面有一个相邻的空闲分区

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	10	32	空闲

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	28	32	空闲

两个相邻的空闲分区合并为一个



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… *如何回收?*

操作系统 (8MB)

20MB

34MB

进程4 (4MB)

10MB

进程3 (18MB)

4MB

内存

情况三:回收区的前、后各有一个相邻的空闲分区

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	10	32	空闲
3	4	60	空闲

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	34	8	空闲
2	4	60	空闲

三个相邻的空闲分区合并为一个



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… 如何回收?

操作系统 (8MB)

进程1 (20MB)

进程2 (14MB)

14MB

进程3 (18MB)

4MB

内存

情况四:回收区的前、后都没有相邻的空闲分区

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	4	60	空闲

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	14	28	空闲
2	4	60	空闲

新增一个表项

注: 各表项的顺序不一定按照地址递增顺序排列,具体的排列方式需要依据动态分区分配算法来确定。

动态分区分配又称为可变分区分配。这种分配方式不会预先划分内存分区,而是在进程装入内存时, 根据进程的大小动态地建立分区,并使分区的大小正好适合进程的需要。因此系统分区的大小和数 目是可变的。

动态分区分配<mark>没有内部碎片</mark>,但是<mark>有外部碎片</mark>。 内部碎片,分配给某进程的内存区域中,如果有些部分没有用上。 外部碎片,是指内存中的某些空闲分区由于太小而难以利用。

如果内存中空闲空间的总和本来可以满足某进程的要求, 但由于进程需要的是一整块连续的内存空间,因此这些 "碎片"不能满足进程的需求。


可以通过紧凑(拼凑, Compaction)技术来解决外部碎片。

进程1 (20MB)



1. 回忆交换技术,什么是换入/换出? 什么是中级调度(内存调度)?


2. 思考动态分区分配应使用哪种装入方式? "紧凑"之后需要做什么处理?



内存

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识回顾与重要考点



王道考研/CSKAOYAN.COM