Prise en main de l'outil RTDS: illustration avec le bit alterné

Marc Boyer

Novembre 2018

1 Lancement de l'outil

Avant de lancer l'outil, il faut dire à votre shell où le trouver, où trouver le serveur de licences, etc.

D'abord, il faut savoir quel est votre shell :

echo \$SHELL

Si votre shell est bash, il vous faut taper un terminal la commande source /mnt/n7fs/rtds5.0/pragmastudio-config.sh sinon, si c'est tcsh, la commande est source /mnt/n7fs/rtds5.0/pragmastudio-config.csh

2 Commencer un projet

2.1 Créer un projet

- créer un répertoire de travail (TP-SDL par exemple) et vous y positionnez
- créer un nouveau système SDL par le menu $Project \rightarrow New\ Projet \rightarrow SDL\ Z100$ project (ne pas choisir SDL-RT, qui est un autre langage!)
- donner un nom au système par le menu $Projet \rightarrow Save \ as$

2.2 Créer le système

— Click-Droit sur le nom du projet, sélectionner Add child element. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner Active architecture → System, lui donner un nom, puis clicker sur New pour créer le fichier dans lequel sera sauvé le composant.

C'est un principe général de l'outil : chaque composant est placé dans un fichier. Par défaut, chaque composant d'un système est sauvé dans un fichier qui porte le nom du composant avec l'extension .rdd.

Ceci rend difficile le fait d'avoir plusieurs composants ayant le même nom, alors que le langage le permet.

ENSEEIHT 1/5

 Double-Click sur le composant, cela ouvre une nouvelle fenêtre, dans laquelle on peut dessiner le composant

3 Mettre les premiers composants dans le système

3.1 Créer l'architecture du nouveau système

Les différents éléments que l'on peut ajouter sont sous forme graphique dans la barre gauche de l'éditeur.

- Placer un bloc Text et utiliser le pour entrer la définition de deux signaux SIGNAL Data, Ack;
 - Pour éditer le contenu d'un bloc texte, vous faites un Double-Click dessus et entrez le texte.
- Placer deux Block en vis à vis, l'un nommé Emetteur et l'autre Recepteur
- tirer un canal (*Channel*) entre les deux blocs; pour cela, sélectionner *Channel*, Click-Droit sur un des deux blocs puis tirer le fil jusqu'à l'autre en maintenant le bouton appuyé
- nommer le canal (qui s'appelle par défaut (new channel))
- mettre les signaux dans les crochets aux deux extrémités du fil; pour cela deux méthodes
 - Double-Click sur la zone et taper le texte depuis le clavier
 - Double-Click sur la zone, puis taper F8, qui vous propose une liste de choix possibles.

3.2 Définir le bloc Emetteur

- Double-Click dans le cadre de l'Emetteur mais pas sur son nom; accepter la création du composant avec son type et son nom par défaut; une nouvelle fenêtre d'édition graphique apparaît
- insérer un processus dans le bloc, nommé ProcEmetteur
- tirer un canal entre le processus et un bord du bloc :
 - nommer le canal
 - nommer son connecteur vers l'extérieur (F8 fonctionne)
 - entrer les signaux
- revenir à la fenêtre *Project* et faite un *Save all in project* Pour naviguer entre les fenêtres, vous pouvez utiliser les onglets en haut de chaque fenêtre, ou l'arbre de vue générale du projet.
- Tetourner à l'Emetteur (onglet Emetteur), et vérifier que le bloc est correct : $Diagram \rightarrow Check\ syntax/semantics...$
 - Il doit se plaindre que le processus ProcEmetteur n'existe pas. Créer le avec un Double-Click sur le rectangle aux angles bisautés représentant le processus dans le bloc. Sauvez tout et refaites la vérification du bloc Emetteur. Un message Everything's fine devrait apparaître en bas.

ENSEEIHT 2/5

3.3 Définir le processus ProcEmetteur

Nous allons faire un processus simpliste, à deux états. Depuis l'état initial, il lance une occurrence de Data, passe dans un état wait. Depuis cet état, il peut recevoir un Ack et se termine alors.

- dans l'éditeur graphique de ProcEmetteur, insérer un état start
- garder cet état sélectionné; Double-Click sur le symbole d'envoi de signal (Send message); donner Data comme type de signal envoyé (au clavier ou par F8)

 De manière générale, vous pouvez insérer automatiquement un nouveau symbole sous un autre symbole en gardant le symbole sélectionné et en en faisant un Double-Click sur le nouveau symbole.
- insérer en dessous un état d'arrivée wait_ack
- créer un état wait_ack (au clavier ou par F8); insérer en dessous un symbole de réception de signal Ack; terminer la transition par la terminaison du processus

3.4 Définir la partie réceptrice

Suivant le même principe, faites le bloc Recepteur et son processus.

4 Prise en main de l'outil de debug

4.1 Contourner un bug de l'outil

Une petite manipulation pour contourner un bug de l'outil : fenêtre *Projet*, dans le *Generation*, sélectionnez *Options*.... Une fenêtre *Generation options* s'ouvre, sélectionnez le profil *Simulation options* (colonne de gauche), puis activez l'option *Manage all types in a single system-wide scope*.

4.2 Compiler le système

- dans la fenêtre *Projet*, sélectionner le système
- compiler en appuyant sur le bouton Build

Il est important de sélectionner ce qu'on cherche à simuler, car l'outil permet de ne simuler qu'un sous-composant.

4.3 Utiliser l'outil de *Debug*

- dans la fenêtre project, appuyer sur Debug; cela ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons désormais travailler.
 - Nous allons voir plusieurs méthodes de simulation.
- lancer l'outil de trace MSC par *Start MSC trace* ; une fenêtre de trace MSC se crée

Déroulement automatique appuyer sur Run; le système s'exécute automatiquement et les échanges apparaissent dans la trace MSC.

Fermer la trace sans la sauver, et relancer l'outil de Debug par $Debugeur \rightarrow Restart$.

ENSEEIHT 3/5

Déroulement pas à pas appuyer sur *Run until end of the transition*; cela fait avancer le système d'une transition; la trace MSC est mise à jour; répéter l'action jusqu'à la fin du système

Déroulement petit pas par petit pas utiliser cette fois *Step in code*; vous pouvez alors visualiser dans les fenêtres d'édition les états intermédiaires (surlignés en jaunes)

Point d'arrêt par une fenêtre d'édition, ajouter un *Breakpoint* dans votre modèle, puis exécuter le avec *Run*

Remarque générale : la vue n'est pas toujours automatiquement mise à jour. Pour le faire, faite *Stop* suivit de *Refresh*.

Lors du projet lui même, lorsque de nombreux processus seront présents, les traces MSC peuvent être difficile à lire. Vous pouvez configurer deux choses :

- choisir les éléments qui seront affichés dans la trace : bouton $Configure\ MSC\ trace$, l'usage est intuitif
- choisir l'ordre d'affichage des processus : c'est un peu plus délicat. En fait, il apparaissent dans leur ordre de création, et on peut changer cet ordre en allant modifier l'ordre des signaux de création des processus. Quand une nouvelle simulation est crée, vous voyez dans la zone *SDL system queue* une liste de RTDS_startMessage. Avec un Double-Click (gauche) sur le chiffre du Pid destinataire, vous faite remonter le signal de création en tête de la liste, et donc, par effet de bord, l'ordre d'apparition dans la fenêtre *MSC Tracer*.

4.4 Envoi d'occurrence de signal par l'utilisateur

Commençons par un signal sans paramètre.

- Modifier le modèle pour que l'émetteur attende de l'environnement un signal Start pour envoyer Data.
- Recompiler et relancer le *Debugeur*.
- Pour envoyer le message, appuyer sur *Send an SDL message*. Une fenêtre apparaît. Sélectionner le type de message, le récepteur (notez que la liste des récepteurs se réduit lorsque vous avez sélectionné un type de message aux seuls processus capable de recevoir un message de ce type).

Les signaux peuvent aussi transporter des valeurs en paramètre. La fenêtre Send an SDL message possède sur la droite une zone qui permet d'entrer les valeurs des paramètres. Si l'ensemble des paramètres devient long, on peut sauvegarder le message dans un fichier texte.

5 Un modèle plus réaliste

Nous vous demandons de faire une modification plus réaliste du protocole du bit alterné, en plusieurs étapes.

L'objectif est d'avoir une petite pile protocolaire, qui gère un multiplexage dynamique, la fiabilisation du transfer, le tout sur un médium à perte et dédoublement.

Nous vous proposons de procéder par étapes :

ENSEEIHT 4/5

- 1. Gérez un protocole qui reçoit des données (chaînes de caractères) de l'utilisateur, les insère dans les messages de donnée et les délivre à l'arrivée.
 - Ne pas oublier de délivrer les messages à l'utilisateur.
- 2. Branchez entre les deux entités une couche qui dédouble certains paquets. Soit de manière déterministe (un sur trois pas exemple), soit de manière aléatoire (avec la commande ANY).
 - Elle doit pouvoir dédoubler les messages de données comme les acquittements.
- 3. Ajoutez à votre couche la possibilité de *perdre* des messages, de donnée comme d'acquittements.
- 4. Fiabilisez maintenant votre connexion suivant le principe du "bit alterné", dit aussi "fenêtre glissante de taille 1". Ajoutez un bit dans les messages de donnée et d'acquittement, et la gestion des ré-émissions.
 - À ce niveau de votre formation, nous ne rappellerons pas le fonctionnement du protocole : si vous avez oublié, réfléchissez un coup ou chercher dans Google, en fonction de vos capacités.
 - Si vous décidez d'utiliser des timers, dans la fenêtre "SDL simulator", allez activer l'option 'Options \to Timer \to Real time timers'.
 - Pensez à sauvegarder des traces MSC pour illustrer le fonctionnement.
- 5. Gérer plusieurs connections fiabilisées par le bit alterné suivant le modèle vu en cours.
 - Essayer de réfléchir au niveau de multiplexage : est-ce qu'il faut une valeur de bit par connexion active, ou est-elle partagée entre les différentes connexions.

Nous vous rappelons que l'objectif n'est pas que "ça marche" mais que cela soit bien conçu (cf. cours).

Annexe

Vous pouvez trouver la documentation du logiciel à /mnt/n7fs/rtds/doc/

ENSEEIHT 5/5