


Kırık, ıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım Rehberi

Ortopedik yaralanmalarda hayat kurtaran temel kurallar ve
tespit (sabitleme) teknikleri.




Üç Temel Yaralanma: Farkları Nelerdir?



Kırık

Kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Darbe sonucu veya yaşlılığa bağlı kendiliğinden oluşabilir.



Çıkık

Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Kendiliğinden normal konumuna dönemez.



Burkulma

Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar sonucu oluşur.

Kırıklar ve Tehlikeleri



Hareket ile artan ağrı



Şekil bozukluğu ve hareket kaybı



Ödem ve morarma



Riskler: Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok. Damar, sinir ve kas sıkışması (Nabız alınamaması, solukluk, soğukluk).

Kırıklarda İlk Yardım Adımları



Çıkıklar: Belirtiler ve İlk Yardım



Yoğun ağrı



Şişlik ve kızarıklık



İşlev kaybı



Eklem bozukluğu

- Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir (sabitlenir).
- Bölgede nabız, deri rengi ve ısı kontrol edilir.
- 112 aranarak tıbbi yardım istenir.



DİKKAT! KESİNLİKLE YAPMAYIN:

- Çıkık ASLA yerine oturtulmaya çalışılmaz!
- Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez!

Burkulmalar: Belirtiler ve İlk Yardım

- ✓ - Burkulan bölgede ağrı
- ✓ - Kızarma ve şişlik
- ✓ - İşlev kaybı



Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir.



Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.



Hareket ettirilmez.



Tıbbi yardım istenir (112).

Tespit (Sabitleme) Temel Kuralları

Eldeki malzemelerle (üçgen sargı, battaniye, tahta, karton vb.) doğru sabitleme hayat kurtarır.

1

Aynı Şekilde Bırakın:
Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmeli, düzeltilmeye çalışılmamalıdır.

3

Yumuşak Malzeme Kullanın:
Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.

4

Kapsam: Tespit; yaralanmanın üstündeki ve altındaki eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.

2


Sabit Tutun: Tespit yapılırken yaralı bölge hareket ettirilmemelidir.

5

Yarayı Kapatın: Yara varsa üzeri önce temiz bir bezle örtülmelidir.



Üst Ekstremitate Tespiti: Kol ve Köprücük Kemiği



Destek: Koltuk altına yumuşak malzeme yerleştirilir.



Kol Askısı: El dirsek hizasında bükülü olarak göğsün altına yerleştirilir. Üçgen bandajın tepesi dirsekte, uçları boyunda düğümlenir (parmaklar açıkta kalmalı).



Sabitleme: Kol askısı desteği, göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine geniş bandajla yerleştirilerek kol vücuda yapışık sabitlenir.

Üst Ekstremitate Tespiti: Pazu ve Dirsek

Pazu Kemiği



- Koltuk altı şeritlerle desteklenir.
- Kısa sert malzeme koltuk altından dirseğe, uzun malzeme omuzdan dirseğe yerleştirilir.
- Çok sıkı olmayacak şekilde şeritlerle bağlanır. Dirsek için kol askısı takılır ve göğüs üzerinden geniş şeritle vücuda sabitlenir.


Dirsek Kırığı



Üst Ekstremitate Tespiti: Ön Kol ve Bilek



Alt Ekstremitate Tespiti: Pelvis (Kalça) Kemiği




Kural: Bütün düğümler aynı tarafta olmalıdır!

Alt Ekstremitte Tespiti: Uyluk Kemiği (Sert Malzeme İle)



1. Bir el ayak üstüne, diğeri bileğe konarak bacak tutulur, sağlam bacakla hizalamak için yavaşça çekilir ve hafifçe döndürülür.



2. Bacak aralarına dolgu konur, bilekler sekiz şeklinde bandajla sabitlenir.



3. Vücudu kımıldatmadan, doğal boşluklar (bel, diz, bilek arkası) kullanılarak vücudun altından 7 adet kumaş şerit geçirilir.



1

2

3

4



4. Yumuşak destekli sert malzeme koltuk altından ayağa kadar yerleştirilir. Ayaklardan yukarı doğru düğümler tespit malzemesi üzerinde üzerinn olacak şekilde bağlanır. Bilek bandajı yasalde bağlanır. Bilek bandajı sekiz şeklinde tekrar atılır.

Alt Ekstremitte Tespiti: Alternatif Uyluk ve Kaval Kemiđi

Uyluk (Sert Malzeme Yoksa)



Sert tespit malzemesi yoksa, sađlam bacak tek destek olarak kullanılır ve geniř bandajlarla iki bacak birbirine tespit edilir.

Kaval Kemiđi Tespiti



- Bacak yavaşça çekilir.
- Diz ve bilek altındaki dođal boşluklardan řeritler geçirilir.
- İki adet yumuřak destekli tespit malzemesi kullanılır: Biri iç tarafta kasıktan ayađa, diđeri dış tarafta kalçadan ayađa.
- Ayaklardan başlanarak dış tespit malzemesi üzerinde düđümlenir.

Alt Ekstremitte Tespiti: Bilek ve Ayak



Ayakkabıları Çıkarmayın:

Sadece bağları çözülür. Ayakkabı doğal bir tespit görevi görür.



Bilek seviyesinde sarılmış sekiz şeklinde bir bandajla her iki ayak birlikte tespit edilir.



Bacaklar yumuşak malzemelerle iyice kaplanmış bir yüzeye (örn. rulo yapılmış battaniye) dayanak yapılarak yukarıda tutulur.

Özet: İlk Yardımcının Altın Kuralları



Hareket Ettirmeyin!

Yaralı bölgeyi nasıl bulduysanız öyle sabitleyin, düzeltmeye çalışmayın.



112'yi Arayın!

Her türlü kırık, çıkık ve burkulma vakasında acil tıbbi yardım isteyin.



Eklemleri Kapsayın!

Sabitleme işlemi yaranın bir alt ve bir üst eklemine mutlaka içine almalıdır.



Dolaşımı İzleyin!

Parmak uçlarını açıkta bırakarak renk, ısı ve nabız kontrolünü sık sık yapın.



Asla Yerine Oturtmayın!

Çıkıkları yerine oturtmaya çalışmak kalıcı hasarlara yol açar. Ağızdan hiçbir şey vermeyin.