Содержание

Bı	веде	ние	4
1	Аналитический раздел		5
	1.1	Постановка задачи	F
	1.2	Сетевые интерфейсы и устройства	F
	1.3	net_device	7
	1.4	Виртуальные интерфейсы tun/tap	10
	1.5	Обработка пакетов на уровне сетевого интерфейса	11
	1.6	Вывод	12
2	Конструкторский раздел		13
	2.1	Требования к программному обеспечению	13
	2.2	Проектирование загружаемого модуля	13
3	Технологический раздел		16
	3.1	Выбор языка программирования и среды программирования	16
	3.2	Описание реализации	16
	3.3	Makefile	23
	3.4	Результат работы	24
За	Заключение		
Л	Литература		
4	Прі	иложение А	28

Введение

Современные вычислительные системы сложно представить без поддержки интернет-сетей. На одном устройстве может быть доступ к различным подсетям по различным сетевым интерфесам и каналам передачи данных. Однако, со стороны пользовательского программного обеспечения может быть неудобно обращаться к различным сетевым интерфейсам. Агрегация нескольких сетевых интерфейсов в один может облегчить доступ к нескольким подсетям со стороны прикладных приложений.

Так как сетевой интерфейс может быть определен в системе только с помощью загружаемого модуля ядра, то данная работа будет основана на анализе и разработки такого загружаемого модуля.

1 Аналитический раздел

1.1 Постановка задачи

В соответствии с заданием на курсовую работу необходимо разработать и реализовать загружаемый модуль ядра, реализующий создание виртуального интерфейса для распределения пакетов по уже существующим сетевым интерфейсам.

Для достижения цели курсовой работы необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать пути решения задачи;
- спроектировать модуль, реализующий необходимую функциональность;
- реализовать спроектированный модуль;
- протестировать реализованный модуль.

Разрабатываемое ПО должно перенаправлять пакеты, пришедшие на виртуальный интерфейс по указанным интерфейсам в зависимости от IP назначения пакета.

1.2 Сетевые интерфейсы и устройства

Для доступа к сетевым устройствам используются так называемые сетевые интерфейсы. Они являются основной сетевой подсистемы Linux. Все сетевое взаимодействие в Linux происходит через сетевые интерфейсы. Любые данные, которые компьютер отправляет в сеть или получает из сети проходят через сетевой интерфейс.

Некоторые источники [2][3] выделяют сетевые устройства в третий основной класс устройств в Linux, наравне с символьными и блочными.

Однако интерфейсы это не файлы устройств и их нет в каталоге /dev.

Интерфейсы создаются динамически и не всегда связаны с сетевыми картами. Например интерфейс ppp0 - это интерфейс VPNa, организованного по протоколу PPTP, а интерфейс lo это виртуальная сетевая карта с адресом localhost (127.0.0.1). Такие интерфейсы называются виртуальными.

Таким образом сетевые интерфейсы скрывают детали реализации конкретного сетевого устройства, прикладное программное обеспечение, обращаясь к сетевому интерфейсу не учитывает детали реализации конкретных сетевых устройств. Однако в Linux существует общепринятая схема именования сетевых интерфейсов, состоящая из префикса типа сетевого устройства и заканчивающаяся номером иакого устройства. Примеры наименования интерфейсов:

- eth0 первый сетевой интерфейс к карте Ethernet или картам WaveLan (Radio Ethernet);
- wlan0 сетевой интерфейс wi-fi адаптера;
- lo сетевой интерфейс к виртуальной сетевой карте с адресом localhost (127.0.0.1);
- eth1n3 четвертый сетевой интерфейс второй группы к карте Ethernet или картам WaveLan (Radio Ethernet).

Интерфейсы создаются автоматически для каждого обнаруженного сетевого устройства при загрузке ядра OC.

Каждый интерфейс характеризуется определёнными параметрами, необходимыми для обеспечения его нормального функционирования, и в частности для сетевого обмена данными с помощью стека TCP/IP. Некоторые параметры интерфейса:

- 1. ІР-адрес;
- 2. маска подсети;

- 3. аппаратный адрес сетевого устройства, соответствующего интерфейсу.
- 4. eth1n3 четвертый сетевой интерфейс второй группы к карте Ethernet или картам WaveLan (Radio Ethernet);

И сетевой интерфейс и драйвер сетевого устройства описываются большой структурой ядра 'net_device', о которой сами разработчики, из-за смешения в ней разных уровней абстракции, отзываются как о "большой ошибке в коде ядра есть комментарий: "Actually, this whole structure is a big mistake".

1.3 net device

Основной структурой, которую использует сетевая подсистема Linux является struct net_device (определена в linux/netdevice.h> [6]). Сама структура является слишком большой для полного приведения, поэтому рассмотрим только некоторые поля.

- char name[IFNAMSIZ] имя устройста;
- unsigned long rmem_end , unsigned long rmem_start , unsigned long mem_end , unsigned long mem_start информация о памяти устройства. Данные поля содержат начало и конец разделяемой памяти устройства. Поля rmem служат для определения памяти для получения данных, а mem для передачи. По соглашению поля end устанавливаются, поэтому end start = общему количеству доступной памяти на устройстве;
- unsigned long base_addr базовый адрес ввода-вывода сетевого интерфейса. Это поле, как и предыдущие, назначаются во время обнаружения устройства. Команда ifconfig может быть использована для отображения и модификации текущего значения;

- unsigned char irq назначеный номер прерывания;
- ствах с несколькими портами, например устройства с поддержкой как коаксиального (IF_PORT_10BASE2) Ethernet соединения, так и Ethernet соединения с помощью витой пары (IF_PORT_10BASET). Полный список известных типов портов определен в linux/netdevice.h>;

• unsigned char if port — показывает, какой порт используется в устрой-

- unsigned long state состояние устройства. Это поле включает несколько флагов. Драйвер обычно не использует эти флаги напрямую, но с помощью специальных функций;
- void *priv указатель, зарезервированный для пользовательских данных;
- struct net_device *next указатель на следующее сетевое устройство в глобальном связанном списке сетевых устройств.

Большую часть информации, связанной с сетевыми интерфесами в структуре net_device заполняют существующие функции установки, определенные в <drivers/net/net init.c> [3]. Примеры таких функций:

- 1. void ether_setup(struct net_device *dev) инициализирует поля для устройств Ethernet;
- 2. void ltalk_setup(struct net_device *dev) инициализирует поля для устройств LocalTalk;
- 3. void fc_setup(struct net_device *dev) инициализирует поля для волоконно-оптических устройств;
- 4. void fddi_setup(struct net_device *dev) конфигурирует интерфейс для сети с Fiber Distributed Data Interface (распределенным интерфейсом передачи данных по волоконно-оптическим каналам, FDDI).

- 5. void hippi_setup(struct net_device *dev) инициализирует поля для High-Performance Parallel Interface (высокопроизводительного параллельного интерфейса, HIPPI);
- 6. void tr_setup(struct net_device *dev) выполняет настройку для сетевых интерфейсов token ring (маркерное кольцо).

Большинство устройств подходит под один из этих типов. Если требуется что-то уникальное, то необходимо определить следующие поля:

- 1. unsigned short hard header len длина аппаратного заголовка;
- 2. unsigned mtu MTU (Max transfer unit);
- 3. unsigned long tx_queue_len максимальная длина очереди на отправку;
- 4. unsigned short type аппаратный тип интерфейса;
- 5. unsigned char addr len длина аппаратного адреса;
- 6. unsigned char dev_addr[MAX_ADDR_LEN] аппаратный адрес устройства (MAC).
- 7. unsigned short flags флаги интерфейса;
- 8. int features специальные аппаратные возможности.

Функции, с помощью которых система взаимодействует с устройством определены в структуре net_device_ops, определенной в linux/netdevice.c>
[6]./ Часть структуры приведена ниже:

Π истинг 1 – net device ops

```
struct net_device_ops {
    int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
    void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
```

```
int (*ndo open)(struct net device *dev);
          int (*ndo stop)(struct net device *dev);
          netdev tx t (*ndo start xmit) (struct sk buff *skb, struct
      net device *dev);
          void (*ndo change rx flags)(struct net device *dev, int
7
     flags);
          void (*ndo set rx mode)(struct net device *dev);
8
          void (*ndo set multicast list)(struct net_device *dev);
9
          int (*ndo set mac address)(struct net device *dev, void *
10
     addr);
          int (*ndo validate addr)(struct net device *dev);
11
          int (*ndo set config)(struct net device *dev, struct ifmap
12
      *map);
          int (*ndo change mtu)(struct net device *dev, int new mtu)
13
          void (*ndo tx timeout) (struct net device *dev);
14
          struct net device stats* (*ndo get stats)(struct
15
     net device *dev);
          /* Several lines omitted */
16
 };
17
```

Из них минимально необходимы:

- 1. ndo_open вызывается при открытии интерфейса;
- 2. ndo_close вызывается при закрытии интерфейса;
- 3. ndo_start_xmit вызывается при передачи пакета через интерфейс.

1.4 Виртуальные интерфейсы tun/tap

TUN и TAP — виртуальные сетевые драйверы ядра системы. Они представляют собой программные сетевые устройства, которые отличаются от обычных аппаратных сетевых карт.

TAP эмулирует Ethernet устройство и работает на канальном уровне

модели OSI, оперируя кадрами Ethernet. TUN (сетевой туннель) работает на сетевом уровне модели OSI, оперируя IP пакетами. TAP используется для создания сетевого моста, тогда как TUN для маршрутизации [[5]].

Пакет, посылаемый операционной системой через TUN/TAP устройство обрабатывается программой, которая контролирует это устройство. Получение данных происходит через специальный файловый дескриптор, таким образом программа просто считывает данные с файлового дескриптора. Сама программа также может отправлять пакеты через TUN/TAP устройство выполняя запись в тот же файловый дескриптор. В таком случае TUN/TAP устройство доставляет (или «внедряет») такой пакет в сетевой стек операционной системы, эмулируя тем самым доставку пакета с внешнего устройства.

Не смотря на внешнюю схожесть TAP интерфейса с планируемым решением, нельзя просто строить решение на его основе из-за различной внутренней логики виртуальных интерфейсов.

1.5 Обработка пакетов на уровне сетевого интерфейса

В сетевых интерфейсах существует очередь обрабатываемых пакетов. На программном уровне следующий пакет из буфера пакетов, требующих обработки представлен структурой sk buff.

На рисунке 1 проиллюстрирован процесс получения интернет-пакетов. Сетевые интерфейсы работают с пакетами 2-го и 3-го уровня модели ОЅІ. Для применения к поставленной задачи необходимо как отправлять на несколько интерфейсов, так и считывать пакеты, отправленные в ответ. Для этого, как видно из схемы, необходимо вклинится в процесс обработки пакета. Linux позволяет добавить обработчик входящих пакетов с помощью функции netdev rx handler register.




Рисунок 1 – Обработка входящего пакета

Исходящий же пакет можно перенаправить на обработку в другой интерфейс с помощью подмены поля dev в структуре sk buff.

1.6 Вывод

В аналитической части было рассмотренны основные структуры сетевой подсистемы ОС Linux. Были проанализированы существующие виртуальные интерфейсы, сделан вывод о невозможности их использования.й

2 Конструкторский раздел

2.1 Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение состоит из виртуального сетевого, реализованного в виде загружаемого модуля ядра, который распределяет приходящие на него пакеты по существующим сетевым устройствам.

2.2 Проектирование загружаемого модуля

Общая структура загружаемого модуля представлена схемой на рисунке 2.



Рисунок 2 – Общая структура загружаемого модуля

Схема алгоритма обработки принимаемого пакета на одном из интерфейсов, скрываемых виртуальным представлена на рисунке 3.




Рисунок 3 — Схема алгоритма обработки принимаемого пакета

Схема алгоритма обработки отправляемого пакета, поступившего на виртуальный интерфейс представлена на рисунке 4.




Рисунок 4 — Схема алгоритма обработки отправляемого пакета

3 Технологический раздел

3.1 Выбор языка программирования и среды программирования

В качестве языка программирования для реализации поставленной задачи был выбран язык С. Он является языком реализации модулей ядра и самого ядра ОС Linux. В качестве компилятора был использован компилятор дсс. Средой разработки был выбран текстовый редактор Visual Studio Code.

3.2 Описание реализации

Для реализации хранения нескольких интерфейсов для распределения пакетов было принято решение хранить в связанном списке ссылки на структуры net_device и дополнительную информацию об этих интерфейсах. Голова связанного списка хранится в приватной зоне памяти создаваемого виртуального интерфейса. На листинге 2 Приведена структура узла вышеупомянутого связанного списка.

Π истинг 2 – struct interfaces

```
struct interfaces {
    u32 address; // адрес подсети
    u32 mask; // маска подсети
    struct net_device *device; // ссылка на интерфейс
    struct interfaces *next; // следующий узел
    };
```

Для поиска подходящего интерфейса по связанному списку была написана функция find_device_sub. В ней осуществляется проверка принадлежности адреса назначения к подсети по этому интерфейсу. Она представлена на листинге 3.

Π истинг 3 – find_device_sub

```
static struct net device *find device sub(struct interfaces *subs,
      u32 addr)
2 {
      struct net device * device = NULL;
      while (subs &&!device)
      {
           u32 res = apply mask(subs->mask, addr);
           if (res == subs->address)
           {
               device = subs->device;
9
           }
           else
11
           {
               subs = subs -> next;
13
           }
14
      }
15
16
      return device;
17
18 }
```

В приватной области памяти создаваемого виртуального сетевого интерфейса создается структура priv, хранящая статистику интерфейса и начало связанного списка интерфейсов для распределения пакетов. На листинге 4 представлена структура priv.

Листинг 4 — Структура приватной области интерфейса

```
struct priv
{
    struct net_device_stats stats;
    struct interfaces *next;
};
```

Функция обработки входящего пакета в создаваемый сетевой интерфейс представлена на листинге 5. Видно, что при нахождении подходящего интерфейса меняется поле dev структуры sk_buff, а затем буфер отправ-

ляется на дальнейшую обработку функцией dev queue xmit.

Π истинг 5 – start xmit

```
static netdev tx t start xmit(struct sk buff *skb, struct
     net device *dev)
  {
2
      struct in device *in dev = child->ip ptr;
      struct in ifaddr *ifa = in dev->ifa list;
      if (ifa)
      {
           struct priv * priv = netdev priv(dev);
           priv -> stats.tx packets++;
8
           priv -> stats.tx bytes += skb->len;
9
           LOG("GET IP %d, %s", get ip(skb), strIP(get ip(skb)));
10
           struct net device *device = find device sub(priv->next,
11
     get_ip(skb));
           if (device)
12
13
               skb->dev = device:
14
               skb \rightarrow priority = 1;
15
               dev queue xmit(skb);
16
               LOG("OUTPUT: injecting frame from %s to %s. Tarhet IP:
17
      %s", dev \rightarrow name, skb \rightarrow dev \rightarrow name, strIP(get ip(skb));
                return NETDEV TX OK;
18
           }
19
      }
20
      return NETDEV TX OK;
21
22
```

На листинге 6 Показано заполнение структуры net_device_ops и определение оставшихся необходимых функций.

Π истинг 6 – net device ops

```
static int open( struct net_device *dev ) {
   netif_start_queue( dev );
   LOG( "%s: device opened", dev—>name );
```

```
return 0;
5 }
  static int stop(struct net device *dev)
  {
8
      netif stop queue(dev);
9
      LOG("%s: device closed", dev->name);
10
      return 0;
11
12 }
13
14 static struct net device stats *get stats(struct net device *dev)
  {
15
      return &((struct priv *) netdev priv(dev)) -> stats;
 }
17
18
  static struct net device ops crypto net device ops = {
19
      .ndo open = open,
20
      .ndo stop = stop,
21
      .ndo get stats = get stats,
22
      .ndo start xmit = start xmit,
23
24 };
```

Для отсутствия блокировки используемых интерфейсов необходимо передавать в созданный интерфейс только пакеты, предназначенные ему. Для этого в функции перехвата производится проверка на соответствие IP. На листинге 7 представлена функция перехвата.

Листинг 7 – Функция перехвата

```
tatic rx_handler_result_t handle_frame(struct sk_buff **pskb)

tatic rx_handler_result_t handler_frame(struct sk_buff **pskb)

tatic rx_handl
```

```
return RX HANDLER PASS;
8
      }
9
      u32 child ip = ifa -> ifa address;
10
      if (skb \rightarrow protocol = htons(ETH P IP))
11
      {
12
           struct iphdr *ip = ip hdr(skb);
13
           LOG("INCOME: IP to IP=%s", strIP(ip->daddr));
14
           if (!ifa || ip->daddr != child ip)
15
           {
16
               return RX HANDLER PASS;
17
           }
18
      }
19
      else if (skb->protocol == htons(ETH P ARP))
20
      {
21
           struct arphdr *arp = arp hdr(skb);
22
           struct arp eth body *body = (void *)arp + sizeof(struct
23
     arphdr);
           int i, ip = child ip;
24
           LOG("INCOME: ARP for IP=%s", strAR IP(body->ar tip));
25
           for (i = 0; i < sizeof(body->ar tip); i++)
26
           {
27
                if ((ip & 0xFF) != body->ar tip[i])
                    break:
29
                ip = ip \gg 8;
30
           }
           if (i < sizeof(body->ar tip))
32
               return RX HANDLER PASS;
33
      }
34
      else if (skb->protocol != htons(0xCC88))
35
      {
36
           return RX HANDLER PASS;
37
      }
38
39
      LOG("INCOME: PASS");
40
      struct priv * priv = netdev priv(child);
41
```

```
priv -> stats.rx_packets++;

priv -> stats.rx_bytes += skb->len;

skb->dev = child;

return RX_HANDLER_ANOTHER;

}
```

Функции init и exit, вызываемые при загрузке и выгрузке модуля представлены на листинге ??. В функции загрузки модуля происходит вызов функций инициализации и добавление элементов в связный список интерфейсов. Также происходит регистрация виртуального интерфейса и установка функции обработчика пакетов в связанные интерфейсы.

В функции выгрузки происходит дерегестрация устройства и обработчиков пакетов.

Листинг 8 – Функции загрузки и выгрузки модуля; label

```
int __init init(void)
2 \mid \{
    int err = 0;
3
    struct priv * priv;
    char ifstr [40];
    sprintf(ifstr, "%s%s", ifname, "%d");
    child = alloc netdev(sizeof(struct priv), ifstr,
    NET NAME UNKNOWN, setup);
    if (child == NULL)
    {
10
      ERR("%s: allocate error", THIS MODULE—>name);
11
      return —ENOMEM;
12
13
    priv = netdev priv(child);
14
    struct net_device *device = __dev_get_by_name(&init_net, link);
15
    // parent interface
    if (!device)
16
17
    {
```

```
ERR("%s: no such net: %s", THIS MODULE—>name, link);
18
       err = -ENODEV;
19
       free netdev(child);
20
       return err;
21
    } else if (device->type != ARPHRD ETHER && device->type !=
22
     ARPHRD LOOPBACK)
    {
23
      ERR("%s: illegal net type", THIS_MODULE->name);
24
       err = -EINVAL;
25
       free netdev(child);
26
       return err;
27
    }
28
29
    struct interfaces *second = kmalloc(sizeof(struct interfaces),
30
     GFP KERNEL);
    second \rightarrow address = charToIP(0, 0, (char)0, (char)0);
31
    second \rightarrow mask = charToIP(0, 0, (char)0, (char)0);
32
    second—>device = device;
33
    second \rightarrow next = NULL;
34
35
    struct interfaces *first = kmalloc(sizeof(struct interfaces),
36
     GFP KERNEL);
    first \rightarrow address = charToIP(192, 168, (char)1, (char)0);
37
    first \rightarrow mask = charToIP(255, 255, (char)255, (char)0);
    first -> device = device;
39
    first \rightarrow next = second;
40
41
    priv -> next = first;
42
    memcpy(child->dev addr, device->dev addr, ETH ALEN);
43
    memcpy(child -> broadcast, device -> broadcast, ETH ALEN);
44
    if ((err = dev alloc name(child, child -> name)))
45
    {
46
      ERR("%s: allocate name, error %i", THIS MODULE—>name, err);
47
       err = -EIO;
48
       free netdev(child);
49
```

```
return err;
50
51
    register netdev(child);
52
    rtnl lock();
53
    netdev rx handler register (device, &handle frame, NULL);
54
    rtnl unlock();
    LOG("module %s loaded", THIS_MODULE—>name);
56
    LOG("%s: create link %s", THIS MODULE—>name, child —>name);
57
    LOG("%s: registered rx handler for %s", THIS_MODULE—>name, priv
58
    ->next->device->name);
59
    return 0;
60 }
61
    void __exit exit(void)
62
    {
63
      struct priv * priv = netdev priv(child);
64
      struct interfaces *next = priv->next;
65
      while (next)
66
      {
67
        rtnl lock();
68
        netdev rx handler unregister(next);
69
        rtnl unlock();
70
        LOG("unregister rx handler for %s\n", next->device->name);
71
      }
72
      unregister_netdev(child);
73
      free netdev(child);
74
      LOG("module %s unloaded", THIS_MODULE—>name);
75
    }
76
```

Полный текст программы можно посмотреть в Приложении А.

3.3 Makefile

В листинге 9 приведен файл Makefile, используемый для сборки модуля ядра.

Листинг 9 – Makefile

```
1 | CURRENT = \$(shell uname -r)
2 KDIR = /lib/modules/$(CURRENT)/build
3 | PWD = \$(shell pwd)
_4 MAKE = make
6 TARGET1 = cvirt
  obj-m := $(TARGET1).o
9 all: default clean
10
  default:
     MKE) -C (KDIR) M= (PWD) modules
12
13
  clean:
14
     0rm - f *.o .*.cmd .*.flags *.mod.c *.order
15
     0 \text{rm} - f \cdot *.*. \text{cmd} *.symvers} *^{\sim} *.*^{\sim} TODO.*
16
     @rm - fR .tmp*
17
    0 \text{rm} - \text{rf} \cdot \text{tmp\_versions}
18
19
  disclean: clean
     0 \text{rm} - f *.ko
```

3.4 Результат работы

На рисунке 5 показана загрузка модуля в ядро.

```
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ sudo insmod cvirt.ko
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default glen 1000
    link/ether 08:00:27:61:1b:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.43.181/24 brd 192.168.43.255 scope global dynamic noprefixroute
 enp0s3
       valid_lft 3215sec preferred_lft 3215sec
    inet6 fe80::5568:d07b:16b2:234f/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: virt0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOW
N group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:61:1b:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff
```

Рисунок 5 – Загрузка модуля в ядро

На рисунке 6 и 7 показана настройка интерфейса для приема и передачи пакетов.

```
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ sudo ip addr add 192.168.43.182/2
4 dev virt0
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ ip a | grep virt0
4: virt0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOW
N group default qlen 1000
    inet 192.168.43.182/24 scope global virt0
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$
```

Рисунок 6 – Присвоение адреса интерфейсу

```
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ route -n
Kernel IP routing table
                                              Flags Metric Ref
Destination
               Gateway
                              Genmask
                                                                 Use Iface
169.254.0.0
                              255.255.0.0
                                             U
                                                 1000 0
                                                                 0 enp0s3
               0.0.0.0
               0.0.0.0
                                                                   0 virt0
                              255.255.255.0
                                                          0
192.168.43.0
                                             ш
                                                   0
                                             U
192.168.43.0
               0.0.0.0
                              255.255.255.0
                                                   100
                                                          0
                                                                  0 enp0s3
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ sudo ip route add 0.0.0.0/0 via 1
92.168.43.71 dev virt0
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ route -n
Kernel IP routing table
Destination
                              Genmask
                                              Flags Metric Ref
                                                                 Use Iface
               Gateway
                                                                  0 virt0
0.0.0.0
               192.168.43.71
                             0.0.0.0
                                             UG
                                                   0 0
169.254.0.0
               0.0.0.0
                              255.255.0.0
                                             U
                                                   1000
                                                          0
                                                                  0 enp0s3
192.168.43.0
               0.0.0.0
                              255.255.255.0
                                             U
                                                   0
                                                          0
                                                                  0 virt0
192.168.43.0
               0.0.0.0
                              255.255.255.0
                                                   100
                                                                  0 enp0s3
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$
```

Рисунок 7 – Добавление пути в таблицу путей Linux

На рисунке 8 показано, что через виртуальный интерфейс теперь можно получить доступ к машинам с внешним IP. А на рисунке 9 показаны

логи ядра, доказывающие, что действительно происходит распределение по интерфейсам.

```
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ ping 192.168.43.71 -I virt0
PING 192.168.43.71 (192.168.43.71) from 192.168.43.182 virt0: 56(84) bytes of da
ta.
64 bytes from 192.168.43.71: icmp_seq=1 ttl=64 time=27.4 ms
64 bytes from 192.168.43.71: icmp_seq=2 ttl=64 time=19.7 ms
64 bytes from 192.168.43.71: icmp_seq=3 ttl=64 time=25.0 ms
^C
--- 192.168.43.71 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.714/24.079/27.460/3.237 ms
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$ ping 1.1.1.1 -I virt0
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) from 192.168.43.182 virt0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=54 time=77.6 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=54 time=55.5 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp seq=3 ttl=54 time=42.5 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.591/58.604/77.652/14.473 ms
pashok@pashok-VirtualBox:~/Desktop/virt-proto$
```

Рисунок 8 – Ping

```
[ 1215.587524] ! OUTPUT: injecting frame from virt0 to enp0s3. Target IP: 192.168.43.71
[ 1215.612500] ! INCOME: IP to IP=192.168.43.182
[ 1215.612591] ! INCOME: PASS
[ 1218.681929] ! INCOME: PASS
[ 1218.682052] ! OUTPUT: injecting frame from virt0 to enp0s3. Target IP: 192.168.43.71
[ 1221.721818] ! OUTPUT: injecting frame from virt0 to enp0s3. Target IP: 35.224.170.84
[ 1221.966561] ! INCOME: IP to IP=192.168.43.182
[ 1221.966605] ! INCOME: PASS
[ 1221.966708] ! OUTPUT: injecting frame from virt0 to enp0s3. Target IP: 35.224.170.84
[ 1221.967158] ! OUTPUT: injecting frame from virt0 to enp0s3. Target IP: 35.224.170.84
[ 1222.360395] ! INCOME: IP to IP=192.168.43.182
[ 1222.360355] ! INCOME: PASS
[ 1222.360379] ! INCOME: PASS
[ 1222.360379] ! INCOME: PASS
[ 1222.360391] ! INCOME: PASS
[ 1222.360400] ! INCOME: PASS
[ 1222.360400] ! INCOME: PASS
[ 1222.360483] ! OUTPUT: injecting frame from virt0 to enp0s3. Target IP: 35.224.170.84
[ 1222.360483] ! OUTPUT: injecting frame from virt0 to enp0s3. Target IP: 35.224.170.84
[ 1222.360801] ! OUTPUT: injecting frame from virt0 to enp0s3. Target IP: 35.224.170.84
```

Рисунок 9 – Логи ядра

Α.

Полный код программы можно посмотреть в листинге в приложении

Заключение

В данной работе был написан загружаемый модуль ядра, создающий виртуальный интерфейс, распределяющий пакеты по нескольким существующим интерфейсам на основе информации из заголовка пакета. Были проанализированы возможные решения, загружаемый модуль ядра был спроектирован, реализован и протестирован.

Цель работы достигнута, все задачи выполнены.

Список литературы

- 1. Andrew S. Tanenbaum, Herbert BOS // Modern Operating Systems FOURTH EDITION c. 479-480.
- 2. Типы устройств ОС Linux [Электронный ресурс] URL: http://dmilvdv.narod.ru/Translate/LDD3/ldd_classes_devices_modules.html (дата обращения: 22.12.2021).
- 3. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman // Linux Drivers Development, Third Edition c.497.
- 4. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman // Linux Drivers Development, Third Edition c.503.
- 5. TUN/TAP интерфейсы [Электронный ресурс] URL: https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/tuntap.html (дата обращения: 22.12.2021).
- 6. netdevice.h. Исходный код ядра v5.4 [Электронный ресурс] URL: https://elixir.bootlin.com/linux/v5.4/source/include/linux/netdevice.h (дата обращения: 22.12.2021). 22.12.2021).

4 Приложение А

Листинг 10 – Полный код разработанного модуля ядра

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/moduleparam.h>
#include <linux/inetdevice.h> //if_addr
#include <net/ip.h>

static char *link = "enp0s3"; // имя родительского интерфейса
module_param(link, charp, 0);
```

```
static char *ifname = "virt"; // имя создаваемого интерфейса
9
    module param(ifname, charp, 0);
10
11
    static struct net device *child = NULL;
12
    struct interfaces {
13
      u32 address; // адрес подсети
14
      u32 mask; // маска подсети
15
      struct net device * device; // ссылка на интерфейс
16
      struct interfaces *next; // следующий узел
17
    };
18
19
    struct priv
20
21
      struct net device stats stats;
22
      struct interfaces *next;
23
    };
24
25
    struct arp eth body {
26
      unsigned char ar sha[ ETH ALEN ]; // sender hardware
27
     address
      unsigned char ar sip[ 4 ];
                                               // sender IP address
28
      unsigned char ar tha[ETH ALEN];
                                               // target hardware
29
     address
                                               // target IP address
      unsigned char ar tip[ 4 ];
    };
31
32
   #define ERR(...) printk(KERN_ERR "! "__VA_ARGS__)
33
    #define LOG(...) printk(KERN INFO "! " VA ARGS )
34
35
    static u32 apply mask(u32 addr, u32 mask)
36
    {
37
      return (addr & mask);
38
39
    static char *strIP(u32 addr);
40
```

```
static struct net device *find device sub(struct interfaces *
41
     subs, u32 addr)
42
      struct net device * device = NULL;
43
      while (subs && !device)
44
45
        u32 res = apply mask(subs->mask, addr);
46
         if (res == subs->address)
47
        {
48
           device = subs->device;
49
        }
50
        else
           subs = subs->next;
53
        }
      }
55
56
      return device;
57
    }
58
59
60
61
    static char *strIP(u32 addr)
62
    { // диагностика ІР в точечной нотации
      static char saddr[MAX ADDR LEN];
64
      sprintf(saddr, "%d.%d.%d.%d",
      (addr)\&0xFF, (addr >> 8) \& 0xFF,
66
      (addr >> 16) \& 0xFF, (addr >> 24) \& 0xFF);
67
      return saddr;
68
    }
69
70
    static char* strAR IP( unsigned char addr[ 4 ] ) {
71
      static char saddr[ MAX ADDR LEN ];
72
      sprintf( saddr, "%d.%0d.%d.%d",
73
      addr[ 0 ], addr[ 1 ], addr[ 2 ], addr[ 3 ] );
74
```

```
return saddr;
75
    }
76
77
    static void print ip(struct sk buff *skb)
78
79
       if (skb \rightarrow protocol = htons(ETH P IP))
80
       {
81
         struct iphdr *ip = ip hdr(skb);
82
         char daddr[MAX_ADDR LEN], saddr[MAX ADDR LEN];
83
         strcpy(daddr, strIP(ip->daddr));
84
         strcpy(saddr, strIP(ip->saddr));
85
         LOG("re: from IP=%s to IP=%s with length: %u", saddr, daddr,
86
      skb->len);
       }
87
       else if (skb->protocol == htons(ETH P ARP))
88
       {
89
         struct arphdr *arp = arp hdr(skb);
90
         struct arp eth body *body = (void *)arp + sizeof(struct
91
      arphdr);
         LOG("re: ARP for %s", strAR IP(body->ar tip));
92
       }
93
       return 0;
94
    }
95
96
     static u32 charToIP( unsigned char fir, unsigned char sec,
97
     unsigned char thd, unsigned char frth ) {
       u32 fourth = frth;
98
       u32 third = thd;
99
       u32 second = sec;
100
       u32 first = fir;
101
      LOG("%d %d", (fourth << 24) | (third << 16), (second << 8) |
102
      first);
               (fourth << 24) | (third << 16) | (second << 8) | (
       return
      first);
104
```

```
105
     static u32 get ip(struct sk buff *skb)
106
     {
107
       if (skb \rightarrow protocol = htons(ETH P IP))
108
109
          struct iphdr *ip = ip hdr(skb);
110
          return (ip->daddr); //&0xFF | (ip->daddr >> 8) & 0xFF |
111
          //(ip \rightarrow daddr >> 16) \& 0xFF | (ip \rightarrow daddr >> 24) \& 0xFF;
112
       }
113
       else if (skb->protocol == htons(ETH P ARP))
114
       {
115
          struct arphdr *arp = arp hdr(skb);
116
          struct arp eth body *body = (void *)arp + sizeof(struct
117
      arphdr);
118
          return (body->ar tip[0]) \mid (body->ar tip[1] << 8) \mid (body->ar tip[1] << 8)
119
      ar tip[2] << 16) | (body->ar tip[3] << 24);
       }
120
     }
121
122
     static rx handler result t handle frame(struct sk buff **pskb)
123
     {
124
       struct sk buff *skb = *pskb;
125
       struct in device *in dev = child->ip ptr;
126
       struct in ifaddr *ifa = in dev->ifa list;
127
       if (!ifa)
128
       {
129
          return RX HANDLER PASS;
130
       }
131
       u32 child ip = ifa -> ifa address;
132
       if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
133
       {
134
          struct iphdr *ip = ip hdr(skb);
135
         LOG("INCOME: IP to IP=%s", strIP(ip->daddr));
136
          if (!ifa || ip->daddr != child ip)
137
```

```
{
138
            return RX HANDLER PASS;
139
         }
140
       }
141
       else if (skb->protocol == htons(ETH P ARP))
142
143
         struct arphdr *arp = arp hdr(skb);
144
         struct arp eth body *body = (void *)arp + sizeof(struct
145
      arphdr);
         int i, ip = child_ip;
146
         LOG("INCOME: ARP for IP=%s", strAR IP(body->ar tip));
147
         for (i = 0; i < sizeof(body->ar tip); i++)
148
         {
149
            if ((ip \& 0xFF) != body->ar tip[i])
150
            break;
            ip = ip \gg 8;
152
         }
153
         if (i < sizeof(body->ar tip))
154
         return RX HANDLER PASS;
155
       }
156
       else if (skb->protocol != htons(0xCC88))
157
       {
158
         return RX HANDLER PASS;
159
       }
160
161
       LOG("INCOME: PASS");
162
       struct priv *priv = netdev_priv(child);
163
       priv -> stats.rx packets++;
164
       priv -> stats.rx bytes += skb->len;
165
       skb \rightarrow dev = child;
166
       return RX HANDLER ANOTHER;
167
     }
168
169
     static int open( struct net_device *dev ) {
170
       netif start queue( dev );
171
```

```
LOG( "%s: device opened", dev->name );
172
       return 0;
173
     }
174
175
     static int stop(struct net device *dev)
176
177
       netif stop queue(dev);
178
       LOG("%s: device closed", dev->name);
179
       return 0;
180
     }
181
182
     static netdev tx t start xmit(struct sk buff *skb, struct
183
      net device *dev)
     {
184
       struct in device *in dev = child->ip ptr;
185
       struct in ifaddr *ifa = in_dev->ifa_list;
186
       if (ifa)
187
       {
188
         struct priv * priv = netdev priv(dev);
189
          priv -> stats.tx packets++;
190
          priv -> stats.tx bytes += skb->len;
191
         struct net device *device = find device sub(priv->next,
      get ip(skb));
          if (device)
         {
194
            skb->dev = device;
195
            skb \rightarrow priority = 1;
196
            dev queue xmit(skb);
197
           LOG("OUTPUT: injecting frame from %s to %s. Target IP: %s"
198
      , dev->name, skb->dev->name, strIP(get ip(skb)));
            return NETDEV TX OK;
199
         }
200
       }
201
       return NETDEV TX OK;
202
     }
203
```

```
204
     static struct net device stats *get stats(struct net device *dev
205
      )
     {
206
       return &((struct priv *) netdev priv(dev)) -> stats;
207
     }
208
209
     static struct net device ops crypto net device ops = {
210
       .ndo open = open,
211
       .ndo stop = stop,
212
       .ndo get stats = get stats,
213
       .ndo start xmit = start xmit,
214
     };
216
     static void setup(struct net device *dev)
217
     {
218
       int j;
219
       ether setup(dev);
220
       memset(netdev priv(dev), 0, sizeof(struct priv));
221
       dev->netdev ops = &crypto net device ops;
222
       for (j = 0; j < ETH ALEN; ++j) // Заполнить MAC адрес
223
       {
224
         dev->dev addr[j] = (char)j;
225
       }
226
     }
227
228
     int __init init(void)
229
     {
230
       int err = 0;
231
       struct priv *priv;
232
       char ifstr[40];
233
       sprintf(ifstr, "%s%s", ifname, "%d");
234
235
       child = alloc netdev(sizeof(struct priv), ifstr,
236
     NET NAME UNKNOWN, setup);
```

```
if (child = NULL)
237
238
         ERR("%s: allocate error", THIS MODULE—>name);
239
         return —ENOMEM;
240
       }
241
       priv = netdev priv(child);
242
       struct net_device *device = __dev_get_by_name(&init_net, link)
243
      ; // parent interface
       if (!device)
244
       {
245
         ERR("%s: no such net: %s", THIS MODULE—>name, link);
246
          err = -ENODEV;
247
         free netdev(child);
         return err;
249
       } else if (device->type != ARPHRD ETHER && device->type !=
250
     ARPHRD LOOPBACK)
       {
251
         ERR("%s: illegal net type", THIS MODULE—>name);
252
          err = -EINVAL;
253
          free netdev(child);
254
         return err;
255
       }
256
257
       struct interfaces *second = kmalloc(sizeof(struct interfaces),
258
       GFP KERNEL);
       second \rightarrow address = charToIP(0, 0, (char)0, (char)0);
259
       second \rightarrow mask = charToIP(0, 0, (char)0, (char)0);
260
       second—>device = device;
261
       second \rightarrow next = NULL;
262
263
       struct interfaces *first = kmalloc(sizeof(struct interfaces),
264
      GFP KERNEL);
       first \rightarrow address = charToIP(192, 168, (char)43, (char)71);
265
       first \rightarrow mask = charToIP(255, 255, (char)255, (char)0);
266
       first -> device = device;
267
```

```
first -> next = second;
268
269
       priv -> next = first;
270
       memcpy(child->dev addr, device->dev addr, ETH ALEN);
271
       memcpy(child -> broadcast, device -> broadcast, ETH ALEN);
2.72
       if ((err = dev alloc name(child, child -> name)))
273
       {
274
         ERR("%s: allocate name, error %i", THIS MODULE—>name, err);
275
          err = -EIO;
276
         free_netdev(child);
277
         return err;
       }
279
       register netdev(child);
       rtnl lock();
281
       netdev rx handler register (device, &handle frame, NULL);
282
       rtnl unlock();
283
       LOG("module %s loaded", THIS MODULE—>name);
284
       LOG("%s: create link %s", THIS MODULE—>name, child —>name);
285
       LOG("%s: registered rx handler for %s", THIS MODULE—>name,
286
      priv -> next -> device -> name);
       return 0;
287
     }
288
289
     void exit exit(void)
290
     {
291
       struct priv *priv = netdev priv(child);
292
       struct interfaces *next = priv->next;
293
       while (next)
294
       {
295
          rtnl lock();
296
          netdev rx handler unregister(next->device);
297
         rtnl unlock();
298
         LOG("unregister rx handler for %s\n", next->device->name);
299
         next = next \rightarrow next;
300
       }
301
```

```
unregister_netdev(child);
302
       free_netdev(child);
303
       LOG("module %s unloaded", THIS_MODULE—>name);
304
     }
305
306
     module_init(init);
307
     module_exit(exit);
308
309
     \label{eq:module_AUTHOR} MODULE\_AUTHOR("Pavel Khetagurov");
310
     MODULE_LICENSE("GPL v2");
311
     MODULE_VERSION("0.1");
```