
#### Тема 2

### Модели памяти персонального компьютера



#### Оперативная память




Представляет собой совокупность 8-битных блоков – *байтов*, каждый из которых имеет свой уникальный физический (или линейный) адрес – целое неотрицательное число. Максимальное значение физического адреса ограничено размерностью (или шириной) шины адреса.

Механизм управления памятью полностью аппаратный.

Программа не задает физический адрес, который передается на шину адреса и используется для доступа к оперативной памяти. Вместо этого она манипулирует с составными частями адреса, которые преобразуются процессором в физический адрес.

# Модели организации оперативной памяти



- Сегментная организация памяти:
  - программе выделяются непрерывные участки памяти сегменты, и она может работать с памятью только в пределах выделенных сегментов.
- Страничная организация памяти:

память рассматривается как совокупность блоков одинакового размера — страниц (4 Кбайта). Все страницы, в отличие от сегментов, имеют одинаковые размеры, а разбиение виртуального адресного пространства процесса на страницы выполняется системой автоматически. Страничную организацию памяти можно считать надстройкой над сегментной моделью.

#### Суть сегментации

Сегментация – это механизм, обеспечивающий существование нескольких адресных пространств как в рамках одной задачи, так и в рамках параллельно выполняющихся процессов.

Программа использует в качестве адреса смещение относительно начала одного из предопределенных сегментов. Это смещение иногда называют эффективным адресом.

Адреса начала сегмента хранятся в реальном режиме в сегментных регистрах, а в защищенном режиме – в специальных дескрипторах сегмента. В последнем случае сегментные регистры процессора используются для доступа к таблице этих дескрипторов.

### Преимущества сегментной модели




- компактность хранения адреса в машинной команде;
- гибкость механизма адресации;
- защиту адресных пространств задач в многозадачной системе.

### Типы реализации сегментной организации памяти

- сегментная модель реального режима;
- сегментная модель защищенного режима;
- плоская модель.

# Сегментная модель реального режима




- Размер сегмента не превышает 64 Кбайт;
- Сегменты могут полностью или частично перекрываться;
- Сегменты начинаются с адреса, кратного 16;
- Адрес начала сегмента, деленный на 16, хранится в одном из сегментных регистров (DS, CS, SS, ES);
- Смещение имеет длину в 16 бит и может храниться в регистре или памяти.

### Схема формирования физического адреса в реальном режиме работы




Формула для формирования физического адреса:

физический адрес = 16 \* сегментный адрес + смещение



### Способы записи адреса в реальном режиме



сегмент:смещение

• 2145h:0003h

адрес начала сегмента — **2145h**, смещение — **0003h**, физический адрес — **21453h** 

DS:0010h
адрес начала сегмента хранится в регистре DS,
смещение – 0010h

• DS:BX

адрес начала сегмента хранится в регистре **DS**, смещение – в регистре **BX** 

#### Типы сегментов



• Сегмент кода (code segment)

В этом сегменте хранятся все выполняемые команды программы


• Сегменты данных (data segment)

Эти сегменты предназначен для хранения констант и переменных, к которым нужно обеспечить доступ всем процедурам программы

• Сегмент стека (stack segment)

предназначен для хранения параметров, передаваемых при вызове подпрограмм, а также для временного хранения данных


### Типы сегментов и сегментные регистры




Тип сегмента	Сегментный регистр
Сегмент кода	CS
Основной сегмент данных	DS
Дополнительный сегмент данных	ES
Сегмент стека	SS

#### Модель памяти tiny

0100h







PSP – префикс программного сегмента – специфическая структура данных MS DOS.

Все четыре сегментных регистра (CS, DS, SS и ES) устанавливаются на один и тот же адрес, что дает общий размер кода, данных и стека, равный 64К.

Она является плоской моделью памяти, предназначенной для *реального режима.* 

#### Модель памяти small






Сегменты кода и данных расположены отдельно друг от друга и не перекрываются, что позволяет иметь 64К кода программы и 64К данных и стека.

Строгой спецификации относительно размещения сегмента стека и PSP для этой и других моделей памяти нет.


### Недостатки сегментной организации памяти



- размер сегмента нигде не хранится, так что существует опасность задать эффективный адрес, выводящий за границы сегмента, либо несуществующий адрес;
- сегменты могут перекрываться, и переход в другой сегмент никак не контролируется;
- размер сегмента (64 Кбайт) зачастую недостаточен для хранения больших массивов данных;
- контроль над правильностью заполнения сегментных регистров практически отсутствует.

#### Модель памяти flat

В абсолютном большинстве современных 32разрядных ОС (для микропроцессоров Intel) используется плоская модель памяти.





предполагает несегментированную конфигурацию программы, используется только в 32-разрядных операционных системах и позволяет работать с сегментами очень большого размера — 4 Гбайта.


Эта модель подобна модели tiny в том смысле, что данные и код размещены в одном сегменте, только 32-разрядном.






- Для каждого сегмента создается специальная управляющая структура – дескриптор сегмента.
  Различные поля этой структуры хранят сведения о начальном адресе сегмента, его размере и других важных характеристиках.
- Сегментные регистры в защищенном режиме служат для доступа к элементам дескрипторных таблиц.

#### Сегментная модель памяти защищенного режима





### Модели памяти



Модель памяти	Адресация кода	Адресация данных	Операционная система	Чередование кода и данных
TINY	NEAR	NEAR	MS-DOS	Допустимо
SMALL	NEAR	NEAR	MS-DOS, Windows	Нет
MEDIUM	FAR	NEAR	MS-DOS, Windows	Нет
COMPACT	NEAR	FAR	MS-DOS, Windows	Нет
LARGE	FAR	FAR	MS-DOS, Windows	Нет
HUGE	FAR	FAR	MS-DOS, Windows	Нет
FLAT	NEAR	NEAR	Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003	Допустимо

#### Работа со стеком

Для организации временного хранения данных, а также для удобной реализации механизма подпрограмм в процессоры Intel на аппаратном уровне включен специальный механизм работы со стеком.

При работе процессора Intel в оперативной памяти выделяется специальный сегмент — сегмент стека. Этот сегмент может перекрываться с другими сегментами.

Для хранения адреса начала сегмента стека используется регистр **SS**. Эффективный адрес вершины стека хранится в регистре **ESP**. Таким образом, пара регистров **SS:ESP** описывает адрес вершины стека.

#### Работа со стеком





Для работы со стеком могут быть использованы следующие возможности:

- занесение слова в стек по команде PUSH (PUSHA);
- •извлечение элемента по команде **POP** (**POPA**);
- неявная работа со стеком при вызове подпрограмм и выходе из подпрограмм;
- •неявная работа со стеком при обработке прерываний.

Кроме того, мы можем работать с элементами, находящимися в стеке, как с обычными данными в памяти. В частности, мы можем получить доступ к любому элементу стека, а не только к его вершине. Для этих целей активно используется регистр **ЕВР**.

### Схема работы со стеком (пустой стек)






Направление возрастания адресов


#### Схема работы со стеком





# Схема работы со стеком (работа команды РОР)





# Схема работы со стеком (работа команды PUSH)







# Спасибо за внимание!