

Семинар 5 Структуры, объединения, битовые поля



Из основных типов языка Си++ пользователь может конструировать производные типы. Наиболее значимым производным типом является класс.

Структуры и объединения – частные случаи класса.



Простейший формат определения (спецификации) класса:

ключ_класса имя_класса {компоненты класса};



ключ класса – это одно из служебных слов: class, struct, union. имя класса – идентификатор, выбираемый программисом компоненты класса – типизированные данные (поля или свойства) и принадлежащие классу функции (методы).



Если в классе отсутствуют явные определения методов, а в качестве ключа использовано ключевое слово struct, то класс соответствует структурному типу. Если методы отсутствуют и используется ключевое слово union, то создаётся объединяющий тип.



Структура – это объединённое в единое целое множество поименованных элементов в общем случае разных типов.



```
Пример. Создание нового типа book.
struct book{
  char author[30]; // имя автора
  char title[80]; // название
  char city[20]; // город
  char firm[20]; // издательство
  int year; // год
  int pages; // количество страниц
} b1, b2, bArr[8], *bPtr;
```



Где:

b1, b2 – структуры типа book,

bArr – массив структур типа book,

bPtr – указатель на структуру.



Обращение к полям данных: имя_структуры.имя_элемента имя_указателя -> имя_элемента (*имя_указателя) -> имя_элемента



Пример обращения к полям данных:

```
#define PRINT(c) cout << #c << "=" << c << endl;
book myBook = {"Podbelsky V.V.",
"Standartny C++", "Moscow",
"Finansy i statistika", 2008, 688);
book * myBookPtr = &myBook;
PRINT(myBook.author);
PRINT(myBookPtr->author);
```

Попов В. С., ИСОТ МГТУ им. Н. Э. Баумана



Для структур могут быть определены ссылки:

book & refBook = myBook;

ИЛИ

book & refBook(myBook);



В отношении элементов структур существует одно существенное ограничение – элемент структуры не может иметь тот же самый тип, что и определяемый структурный тип. В то же время элементом определяемой структуры может быть указатель на структуру определяемого типа.



```
Пример.
// Ошибка:
struct mistake {mistake s; int m;}
// Корректное определение:
struct ok {ok * ptr; int m;}
```



Функции могут возвращать и использовать в качестве параметров структуры, указатели на структуры, ссылки на структуры.

```
int f1(book b); // Передача по значению int f2(book * b); // Параметр-указатель int f3(book & b); // Параметр-ссылка
```



Операндом для операции new может быть структурный тип. Пример использования: book * bookPtr, booksPtr; bookPtr = new book; booksPtr = new book[100];




Основное назначение объединений – обеспечить возможность доступа к одному и тому же участку памяти с помощью объектов различных типов.



Пример. Объединение для вывода внутренней структуры значений типа double и float:

```
union U4{
   float F;
   unsigned L;
   char C[4];
} FLC;
```





Пример. Объединение для вывода внутренней структуры значений типа double и float:

```
FLC.L = 10;

cout << "1st byte: " << int(FLC.C[0]) << endl;

cout << "2nd byte: " << int(FLC.C[1]) << endl;

cout << "3rd byte: " << int(FLC.C[2]) << endl;

cout << "4th byte: " << int(FLC.C[3]) << endl;
```



При определении конкретных объединений разрешена их инициализация, причём инициализируется только первый элемент объединения U4 ok = $\{10.4\}$; U4 notOk = {'f', 'a', '0', '4'}; // Ошибка



Каждое битовое поле представляет собой целое или беззнаковое целое значение, занимающее в памяти целое число битов (например, 1 бит, 5 бит, 16 бит). Битовые поля могут быть только элементами классов. Назначение битовых полей – обеспечить удобный доступ к отдельным битам данных.



Определение структуры с битовыми полями:

```
struct имя_структурного_типа{
    тип_поля имя_поля:ширина_поля;
    тип_поля имя_поля:ширина_поля;
} имя_структуры;
```

тип_поля — один из базовых целых типов (int, char, short, long)




```
Пример определения структуры с битовыми полями: struct { int a:10; int b:14; } x;
```




```
struct {
   int a:10;
   int b:14;
```

Порядок размещения полей (справа налево или слева направо) и порядок размещения полей, длина которых не кратна длине слова или длине байта, зависят от реализации










Имя поля может быть опущено для выравнивания полей по плану программиста struct { int a:10;

int :6;

int b:14;

} y;





```
Пример. Функция вывода битового представления символа.
void binar(unsigned char ch){
      union {
            unsigned char uc;
            struct{
                  unsigned a1:1;
                  unsigned a2:1;
                  unsigned a3:1;
                  unsigned a4:1;
                  unsigned a5:1;
                  unsigned a6:1;
                  unsigned a7:1;
                  unsigned a8:1;
            } byte;
      } cod;
      cod.uc = ch;
      cout << "bits: 76543210";
      cout << "\nvalues: " << cod.byte.a8 << ' ';
      cout << cod.byte.a7 << '';
      cout << cod.byte.a6 << ' ';
      cout << cod.byte.a5 << '';
      cout << cod.byte.a4 << '';
      cout << cod.byte.a3 << '';
      cout << cod.byte.a2 << '';</pre>
      cout << cod.byte.a1 << '';
                                      Попов В. С., ИСОТ МГТУ им. Н. Э. Баумана
```

4. Задания

- 1830
- 1. Создайте структуру саг, хранящую информацию об автомобиле (марка, модель, объём двигателя, год выпуска, цвет и т.п.). В функции main() создайте массив типа саг. Занесите в массив и выведите из массива на экран данные о нескольких автомобилях.
- С помощью битовых полей создайте функцию для вывода шестнадцатеричного кода символа.