

Семинар 4. Указатели на функции, передача параметров по указателю/ссылке, функции и массивы



При использовании имени функции без скобок и параметров имя функции выступает в качестве указателя на функцию, его значением служит адрес размещения кода функции в памяти. Это значение может быть присвоено другому указателю.



Указатель на функцию определяется следующим образом: тип (*имя_указателя)(специф_парам);



Пример №1.

```
#include <iostream>
using namespace std;
void f1(){cout<<"Call f1"<<endl;}</pre>
void f2(){cout<<"Call f2"<<endl;}</pre>
int tmain(int argc, TCHAR* argv[])
         void (*ptr)(void); //ptr – указатель на функцию void funcName(void);
         ptr = f2;
         (*ptr)(); //Вызов f2 по её адресу
         ptr = f1;
         ptr(); //Вызов f1
         //Эквивалентно (*ptr)();
         return 0;
```



Пример №2.

```
int add(int a, int b){return a+b;}
int sub(int a, int b){return a-b;}
int tmain(int argc, TCHAR* argv[])
           int (*func)(int, int);
           char ch;
           int a, b;
           cout << "Input a, b: ";
           cin >> a >> b;
           cout << "Input operation: ";</pre>
           cin >> ch;
           if (ch == '+' | | ch =='-'){
                      switch(ch){
                      case '+': func = add; break;
                      case '-': func = sub; break;
                      cout << "Result = " << func(a, b);
           return 0;
                                  Попов В. С., ИСОТ МГТУ им. Н. Э. Баумана
```

2. Передача параметров по указателю / ссылке



При передаче параметров в функции без использования ссылок и указателей фактически создаётся локальная копия переданного значения. Если изменить переданное значение внутри функции, то изменится только локальная переменная, область видимости которой – данная функция.

2. Передача параметров по указателю / ссылке



```
Пример.
int add(int a, int b){a++; return a+b;}
int tmain(int argc, TCHAR* argv[])
  int a = 5, b = 6;
  cout << add(a, b);
  cout << endl << "a = " <<a; // a = 5
```

2. Передача параметров по указателю / ссылке



Для доступа из тела функции к соответствующему аргументу необходимо использование ссылок или указателей. Параметр-ссылка обеспечивает те же возможности, что и параметр-указатель. При этом:

- ссылки не надо разыменовывать
- при применении параметра-ссылки аргументом должен быть не указатель, а обычная переменная

3. Функции и массивы



Правило при создании функций для работы с массивами: внутри функции необходимо знать количество элементов массива.

3. Функции и массивы



```
Пример №1. Функции для работы с массивами (инициализация и вывод).
void maxVect(int n, int *x, int *y, int *z){
     for(int i = 0; i < n; i++)
          z[i] = x[i] > y[i] ? x[i] : y[i];
void printVect(int n, int *x){
     for(int i = 0; i < n; i++)
          cout << x[i] << " ";
     cout << endl;
void main()
     int a[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\};
     int b[] = \{8, 7, 6, 5, 4, 3, 2\};
     int c[7];
     maxVect(7, a, b, c);
     printVect(7, c);
```

3. Функции и массивы



Пример №2. Функция для подсчёта длины строки.

```
int len(char str[]){
        int l = 0;
        while(str[l++]);
        return l - 1;
}

void main()
{
        char stroka[] = "Bauman Moscow State Technical University";
        cout << "Length = " << len(stroka);
}</pre>
```

4. Задания



Задания.

- Дополнить пример №2 раздела «Указатели на функции» другими операциями (умножения, получения остатка и т.п.), выводить сообщение при вводе неверной операции.
- 2. Создать функцию для записи в элементы одномерного массива их индексов (x[0] == 0, x[1] == 1 и т.д.).
- 3. Создать функцию для записи в элементы одномерного массива чисел от N до 1, где N размерность массива. (x[0] == N, x[1] == N-1 и т.д.)
- 4. Создать функцию для сдвига элементов массива таким образом, чтобы в x[0] оказалось значение x[1], в x[1] значение x[2], ..., в x[N-1] значение x[0].