Методические указания к лабораторной работе

«Обработчики прерываний»

Обработчики медленных прерываний делятся на две части: верхнюю (top) и нижнюю (bottom) половины (half).

В настоящее время нижные половины могут быть трех типов:

- Отложенные прерывания (softirg)
- Тасклеты (tasklets)
- Очереди работ (work queue).

Драйверы регистрируют обработчик аппаратного прерывания и разрешают определенную линию irq посредством функции:

linux/interrupt.h>

Typedef irqreturn_t(*irq_handler_t)(int,void *);

Int request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags, const char* name, void *dev);

Прототипы взяты из ядра 2.6.37.

Устаревший прототип. Как видно, из объявления handler убрана struct pt regs.

где: irq — номер прерывания, *handler — указатель на обработчик прерывания, irqflags — флаги, devname — ASCII текст, представляющий устройство, связанное с прерыванием, dev_id — используется прежде всего для разделения (shared) линии прерывания и struct pt_regs * - этот параметр в настоящее время исключен.

Флаги, определенные на прерываниях:

- #define IRQF_SHARED 0x00000080 /*разрешает разделение irq несколькими устройствами*/
- #define IRQF_PROBE_SHARED 0x00000100 /*устанавливается абонентами, если возможны проблемы при совместном использовании irq*/
- #define IRQF_TIMER 0x00000200 /*флаг, маскирующий данное прерывание как прерывание от таймера*/
- #define IRQF_PERCPU 0x00000400 /*прерывание, закрепленное за определенным процессором*/
- #define IRQF_NOBALANCING 0x00000800 /*флаг, запрещающий использование данного прерывания для балансировки irq*/
- #define IRQF_IRQPOLL 0x00001000 /*прерывание используется для опроса*/.

```
#define IRQF_ONESHOT 0x00002000
#define IRQF_NO_SUSPEND 0x00004000
#define IRQF_FORCE_RESUME 0x00008000
#define IRQF_NO_THREAD 0x00010000
#define IRQF_EARLY_RESUME 0x00020000
#define IRQF_COND_SUSPEND 0x00040000
Флаги были изменены радикально после версии ядра 2.6.19.
extern void free_irq(unsigned int irq, void *dev);
```

Данные по указателю dev требуются для удаления только конкретного устройства. Указатель void позволяет передавать все, что требуется, например указатель на handler. В результате **free_irq()** освободит линию **irq** от указанного обработчика.

Тасклеты

Тасклеты — это механизм обработки нижних половин, построенный на основе механизма отложенных прерываний. Тасклеты представлены двумя типами отложенных прерываний: HI_SOFTIRQ и TASKLET_SOFTIRQ. Единственная разница между ними в том, что тасклеты типа HI_SOFTIRQ выполняются всегда раньше тасклетов типа TASKLET_SOFTIRQ. В ядре определена структура:

```
struct tasklet_struct *next; /* указатель на следующий тасклет в списке */
unsigned long state; /* состояние тасклета */
atomic_t count; /* счетчик ссылок */
void (*func) (unsigned long); /* функция-обработчик тасклета*/
unsigned long data; /* аргумент функции-обработчика тасклета */
);
```

Тасклеты в отличие от softirq могут быть зарегистрированы как статически, так и динамически.

Статически тасклеты создаются с помощью двух макросов:

DECLARE TASKLET(name, func, data)

DECLARE TASKLET DISABLED(name, func, data);

Оба макроса статически создают экземпляр структуры struct tasklet_struct с указанным именем (name).

Например.

```
DECLARE TASKLET(my tasklet, tasklet handler, dev);
```

Эта строка эквивалентна следующему объявлению:

```
struct tasklet_struct rny_tasklet = {NULL, 0, ATOMIC_INIT(0), tasklet handler, dev};
```

В данном примере создается тасклет с именем my_tasklet, который разрешен для выполнения. Функция tasklet_handler будет обработчиком

этого тасклета. Значение параметра dev передается в функциюобработчик при вызове данной функции.

При динамическом создании тасклета объявляется указатель на структуру struct tasklet_struct *t а затем для инициализации вызывается функция:

```
tasklet_init(t, tasklet_handler, dev);
```

Тасклеты должны быть зарегестрированы для выполнения. Тасклеты могут быть запланированы на выполнение функциями: tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t); tasklet hi sheduler(struct tasklet struct *t);

void tasklet_hi_schedule_first(struct tasklet_struct *t); /* вне очереди */

Эти функции очень похожи и отличие состоит в том, что одна функция использует отложенное прерывание с номером TASKLET_SOFTIRQ, а другая — с номером HI_SOFTIRQ.

Когда tasklet запланирован, ему выставляется состояние

TASKLET_STATE_SCHED, и тон добавляется в очередь. Пока он находится в этом состоянии, запланировать его еще раз не получится, т.е. в этом случае просто ничего не произойдет. Tasklet не может находиться сразу в нескольких местах очереди на планирование, которая организуется через поле next структуры tasklet_struct.

После того, как тасклет был запланирован, он выполниться только один раз.

```
Пример объявления и планирования тасклета.
```

```
/* Declare a Tasklet (the Bottom-Half) */
void tasklet_function( unsigned long data );

DECLARE_TASKLET(tasklet_example,tasklet_function,tasklet_data);

...

/* Schedule the Bottom-Half */
tasklet_schedule( &tasklet_example );

Пример:
irqreturn_t irq_handler(int irq, void *dev, struct pt_regs *regs)
{
   if(irq==define_irq)
   {
     tasklet_schedule(&my_tasklet);
     return IRQ_HANDLED;// прерывание обработано
   }
   else return IRQ_NONE; // прерывание не обработано
```

Tasklet можно активировать и деактивировать функциями:

void tasklet_disable_nosync(struct tasklet_struct *t); /* деактивация */
tasklet_disable(struct tasklet_struct *t); /* с ожиданием завершения работы tasklet'a */
tasklet_enable(struct tasklet_struct *t); /* активация */

Если tasklet деактивирован, его по-прежнему можно добавить в очередь на планирование, но исполняться на процессоре он не будет до тех пор, пока не будет вновь активирован. Причем, если tasklet был деактивирован несколько раз, то он должен быть ровно столько же раз активирован, поле count в структуре как раз для этого.

tasklet_trylock() выставляет tasklet'у состояние **TASKLET_STATE_RUN** и тем самым блокирует tasklet, что предотвращает исполнение одного и того же tasklet'а на разных CPU.

tasklet_kill (struct tasklet_struct *t) — ждет завершения тасклета и удаляет тасклет из очереди на выполнение только в контексте процесса. tasklet_kill_immediate (struct tasklet_struct *t, unsigned int cpu) — удаляет тасклет в любом случае.

Причем, убит он будет только после того, как tasklet исполнится, если он уже запланирован.

Простой пример тасклета в контексте модуля ядра без обработчика прерывания:

```
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
#include linux/interrupt.h>
MODULE LICENSE("GPL");
char my tasklet data[]="my tasklet function was called";
/* Bottom Half Function */
void my tasklet function( unsigned long data )
 printk( "%s\n", (char *)data );
 return;
DECLARE TASKLET( my tasklet, my tasklet function,
          (unsigned long) & my tasklet data);
int init module(void)
 /* Schedule the Bottom Half */
 tasklet schedule( &my tasklet );
 return 0;
void cleanup module( void )
 /* Stop the tasklet before we exit */
 tasklet kill( &my tasklet );
 return;
```

Задание:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF SHARED.
- Инициализировать тасклет.
- В обработчике прерывания (обязательно) запланировать тасклет на выполнение.
- Вывести информацию о тасклете используя, или printk(), или seq_file interface linux/seq_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

Очереди работ

Основные понятия CMWQ (Concurrency Managed Workqueue)

Несколько объектов, связанных с очередью работ (*workqueue*), представлены в ядре соответствующими структурами:

- Работа (work);
- 2) Очередь работ (workqueue) коллекция work. Workqueue и work относятся как один-ко-многим;
- 3) Рабочий (worker). Worker соответствует потоку ядра worker thread;
- 4) Пул рабочих потоков (worker_pool) это набор рабочих (worker). Worker pool и worker относятся как «один ко многим»;
- 5) Pwd (pool_workqueue) это посредник, который отвечает за отношение workqueue и worker_pool: workqueue и pwd является отношением один-ко-многим, а pwd и worker_pool отношение один-к-одному.

Очередь работ создается функцией (см. приложение 1): int alloc workqueue(char *name, unsigned int flags, int max active);

- name имя очереди (workqueue), но в отличие от старых реализаций потоков с этим именем не создается
- flags флаги определяют как очередь работ будет выполняться
- max_active ограничивает число задач (work) из некоторой очереди, которые могут выполняться на одном CPU.

```
Флаги
enum
 WQ UNBOUND
                      =1<<1,/*not bound to any cpu*/
                      =1<<2,/*freez during suspend*/
 WO FREEZABLE
 WQ MEM RECLAIM =1<<3,/*may be used for memory reclaim*/
                       =1<<4,/*high priority*/
 WQ HIGHPRI
 WQ CPU INTENSIVE =1<<5,/*cpu intensive workqueue*/
 WQ SYSFS
                       =1<<6,/*visible in sysfs, see
                              wq sysfs register()*/
 WQ POWER EFFICIENT =1<<7 ...
 WQ MAX ACTIVE
                        =512
}
```

• **WQ_UNBOUND**: По наличию этого флага очереди (workqueue) делятся на привязанные (normal) и непривязанные (unbound). В привязанных очередях work'и при добавлении привязываются к текущему СРU, то есть в таких очередях work'и исполняются на том ядре, которое его планирует (на котором выполнялся обработчик прерывания). В этом плане привязанные очереди напоминают tasklet'ы. Привязанные очереди работ исключают выбор планировщиком процессора для выпол-

нения рабочего потока, что имеет неприятный побочный эффект увеличения энергопотребления. Привязанные рабочие очереди, как правило, предпочтительнее из-за лучших показателей локализации кеша. Данный флаг отключает это поведение, позволяя отправлять заданные рабочие очереди на любой процессор. В непривязанных очередях work'и могут исполняться на любом ядре. Флаг предназначен для ситуаций, когда задачи могут выполняться в течение длительного времени, причем так долго, что лучше разрешить планировщику управлять своим местоположением. В настоящее время единственным пользователем является код обработки объектов в подсистеме FS-Cache.

- **WQ_FREEZEABLE**: работа будет заморожена, когда система будет приостановлена. Очевидно, что рабочие задания, которые могут запускать задачи как часть процесса приостановки / возобновления, не должны устанавливать этот флаг.
- **WQ_RESCUER**: код workqueue отвечает за гарантированное наличие потока для запуска worker'а в очереди. Он используется, например, в коде драйвера ATA, который всегда должен иметь возможность запускать свои процедуры завершения ввода-вывода.
- **WQ_HIGHPRI**: задания, представленные в такой workqueue, будут поставлены в начало очереди и будут выполняться (почти) немедленно. В отличие от обычных задач, высокоприоритетные задачи не ждут появления ЦП; они будут запущены сразу. Это означает, что несколько задач, отправляемых в очередь с высоким приоритетом, могут конкурировать друг с другом за процессор.
- **WQ_CPU_INTENSIVE**: имеет смысл только для привязанных очередей. Этот флаг— отказ от участия в дополнительной организации параллельного исполнения. Задачи в такой workqueue могут использовать много процессорного времени. Интенсивно использующие процессорное время worker'ы будут задерживаться.

```
if (res == 0)
    printk(KERN INFO "Keyboard irg handler was registered suc-
         cessfully.");
    // создание workqueue
    synth.wq = alloc_workqueue("sound_player", WQ_UNBOUND,
0):
    if (synth.wq)
      printk(KERN_INFO "Workqueue was allocated success-
fully");
   }
   else
      free irq(synth.keyboard irq, &synth);
      printk(KERN ERR "Workqueue allocation failed");
      return -ENOMEM;
     }
}
  /*
  * Очередь отложенных действий, связанная с процессором:
  struct cpu workqueue struct
    spinlock t lock; /* Очередь для защиты данной структуры */
    long remove sequence; /* последний добавленный элемент
   (следующий для запуска) */
    long insert_sequence; /* следующий элемент для добавления */
    struct list head worklist; /* список действий */
    wait queue head t more work;
    wait queue head twork done;
    struct workqueue struct *wq; /* соответствующая структура
                                    workqueue struct */
    task t *thread; /* соответствующий поток */
    int run depth; /* глубина рекурсии функции run workqueue() */
  };
```

Заметим, что каждый *тип* рабочих потоков имеет одну, связанную с этим типом структуру workqueue_struct. Внутри этой структуры имеется по одному экземпляру структуры сри_workqueue_struct для каждого рабочего потока и, следовательно, для каждого процессора в системе, так как существует только один рабочий поток каждого типа на каждом процессоре.

```
work item (или просто work) — это структура, описывающая функцию
(например, обработчик нижней половины), которую надо запланировать. Её
можно воспринимать как аналог структуры tasklet.
Для того, чтобы поместить задачу в очередь работ надо заполнить
(инициализировать) структуру:
struct work struct {
    atomic long t data;
    struct list head entry;
    work func t func;
#ifdef CONFIG LOCKDEP
    struct lockdep map lockdep map;
#endif
};
Структура work struct представляет задачу (обработчик нижней половины)
в очереди работ.
    Поместить задачу в очередь работ можно во время компиляции
(статически):
DECLARE WORK( name, void (*func)(void *));
где: name – имя структуры work struct, func – функция, которая
           вызывается из workqueue – обработчик нижней половины.
#define DECLARE_WORK(n, f)
       struct work_struct n = __WORK_INITIALIZER(n, f)
#define DECLARE_DELAYED_WORK(n, f)
       struct delayed_work n = __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, 0)
    Если требуется задать структуру work struct динамически, то
необходимо использовать следующие два макроса:
INIT WORK(sruct work struct *work, void (*func)(void),void *data);
#define INIT_WORK(_work, _func)
        INIT WORK(( work), ( func), 0)
```

PREPARE WORK(sruct work struct *work, void (*func)(void),void *data);

После того, как будет инициализирована структура для объекта work, следующим шагом будет помещение этой структуры в очередь работ. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, просто добавить работу (объект work) в очередь работ с помощью функции queue_work (которая назначает работу текущему процессору). Можно с помощью функции queue_work_on указать процессор, на котором будет выполняться обработчик.

int queue_work(struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work);
int queue_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq, struct work_struct
*work);

Две дополнительные функции обеспечивают те же функции для отложенной работы (в которой инкапсулирована структура work_struct и таймер, определяющий задержку).

Кроме того, можно использовать глобальное ядро - глобальную очередь работ с четырьмя функциями, которые работают с этой очередью работ. Эти функции имитируют предыдущие функции, за исключением лишь того, что вам не нужно определять структуру очереди работ.

Есть также целый ряд вспомогательных функций, которые можно использовать, чтобы принудительно завершить (flush) или отменить работу из очереди работ. Для того, чтобы принудительно завершить конкретный элемент work и блокировать прочую обработку прежде, чем работа будет закончена, вы можете использовать функцию flush work. Все работы в данной очереди работ могут быть принудительно завершены с помощью функции flush workqueue. В обоих случаях вызывающий блок блокируется до тех пор, пока операция не будет завершена. Для того, чтобы принудительно завершить глобальную очередь работ ядра, вызовите функцию flush scheduled work.

```
int flush_work( struct work_struct *work );
int flush_workqueue( struct workqueue_struct *wq );
void flush scheduled work( void );
```

Можно отменить работу, если она еще не выполнена обработчиком. Обращение к функции cancel_work_sync завершит работу в очереди, либо возникнет блокировка до тех пор, пока не будет завершен обратный вызов (если работа уже выполняется обработчиком). Если работа отложена, вы можете использовать вызов функции cancel_delayed_work_sync.

```
int cancel work sync( struct work struct *work );
int cancel delayed work sync( struct delayed work *dwork );
    Наконец, можно выяснить приостановлен ли элемент work (еще не об-
работан
              обработчиком)
                                          помощью
                                                          обращения
функции work pending илиdelayed work pending.
work pending( work );
 * work_pending - Find out whether a work item is currently pending
 * @work: The work item in question
#define work_pending(work) \
       test_bit(WORK_STRUCT_PENDING_BIT, work_data_bits(work))
delayed work pending(work);
 * delayed_work_pending - Find out whether a delayable work item is currently
 * pending
 * @w: The work item in question
#define delayed_work_pending(w) \
       work pending(&(w)->work)
Пример, в котором создаются две работы для одной очереди работ.
#include linux/kernel.h>
#include linux/module/h>
#include linux/workqueue.h>
MODULE LICENSE("GPL");
static struct workqueue struct *my wq; //очередь работ
typedef struct
 struct work struct my work;
 int x:
} my work t;
my work t *work1, *work2;
static void my wq function(struct work struct *work) // вызываемая функция
 my work t *my work = (my work t *)work;
  printk("my work.x %d\n", my work->x);
 kfree((void*)work);
 return;
int init module(void)
  int ret;
```

```
my wq = create workqueue("my queue");//создание очереди работ
 if(my wq)
   {
    Work1 = (my \text{ work } t *) \text{kmalloc(sizeof(} my \text{ work } t), GFP \text{ KERNEL)};
    if (work1)
      {
        /* задача (item 1)*/
        INIT WORK((struct work struct)work, my wg function);
        work1->x = 1;
       ret = queue work(my wq, (struct work struct *)work1);
     work2 = (my work t*)kmalloc(sizeof( my work t),GFP KERNEL);
    if (work2)
        /* задача (item 2)*/
        INIT WORK((struct work struct)work, my wq function);
        work->x = 1;
       ret = queue work(my wq, (struct work struct *)work2):
  return 0;
}
```

Задание:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором регистрируется обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF SHARED.
- Инициализировать очередь работ.
- В обработчике прерывания запланировать очередь работ на выполнение.
- Вывести информацию об очереди работ используя, или printk(), или seq_file interface linux/seq_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

Приложение 1

```
nr_pwqs_to_flush; /* flush in progress */
        atomic_t
        struct wq_flusher
                                  *first_flusher; /* WQ: first flusher */
        struct list_head flusher_queue; /* WQ: flush waiters */
        struct list_head flusher_overflow; /* WQ: flush overflow list */
        struct list_head maydays; /* MD: pwqs requesting rescue */
        struct worker
                                  *rescuer;
                                                  /* MD: rescue worker */
                                                  /* WQ: drain in progress */
        int
                                  nr_drainers;
                                  saved_max_active; /* WQ: saved pwq max_active */
        int
                                  *unbound_attrs; /* PW: only for unbound wqs */
        struct workqueue_attrs
        struct pool_workqueue
                                  *dfl_pwq;
                                                  /* PW: only for unbound was */
#ifdef CONFIG_SYSFS
        struct wq_device *wq_dev; /* I: for sysfs interface */
#endif
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
        char
                                  *lock_name;
                                  key;
        struct lock_class_key
                                  lockdep_map;
        struct lockdep_map
#endif
                                  name[WQ_NAME_LEN]; /* I: workqueue name */
        char
         * Destruction of workqueue_struct is RCU protected to allow walking
         * the workqueues list without grabbing wq_pool_mutex.
         * This is used to dump all workqueues from sysrq.
         */
        struct rcu head
                                  rcu;
        /* hot fields used during command issue, aligned to cacheline */
                                 flags ____cacheline_aligned; /* WQ: WQ_* flags */
        unsigned int
        struct pool_workqueue __percpu *cpu_pwqs; /* I: per-cpu pwqs */
        struct pool_workqueue __rcu *numa_pwq_tbl[]; /* PWR: unbound pwqs indexed
by node */
};
struct work_struct {
        atomic_long_t data;
        struct list head entry;
        work_func_t func;
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
        struct lockdep map;
#endif
};
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
#define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)
        do {
                 static struct lock_class_key __key;
                  _init_work((_work), _onstack);
                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT(); \
                 lockdep_init_map(&(_work)->lockdep_map, "(work_completion)"#_work,
&__key, 0); \
                 INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);
                 (_work)->func = (_func);
        } while (0)
#else
#define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)
        do {
                  _init_work((_work), _onstack);
                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT(); \
```

```
INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);
                 (_work)->func = (_func);
        } while (0)
#endif
#define INIT_WORK(_work, _func)
        __INIT_WORK((_work), (_func), 0)
#define INIT_WORK_ONSTACK(_work, _func)
        __INIT_WORK((_work), (_func), 1)
#define __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, _tflags)
        do {
                 INIT_WORK(&(_work)->work, (_func));
                 __init_timer(&(_work)->timer,
                              delayed_work_timer_fn,
                              ( tflags) | TIMER_IRQSAFE);
        } while (0)
#define __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, _tflags)
        do {
                 INIT_WORK_ONSTACK(&(_work)->work, (_func));
                 __init_timer_on_stack(&(_work)->timer,
                                        delayed_work_timer_fn,
                                        (_tflags) | TIMER_IRQSAFE); \
        } while (0)
#define INIT_DELAYED_WORK( work, func)
         __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, 0)
#define INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK( work, func)
         INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK( work, func, 0)
#define INIT_DEFERRABLE_WORK(_work, _func)
        __INIT_DELAYED_WORK( work, func, TIMER_DEFERRABLE)
#define INIT_RCU_WORK(_work, _func)
        INIT_WORK(&( work)->work, ( func))
#define INIT_RCU_WORK_ONSTACK(_work, _func)
        INIT_WORK_ONSTACK(&(_work)->work, (_func))
/* Возвращает:
* указатель на выделенный workqueue при успешном выполнении, %NULL при сбое.
struct <a href="workqueue_struct">workqueue_struct</a> * <a href="mailto:alloc_workqueue">alloc_workqueue</a> ( const char *fmt, unsigned int flags,
                                           int max_active, ...);
#define create_workqueue(name)
        alloc_workqueue("%s", __WO_LEGACY | WO_MEM_RECLAIM, 1, (name))
extern void destroy workqueue(struct workqueue struct *wq);
extern void flush workqueue(struct workqueue struct *wq);
/* This puts a job in the kernel-global workqueue if it was not already
 * queued and leaves it in the same position on the kernel-global
```

```
* workqueue otherwise.
static inline bool schedule_work(struct work_struct *work)
{
        return queue_work(system_wq, work);
}
/* After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
* workqueue.
static inline bool schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork,
                                           unsigned long delay)
        return queue_delayed_work(system_wq, dwork, delay);
}
/* After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
* workqueue on the specified CPU.
static inline bool schedule delayed work on (int cpu, struct delayed work *dwork,
                                              unsigned long delay)
{
        return queue_delayed_work_on(cpu, system_wq, dwork, delay);
}
/* In most situations flushing the entire workqueue is overkill; you merely
 * need to know that a particular work item isn't queued and isn't running.
* In such cases you should use cancel_delayed_work_sync() or
* cancel work sync() instead.
static inline void flush scheduled work(void)
{
        flush workqueue(system wq);
}
/* struct worker is defined in workqueue_internal.h */
struct worker_pool {
                                                  /* the pool lock */
        raw_spinlock_t
                                 lock:
                                                  /* I: the associated cpu */
        int
                                 cpu;
                                                  /* I: the associated node ID */
        int
                                 node:
                                                  /* I: pool ID */
        int
                                 id:
                                                  /* X: flags */
        unsigned int
                                 flags;
                                                 /* L: watchdog timestamp */
        unsigned long
                                 watchdog_ts;
         * The counter is incremented in a process context on the associated CPU
         * w/ preemption disabled, and decremented or reset in the same context
         * but w/ pool->lock held. The readers grab pool->lock and are
         * guaranteed to see if the counter reached zero.
         */
        int
                                 nr_running;
                                         /* L: list of pending works */
        struct list_head worklist;
                                 nr_workers;
                                               /* L: total number of workers */
        int
                                 nr_idle; /* L: currently idle workers */
        int
                                         /* L: list of idle workers */
        struct list_head idle_list;
                                                /* L: worker idle timeout */
        struct timer_list
                                idle_timer;
                                                 /* L: SOS timer for workers */
        struct timer_list
                                 mayday_timer;
        /* a workers is either on busy_hash or idle_list, or the manager */
```

```
DECLARE_HASHTABLE(busy_hash, BUSY_WORKER_HASH_ORDER);
                                                     /* L: hash of busy workers */
                                                     /* L: purely informational */
        struct worker
                                   *manager;
         struct list_head workers; /* A: attached workers */
                                   *detach_completion; /* all workers detached */
         struct completion
        struct ida
                                   worker_ida;
                                                    /* worker IDs for task name */
        struct workqueue_attrs
                                                     /* I: worker attributes */
                                   *attrs;
                                                    /* PL: unbound_pool_hash node */
/* PL: refcnt for unbound pools
         struct hlist_node
                                   hash_node;
         int
                                   refcnt;
        /*

* Destruction of pool is RCU protected to allow dereferences
         * from get_work_pool().
         struct rcu_head
                                   rcu;
};
```