ℍ CS353 Linux内核 Project1 报告

517030910214 刘宏洲

H2 0. 简介

本Project的主要内容是熟悉Linux内核的模块编程以及proc文件系统。按照要求,完成以下四个模块:

- 1. 模块一,加载和卸载模块时在系统日志输出信息
- 2. 模块二,支持整型、字符串、数组参数,加载时读入并打印
- 3. 模块三,在/proc下创建只读文件
- 4. 模块四,在/proc下创建文件夹,并创建一个可读可写的文件

本次Project的环境配置如下:

- Ubuntu 18.04 LTS with Linux 5.5.8
- GNU Make 4.1
- gcc 7.5.0

H2 1. 模块一

H3 1.1 实现

在本模块中,主要熟悉模块初始化函数、退出函数的编写及注册。主要使用了在 linux/module.h 中定义的 module_init() 以及 module_exit() 两个宏来注册这两个函数。代码如下:

```
1 #include <linux/kernel.h>
 2 #include linux/module.h>
 3 #include <linux/init.h>
 4
 5 static int __init M1_init(void)
 6 {
 7
      printk(KERN_INFO "Hello Linux Kernel!\n");
 8
      return 0;
 9 }
10
11 static void __exit M1_exit(void)
12 {
      printk(KERN_INFO "Goodbye Linux Kernel!\n");
13
14 }
15 MODULE LICENSE("GPL");
16 MODULE_DESCRIPTION("Module2");
17 MODULE_AUTHOR("Hongzhou Liu");
18 module_init(M1_init);
19 module_exit(M1_exit);
```

H3 1.2 结果

编译模块后使用 insmod 插入 module1.ko ,利用 dmesg 查看系统日志(以上命令均写入 脚本 test1.sh)即可看到实验结果:

图1. 模块一结果

H2 2. 模块二

H3 2.1 实现

本模块需要实现模块初始化时传入参数的功能。必须使用 linux/moduleparam.h 中定义的宏 module_param() 注册参数,也可使用 module_param_array() 注册数组参数。而 module_param_array() 注册的是定长数组,如果输入数组元素超出限制,则会导致输入错误。还可以使用 char* 类型的参数实现"伪"不定长数组。以下是参数的注册代码:

```
static int int_param;
static char* str_param;
static char* arr_param_fake;
static int arr_num_fake = 0;
static int* arr_fake;
static int arr_param[5];
static int arr_argc = 0;
module_param(int_param, int, 0644);
module_param_str_param, int, &arr_argc, 0644);
module_param_array(arr_param, int, &arr_argc, 0644);
module_param(arr_param_fake, charp, 0644);
```

其中 arr_param_fake、 arr_num_fake 以及 arr_fake 分别是 "不定长数组"的字面值、长度以及指向真实数据的指针,后两者将在初始化函数中计算得到。需要注意的是,如果参数是字符串,注册时宏的类型参数应该传入 charp,而 module_param_array 还需要传入一个指针 arr_argc 表示实际得到的数组元素个数。传入参数后即可在初始化函数 M2_init() 中打印,而 "不定长数组"则需要转换为int类型的数组,这个转换的实现如下:

```
1 static int __init M2_init(void)
 2 {
 3
    int i = 0, tmp = 0;
 4
      char* cp = arr_param_fake;
 5
      if(arr_param_fake)
 6
 7
        arr_fake = (int*)kmalloc_array(strlen(arr_param_fake), sizeof(int),
 8
     GFP_KERNEL);
 9
        while(*cp)
10
          while(*cp >= '0' && *cp <= '9')
11
12
            tmp *= 10;
13
14
            tmp += *cp - '0';
15
            cp++;
16
          }
17
          arr_fake[arr_num_fake++] = tmp;
```

```
18
        tmp = 0;
19
          cp++;
       }
20
21
        .....
        kfree(arr_fake);
22
23
      }
24
      else
25
      {
26
        printk(KERN_INFO "arr_fake = (null)\n");
27
      }
28
      return 0;
29 }
```

首先要确定是否传入了"不定长数组",若忽略此判断,不传入这个参数,就会解引空指针造成内核panic。如果传入了参数,需要为数组申请一块内核空间。kmalloc是定义在linux/slab.h中的函数,用于申请内核空间。保险起见,我们申请一块足够容纳所有元素的空间,然后将字符串中的每个代表数字的子串转换为int类型的数据放入数组即可。打印过程省略,打印过后使用kfree释放这一空间即可。

其他的打印语句、模块退出时的函数以及初始化、退出函数的注册便不再赘述。

H3 2.2 结果

测试模块二的命令如下(摘取自test2.sh):

```
1  sudo -S insmod module2.ko int_param=10 str_param=hello arr_param=1,2,3
  arr_param_fake=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
2  sudo -S rmmod module2
3
4  sudo -S insmod module2.ko int_param=20 arr_param=4,5,6,7,8
5  sudo -S rmmod module2
```

使用 dmesg 打印系统日志可以看见结果:

```
|dean ~/CS353/A1/M2 (master*)
 ./test2.sh
 4488.769175] int_param = 10
 4488.769180] str param = hello
 4488.769182] arr param[0] = 1
 4488.769184] arr_param[1] = 2
 4488.769186] arr_param[2] = 3
 4488.769187] arr_param[3] = 0
 4488.769189] arr param[4] = 0
 4488.769191] got 3 input array elements
 4488.769194] arr_fake[0] = 1
[ 4488.769196] arr_fake[1] = 2
4488.769198] arr_fake[2] = 3
 4488.769199] arr fake[3] = 4
 4488.769201] arr fake[4] = 5
 4488.769203] arr fake[5] = 6
 4488.769205] arr fake[6] = 7
 4488.769208] arr_fake[7] = 8
 4488.769210] arr_fake[8] = 9
 4488.769212] arr_fake[9] = 10
 4488.769214] arr_fake[10] = 11
 4488.769215] arr_fake[11] = 12
 4488.769217] arr_fake[12] = 13
 4488.769219] got 13 input array elements using char* as input
 4488.789401] Exiting Module2...
```

图2. 模块二结果1

```
[ 4488.843780] int_param = 20
[ 4488.843783] str_param = (null)
[ 4488.843785] arr_param[0] = 4
[ 4488.843787] arr_param[1] = 5
[ 4488.843788] arr_param[2] = 6
[ 4488.843789] arr_param[3] = 7
[ 4488.843790] arr_param[4] = 8
[ 4488.843792] got 5 input array elements
[ 4488.843793] arr_fake = (null)
[ 4488.863501] Exiting Module2...
```

图3. 模块二结果2

可见,对于字符串参数,若不传入参数,则自动显示 (null),而数组参数没有元素的位置自动初始化为0。而"不定长数组"参数通过传入字符串再转换的方式,也实现了相应的功能。

H2 3. 模块三

H3 3.1 实现

在本模块中,需要在/proc文件夹下创建一个只读文件。调用在 linux/proc_fs.h 头文件中定义的 proc_create() 函数可以返回一个指向 proc_dir_entry 结构体的指针,如果指针非空,表明在指定路径创建了一个文件。具体的创建方式如下:

```
1  struct proc_dir_entry *entry = NULL;
2  static int __init M3_init (void)
3  {
4  entry = proc_create("M3_proc", 0444, NULL, &proc_fops);
```

```
5
      if(!entry)
 6
      {
 7
        printk(KERN_ERR "Unable to create /proc/M3_proc\n");
 8
        return -EINVAL;
9
      }
10
      printk(KERN_INFO "/proc/M3_proc successfully created\n");
11
      msg = "Hello /proc!\n";
12
      strcpy(proc_buf, msg);
13
      proc_buf_size = strlen(msg);
14
      return 0;
15 }
```

proc_create()的第一个参数是文件名,第二个参数为访问权限,0444代表无论根用户、拥有者和其用户组都只有读的权限,第三个参数代表父文件夹对应的 proc_dir_entry 指针,而这里父文件夹为/proc,则为NULL。最后一个参数是指向 file_operations 结构体的指针,在这个结构体中定义操作文件是需要调用的函数。这里我们需要注册读文件和写文件时调用的函数:

```
1 struct file_operations proc_fops = { .read = read_proc, .write = write_proc };
```

而读文件时,我们像将内核中的信息显示给用户看。在模块初始化时,我们已经将 proc_buf 填入了信息,并计算了对应的 proc_buf_size。我们只需利用 linux/uaccess.h 中定 义的 copy_to_user() 函数,将数据拷贝至用户空间的缓存 usr_buf 即可。值得注意的是,若 read_proc() 的返回值不为0,那么它将被一直调用。但如果第一次调用即返回0,那么用户 也不会看到输出。因此,我们需要控制此函数恰好被调用2次,第一次返回拷贝至用户空间的数据大小,第二次返回0。利用 static 变量的特性,引入 finished 变量即可实现这个功能。

```
1 static ssize t read proc(struct file *filp, char *usr buf, size t count, loff t
     *offp)
 2 {
 3
      static int finished = 0;
      if(finished)
 4
 5
         printk(KERN_INFO "read_proc: END\n");
 6
 7
        finished = 0;
 8
        return 0;
9
10
      finished = 1;
11
      if(copy_to_user(usr_buf, proc_buf, proc_buf_size))
12
13
        printk(KERN_ERR "Copy to user unfinished\n");
14
        return -EFAULT;
15
       printk(KERN_INFO "read_proc: read %lu bytes\n", proc_buf_size);
16
17
       return proc_buf_size;
18 }
```

具体的 write_proc() 函数在下节详细介绍,这里只是为了体现创建的文件的只读性质。 最后我们还需要在 M3_exit() 函数中调用 proc_remove(entry) 删除文件。 编译模块后执行下列命令,可以看到M3_proc是一个只读文件,普通用户不可写入(即使定义了写入时调用的函数)

```
dean@dean ~/CS353/A1/M3
                            <master*>
  -$ <u>sudo</u> insmod <u>module3.ko</u>
  dean@dean ~/CS353/A1/M3
                            <master*>
  -$ cat <u>/proc/M3_proc</u>
Hello /proc!
  dean@dean ~/CS353/A1/M3 ⟨master*⟩
  $ echo 1 > /proc/M3 proc
zsh: 权限不够: /proc/M3_proc
  dean@dean ~/CS353/A1/M3 <master*
  -$ sudo rmmod module3
  dean@dean ~/CS353/A1/M3 <master*
 -$ dmesg | tail -4
[27683.862641] /proc/M3 proc successfully created
[27687.453066] read_proc: read 13 bytes
[27687.453073] read_proc: END
[27700.701830] Exiting Module3...
```

图4. 模块三 结果

实验过程中还发现一个现象,若执行以下指令:

```
1 sudo echo 1 > /proc/M3_proc
```

无论文件的读写权限是0444还是0644,均提示权限不足。而0644权限下,超级用户应该可以写入。查询资料发现sudo指令只对离它最近的命令起作用,而管道 > 也算作命令,因此使用sudo命令作为超级用户写入应该执行:

```
1 sudo sh -c "echo 1 > /proc/M3_proc"
```

这时候,处于0444权限下的文件居然也可以被写入了。根据网上的资料,即使root权限为0,超级用户下,也可以对文件进行读写。

H2 4. 模块四

H3 4.1 实现

在本模块中需要在/proc文件夹下建立一个文件夹,然后在文件夹中创建一个可读可写的文件。

首先,我们需要利用 proc_mkdir() 函数创建文件夹,再利用 proc_create() 函数创建文件。在 M4_init() 函数中:

```
base = proc_mkdir("M4_proc_dir", NULL);
 1
 2
      if(!base)
 3
 4
       printk(KERN_ERR "Unable to create /proc/M4_proc_dir/\n");
 5
        return -EINVAL;
 6
      entry = proc_create("M4_proc", 0666, base, &proc_fops);
 7
 8
      if(!entry)
9
      {
        printk(KERN_ERR "Unable to create /proc/M4_proc_dir/M4_proc\n");
10
11
        proc_remove(base);
12
        return -EINVAL;
13
     }
```

proc_mkdir() 函数只需指定文件夹名称以及父文件夹的 proc_dir_entry 结构体指针即可。 proc_create() 函数此时需要把父文件夹指针设置为 base ,并指定权限为0666。为了实现向文件中写数据的功能,定义写函数:

```
static ssize_t write_proc(struct file *filp, const char *usr_buf, size_t count,
    loff t *offp)
 2 {
 3
      proc buf size = count;
 4
 5
      if(copy_from_user(proc_buf, usr_buf, proc_buf_size))
 6
 7
      printk(KERN_ERR "Copy from user unfinished\n");
 8
      return -EFAULT;
9
10
      printk(KERN_INFO "write_proc: write %lu bytes\n", proc_buf_size);
      return proc_buf_size;
11
12 }
```

其中,proc_buf是一个定长数组,它的最大长度为MAX_BUF_SIZE,实际长度为proc_buf_size。在写文件时,write_proc()函数会收到来自用户的数据usr_buf以及数据的长度count。简单的想法就是利用copy_from_user()函数,将用户数据拷贝到内核中来。

编写以下测试脚本:

```
1  sudo -S insmod module4.ko
2  cat /proc/M4_proc_dir/M4_proc
3  echo 1 > /proc/M4_proc_dir/M4_proc
4  cat /proc/M4_proc_dir/M4_proc
5  echo helloworldhelloworld > /proc/M4_proc_dir/M4_proc
6  cat /proc/M4_proc_dir/M4_proc
7  sudo -S rmmod module4.ko
```

运行,发现出现错误。错误原因是在第二次写入文件时,缓冲区溢出了。打印内核日志 发现确实如此。

```
Cannidean ~/CS353/A1/M4-Exp (master*)
$ ./test4.sh
Hello /proc!
1
sh: echo: I/O error
cat: /proc/M4_proc_dir/M4_proc: 错误的地址
```

图5. 模块四 缓冲区溢出1

```
[ 5663.450983] Buffer overflow detected (16 < 21)!
[ 5663.451024] WARNING: CPU: 5 PID: 16311 at ./include/linux/thread_info.h:134 read_proc+0x92
/0xc3 [module4]
```

图6. 模块四 缓冲区溢出2

为了解决这一问题,我们判断用户输入的长度是否超过了内核中 proc_buf 的最大长度,如果超过,则只写入前缀部分,并在内核日志中输出警告:

```
if(count > MAX_BUF_SIZE)
 2
 3
        proc buf size = MAX BUF SIZE;
 4
        printk(KERN WARNING "write proc: overflow detected\n");
        printk(KERN_WARNING "write_proc: input size %lu\n", count);
 5
        printk(KERN WARNING "write proc: buffer size %lu\n", proc buf size);
 6
 7
      }
 8
      else
9
10
        proc_buf_size = count;
11
```

再次运行测试脚本,溢出的问题被解决了。但由于第二次写入超过了 proc_buf 的大小,用户缓冲区中的数据没有被读完,因此 write_proc() 再一次被调用,原来写入的数据被覆盖了。

```
dean ~/CS353/A1/M4-Exp
 -$ ./test4.sh
Hello /proc!
orld
[5534.832517] /proc/M4_proc_dir/M4_proc successfully created
 5534.836965] read proc: read 13 bytes
 5534.836994] read_proc: END
 5534.837401] write_proc: write 2 bytes
 5534.839389] read proc: read 2 bytes
 5534.839414] read proc: END
 5534.839824] write_proc: overflow detected
 5534.839827] write_proc: input size 21
 5534.839829] write_proc: buffer size 16
 5534.839830] write proc: write 16 bytes
 5534.839835] write_proc: write 5 bytes
 5534.841657] read_proc: read 5 bytes
 5534.841681] read_proc: END
  5534.857913] Exiting Module4...
```

图7. 模块四 写覆盖

为了解决这个问题,我们直接在输入长度超出 proc_buf最大长度时将它增长以容纳所有数据。我们将 proc_buf 改为动态数组,在 M4_init() 中申请,在 M4_exit() 中释放。而出现缓冲区即将溢出的情况时再释放、重新申请:

```
if(count > MAX_BUF_SIZE)
1
2
3
       printk(KERN_WARNING "write_proc: overflow, enlarge buffer...\n");
       printk(KERN_WARNING "write_proc: MAX_BUF_SIZE %d -> %ld\n",
4
   MAX_BUF_SIZE, count + count / 2);
       MAX_BUF_SIZE = count + count / 2;
5
6
       kfree(proc_buf);
       proc_buf = (char*)kmalloc(MAX_BUF_SIZE * sizeof(char), GFP_KERNEL);
7
8
9
     proc_buf_size = count;
```

这样就解决了以上问题。

H3 4.2 结果

解决了缓冲区溢出问题和写覆盖问题后,我们向文件写入超出缓冲区原大小的数据时,也能获得正确的结果。观察系统日志就可以看出,缓冲区的最大长度也是在不断变化的。

```
ean@dean ~/CS353/A1/M4 (master*)
 -$ ./test4.sh
Hello /proc!
helloworldhelloworld
helloworldhelloworldhelloworld
[ 5979.731745] /proc/M4_proc_dir/M4_proc successfully created
[ 5979.736618] read_proc: read 13 bytes
 5979.736650] read_proc: END
[ 5979.737044] write proc: write 2 bytes
[ 5979.738900] read_proc: read 2 bytes
 5979.738924] read_proc: END
[ 5979.739314] write_proc: overflow, enlarge buffer...
 5979.739317] write_proc: MAX_BUF_SIZE 16 -> 31
 5979.739320] write_proc: write 21 bytes
[ 5979.741589] read_proc: read 21 bytes
 5979.741616] read proc: END
 5979.741932] write_proc: overflow, enlarge buffer...
[ 5979.741935] write_proc: MAX_BUF_SIZE 31 -> 61
 5979.741938] write_proc: write 41 bytes
 5979.743712] read_proc: read 41 bytes
[ 5979.743736] read_proc: END
 5979.759830] Exiting Module4...
```

图8. 模块四 结果

H2 5. 总结与感想

在本Project中,我对Linux内核的模块编程有了一定的了解,并熟悉了proc文件系统的运作方式,这为接下来的学习打下了一个好的基础。