# Principis de disseny de l'orientació a objectes





# Principis de disseny de l'orientació a objectes

Disseny per contracte: excepcions als diagrames de seqüència Operacions de la capa de dades Polimorfisme i principi obert-tancat Acoblament i cohesió Bibliografia

#### **Disseny per Contracte**

Contractes de les operacions de disseny

Operació: nom i paràmetres de l'operació (signatura de l'operació)

#### Precondicions:

Condicions que estan garantides quan es crida l'operació.

#### Excepcions:

Condició que impedeix l'execució de l'operació quan no se satisfà.

#### Postcondicions:

Canvis d'estat que es produeixen com a conseqüència de l'execució:

#### Sortida:

Descripció de la sortida que proporciona l'operació

#### Observeu que:

El concepte de precondició no és el mateix a especificació que a disseny A disseny apareix un nou concepte, excepció, que captura el que a especificació era la precondició


3

#### **Disseny per Contracte**

Detecció i notificació de les excepcions als diagrames de seqüència

Quan una operació detecta una situació d'error declarada a l'apartat d'excepcions, diem que "activa" l'excepció

suposem que el resultat d'aquesta operació indica si se satisfà la condició E




Convenció important: suposem que "activa" provoca que es desfacin els possibles canvis de l'estat del sistema que l'operació hagués efectuat


#### Disseny per Contracte Captura de les excepcions als diagrames de seqüència Quan un client rep notificació que s'ha produït una excepció, pot tractar-la si ho considera convenient <u>: A1</u> : C2 x(...) primer, el client assegura que es op(...) compleix (P) [nom-E] aquí, el client captura\_\_\_ l'excepció [ NOT nom-E ] es compleix {Q} aquí, el client segueix amb -----el comportament "normal" context C2::x(...) context A1::op(...)


pre ...
post ...


pre nom-P: P


exc nom-E: E
post nom-Q: Q



















# El principi Obert-Tancat (OCP)


- Els mòduls (classes, funcions, etc.) haurien de ser:
  - *Oberts* per a l'extensió. El comportament del mòdul es pot estendre per tal de satisfer nous requisits.
  - *Tancats* per a la modificació. L'extensió no implica canvis en el codi del mòdul. No s'ha de tocar la versió executable del mòdul.
- El comportament dels mòduls que satisfan aquest principi es canvia afegint nou codi, i no pas canviant codi existent.
- L'ús correcte del polimorfisme afavoreix aquest principi

13

# El principio Obert-Tancat (OCP) Satisfacció Totes les entitats software (classes, mòduls, funcions, etc.) haurien d'estar obertes per extensió, però tancades per modificació EmpleatUniversitari pagarSou(): Diner {disjoint, complete} Professor Administratiu pagarSou(): Diner pagarSou(): Diner e: EmpleatUniversitari : Professor : Administratiu pagarSou() 14







#### Acoblament i cohesió

Regeixen la construcció d'arquitectures de qualitat

Hi ha diversos principis de disseny. Ens centrem en l'estudi de:

- l'acoblament ightarrow principi d'acoblament baix
- la cohesió ightarrow principi de cohesió alta


L'aplicació dels patrons de disseny es farà tenint en compte aquests dos principis

#### **Acoblament**

Acoblament d'una classe és una mesura del grau de connexió, coneixement i dependència d'aquesta classe respecte d'altres classes.

Per exemple, hi ha un acoblament de la classe A a la classe B si:

- A té un atribut de tipus B
- A té una associació navegable amb B
- B és un paràmetre o el retorn d'una operació de A
- Una operació de A fa referència a un objecte de B
- A és una subclasse directa o indirecta de B
- ...



19

## Principi de l'acoblament baix

Convé que l'acoblament sigui baix:


- Si hi ha un acoblament de A a B, un canvi en B pot implicar canviar A.
- Quan més acoblament té una classe, més difícil resulta comprendre-la aïlladament.
- Quan més acoblament té una classe, és més difícil de reutilitzar-la, perquè requereix la presència de les altres classes.

#### Excepcions:

- L'acoblament amb classes estables ben conegudes no acostuma a ser problema (tipus de dades, classes de biblioteques ofertes pel llenguatge de programació, ...).

#### **Acoblament**

Exemple: diagrama de classes inicial i contracte a dissenyar




21

#### **Acoblament**

Exemple: diagrama de classes amb navegabilitat


Suposem un disseny que en un moment determinat presenta la navegabilitat següent i no té més acoblaments dels que es dedueixen del diagrama:



#### **Acoblament**

Exemple: disseny de l'operació paga (alternativa 1)

#### Alternativa 1: Caixa crea pagament i l'associa a Venda




Introdueix un nou acoblament (dinàmic) entre Caixa i Pagament

23

#### **Acoblament**

Exemple: disseny de l'operació paga (alternativa 2)

### Alternativa 2: Caixa delega a Venda l'operació de creació del pagament



No introdueix cap nou acoblament

#### Llei de Demeter

Una operació només hauria d'invocar operacions ("parlar") d'objectes accessibles des de *self* ("familiars"), que són:

- L'objecte que està executant l'operació (self)
- Un paràmetre rebut per l'operació
- Els valors dels atributs de l'objecte self
- Els objectes associats amb self
- Els objectes creats per la pròpia operació

Tots els altres objectes són "estranys". Per això, la llei també es coneix com a "No parleu amb estranys".

La llei de Demeter ajuda a mantenir l'acoblament baix

25

#### Cohesió

Cohesió d'una classe és una mesura del grau de relació i de concentració de les diverses responsabilitats (atributs, associacions i operacions)

Convé que la cohesió sigui alta

Una classe amb cohesió alta:

- Té poques responsabilitats en una àrea funcional
- Col·labora (delega) amb d'altres classes per a fer les tasques
- Acostuma a tenir poques operacions. Aquestes operacions estan molt relacionades funcionalment

#### Avantatges:

- Fàcil comprensió
- Fàcil reutilització i manteniment


No existeix una mètrica quantitativa simple de la cohesió

- Avaluació qualitativa

# Cohesió: exemple (1)

Exemple de cohesió baixa:

# Empleat ... calculaNòmina() calculalmpostos() escriuADisc() llegeixDeDisc() creaXML() llegeixDeXML() mostraEnLlistatNòmina() mostraEnLlistatImpostos() mostraEnLlistatEmpleats()



# Bibliografia

- Larman, C. "Applying UML and Patterns. An Introduction to Objectoriented Analysis and Design", Prentice Hall, 2005, (3ª edició).
- http://www.uml.org/#UML2.3
- Meyer, B. "Object-Oriented Software Construction", Prentice Hall, 1997, cap. 3
- Martin, R.C., "Agile Software Development: Principles, Patterns and Practices", Prentice Hall, 2003, caps. 7 i 9.