Log4cplus 使用指南

广

目 录

1	LOG4CPLUS 简介	5
2	2 安装方法	5
3	5 主要类说明	6
	· 基本使用	
•		
	4.1 基本步骤 4.2 使用示例	
	4.2.1 例 1-标准使用	
	4.2.2 例 2-简洁使用	
	4.2.3 例 3-输出日志到控制台	
	4.2.4 例 4-输出日志到文件	
	4.2.5 例 5-使用 loglog 输出目志	
	4.3 日志输出宏	13
5	5 输出格式控制	14
	5.1 SIMPLELAYOUT	14
	5.2 PATTERNLAYOUT	15
	5.2.1 转换标识符	15
	5.3 TTCCLAYOUT	17
6	6 输出重定向	18
	6.1 重定向到控制台	18
	6.2 重定向到文件	19
	6.2.1 FileAppender	19
	6.2.2 RollingFileAppender	
	6.2.3 DailyRollingFileAppender	20
	6.3 重定向到远程服务器	22
	6.3.1 客户端程序需要做的工作	22
	6.3.2 服务器端程序需要做的工作	22
	6.3.3 例 6-重定向到远程服务器	23
	6.4 嵌入诊断上下文 NDC	28
7	′输出过滤	30
	7.1 利用日志级别进行输出过滤	30
	7.1.1 日志级别管理	30
	7.1.2 利用日志级别进行输出过滤	31

Log4cplus 使用指南

	7.1.3 例 7- 日志的优先级	31
	7.1.4 例 8-运行时利用日志级别进行输出过滤	34
	7.2 利用脚本配置进行输出过滤	37
	7.3 LogLog 的输出过滤	37
8	· 脚本配置	37
	8.1 基本配置	37
	8.1.1 根 Logger 的配置	37
	8.1.2 非根 Logger 的配置	37
	8.2 高级配置	38
	8.2.1 Appender 配置	38
	8.2.2 Filter 配置	
	8.2.3 Layout 配置	39
	8.3.3 例 9-脚本配置	39
	8.3 脚本配置的动态加载	42
	8.3.1 例 10-使用线程监控脚本的更新	
9	定制 LOG4CPLUS	44
	9.1 定制日志级别	44
	9.2 定制 LogLog	47

1 Log4cplus 简介

log4cplus 是 C++编写的开源的日志系统, 前身是 java 编写的 log4j 系统, 受 Apache Software License 保护, 作者是 Tad E. Smith。

log4cplus 具有线程安全、灵活、以及多粒度控制的特点,通过将日志划分优先级使其可以面向程序调试、运行、测试、和维护等全生命周期。你可以选择将日志输出到屏幕、文件、NT event log、甚至是远程服务器;通过指定策略对日志进行定期备份等等。

2 安装方法

- 1- 解压: gzip -cd log4cplus-x.x.x.tar.gz | tar -xf -
- 2- 进入 log4cplus 根目录: cd log4cplus-x.x.x
- 3- 产生 Makefile: ./configure --prefix=/where/to/install -enable-threads=no

如果需要指定安装路径可使用--prefix 参数, 否则将缺省安装到/usr/local 目录下。另外, 如果需要单线程版本可通过参数-enable-threads=no 指定, 否则默认将安装多线程版本。

对于 HP-UNIX 平台用户, 由于 aCC 编译器选项兼容性问题, 请另外加入参数 CXXFLAGS="-AA-w"(单线程版本)或 CXXFLAGS="-AA-mt-w"(多线程版本)。

4- 创建: make

对于 HP-UNIX 用户,由于 aCC 编译器不包含-Wall 选项来显示所有警告,创建时将导致无效的-W 参数错误,请修改/log4cplus-x.x.x/src 目录下的 Makefile,将 AM CPPFLAGS = -Wall 行的-Wall 选项删除或注释掉。

此外,某些 HP-UNIX 平台的套接字连接接受函数 accept()第三个参数要求为 int*,而在 socket-unix.cxx 源文件 153 行实现中实际传入的是 socklen_t*类型,平台并不支持,也将导致编译错误。解决方法是将源代码该行中的传入参数强制转换为 int*类型即可。

注意 AIX 和 Linux 平台目前并没有上述两处创建错误。

对于 AIX 平台用户请保证创建时使用的编译器是 xlC 而不是 g++, 否则将导致 log4cplus 脚本配置功能运行时产生段异常,生成 core 文件。有鉴于此,也请保证 HP-UNIX 用户尽量使用 aCC 编译器进行创建。

- 5- 创建/log4cplus/tests 目录下的测试用例: make check
- 6- 安装: make install

安装成功后将在/usr/local 目录或指定的目录下创建 include 和 lib 两个子目录及相应

文件。其中 include 目录包含头文件,lib 目录包含最终打包生成的静态和动态库。在动态连接 log4cplus 库时请使用-llog4cplus 选项。

3 主要类说明

类名	说明
Filter	过滤器,过滤输出消息。
Layout	布局器,控制输出消息的格式。
Appender	挂接器,与布局器和过滤器紧密配合,将特定
	格式的消息过滤后输出到所挂接的设备终端如
	屏幕,文件等等)。
Logger	记录器,保存并跟踪对象日志信息变更的实体,
	当你需要对一个对象进行记录时,就需要生成
	一个 logger。
Hierarchy	分类器,层次化的树型结构,用于对被记录信
	息的分类,层次中每一个节点维护一个 logger
	的所有信息。
LogLevel	优先权,包括 TRACE, DEBUG, INFO,
	WARNING, ERROR, FATAL.

4 基本使用

4.1 基本步骤

使用 log4cplus 有六个基本步骤:

- (1) 实例化一个封装了输出介质的 appender 对象;
- (2) 实例化一个封装了输出格式的 layout 对象;
- (3) 将 layout 对象绑定(attach)到 appender 对象; 如省略此步骤,简单布局器 SimpleLayout(参见 5.1 小节)对象会绑定到 logger。
- (4) 实例化一个封装了日志输出 logger 对象,并调用其静态函数 getInstance()获得实例, log4cplus::Logger::getInstance("logger_name");
- (5) 将 appender 对象绑定(attach)到 logger 对象;
- (6)设置 logger 的优先级,如省略此步骤,各种有限级的日志都将被输出。

4.2 使用示例

下面通过一些例子来了解 log4cplus 的基本使用。

4.2.1 例 1-标准使用

```
*标准使用,严格实现步骤 1-6。
#include <log4cplus/logger.h>
#include <log4cplus/consoleappender.h>
#include <log4cplus/layout.h>
using namespace log4cplus;
using namespace log4cplus::helpers;
int main()
    /* step 1: Instantiate an appender object */
    SharedObjectPtr<Appender> _append (new ConsoleAppender());
    _append->setName("append for test");
    /* step 2: Instantiate a layout object */
    std::string pattern = \%d\{\%m/\%d/\%y \%H:\%M:\%S\} - \%m [\%1]\%n";
    std::auto_ptr<Layout> _layout(new PatternLayout(pattern));
    /* step 3: Attach the layout object to the appender */
    _append->setLayout( _layout );
    /* step 4: Instantiate a logger object */
    Logger _logger = Logger::getInstance("test");
    /* step 5: Attach the appender object to the logger */
    _logger.addAppender(_append);
    /* step 6: Set a priority for the logger */
```

```
_logger.setLogLevel(ALL_LOG_LEVEL);

/* log activity */

LOG4CPLUS_DEBUG(_logger, "This is the FIRST log message...")

sleep(1);

LOG4CPLUS_WARN(_logger, "This is the SECOND log message...")

return 0;

}
```

10/14/04 09:06:24 - This is the FIRST log message... [main.cpp:31] 10/14/04 09:06:25 - This is the SECOND log message... [main.cpp:33]

4.2.2 例 2-简洁使用

```
*简洁使用, 仅实现步骤1、4、5。
 */
#include <log4cplus/logger.h>
#include <log4cplus/consoleappender.h>
using namespace log4cplus;
using namespace log4cplus::helpers;
int main()
    /* step 1: Instantiate an appender object */
    SharedAppenderPtr _append(new ConsoleAppender());
    _append->setName("append test");
    /* step 4: Instantiate a logger object */
    Logger _logger = Logger::getInstance("test");
    /* step 5: Attach the appender object to the logger */
    _logger.addAppender(_append);
```

```
/* log activity */
LOG4CPLUS_DEBUG(_logger, "This is the FIRST log message...")
sleep(1);
LOG4CPLUS_WARN(_logger, "This is the SECOND log message...")
return 0;
}
```

DEBUG - This is the FIRST log message...

WARN - This is the SECOND log message...

4.2.3 例 3-输出日志到控制台

```
* iostream 模式, appender 输出到控制台。
 */
#include <log4cplus/logger.h>
#include <log4cplus/consoleappender.h>
#include <iomanip>
using namespace log4cplus;
int main()
    /* step 1: Instantiate an appender object */
    SharedAppenderPtr _append(new ConsoleAppender());
    _append->setName("append test");
    /* step 4: Instantiate a logger object */
    Logger _logger = Logger::getInstance("test");
    /* step 5: Attach the appender object to the logger */
    _logger.addAppender(_append);
    /* log activity */
```

```
LOG4CPLUS_TRACE(_logger, "This is" << " just a t" << "est." << std::endl)

LOG4CPLUS_DEBUG(_logger, "This is a bool: " << true)

LOG4CPLUS_INFO(_logger, "This is a char: " << 'x')

LOG4CPLUS_WARN(_logger, "This is a int: " << 1000)

LOG4CPLUS_ERROR(_logger, "This is a long(hex): " << std::hex << 100000000)

LOG4CPLUS_FATAL(_logger, "This is a double: " << std::setprecision(15) << 1.2345234234)

return 0;
}
```

DEBUG - This is a bool: 1

INFO - This is a char: x

WARN - This is a int: 1000

ERROR - This is a long(hex): 5f5e100

FATAL - This is a double: 1.2345234234

4.2.4 例 4-输出日志到文件

```
*文件模式,appender 输出到文件。

*/
#include <log4cplus/logger.h>
#include <log4cplus/fileappender.h>

using namespace log4cplus;

int main()
{

    /* step 1: Instantiate an appender object */
    SharedAppenderPtr _append(new FileAppender("Test.log"));
    _append->setName("file log test");

    /* step 4: Instantiate a logger object */
    Logger _logger = Logger::getInstance("test.subtestof_filelog");
```

```
/* step 5: Attach the appender object to the logger */
    _logger.addAppender(_append);

/* log activity */
    int i;
    for( i = 0; i < 5; ++i )
    {
        LOG4CPLUS_DEBUG(_logger, "Entering loop #" << i << "End line #")
    }

    return 0;
}</pre>
```

输出结果 (Test.log 文件):

DEBUG - Entering loop #0End line #

DEBUG - Entering loop #1End line #

DEBUG - Entering loop #2End line #

DEBUG - Entering loop #3End line #

DEBUG - Entering loop #4End line #

4.2.5 例 5-使用 loglog 输出日志

LogLog 类实现了 debug, warn, error 函数用于 logcplus 运行时显示 log4cplus 自身的调试、警告或错误信息,是对标准输出的简单封装,它也可以用来进行简单的日志输出。 LogLog 同时提供了两个方法来进一步控制所输出的信息,其中 setInternalDebugging() 方法用来控制是否屏蔽输出信息中的调试信息,当输入参数为 false 则屏蔽,缺省设置为 false。 setQuietMode()方法用来控制是否屏蔽所有输出信息,当输入参数为 true 则屏蔽,缺省设置为 false。

```
/*
通过 loglog 来控制输出调试、警告或错误信息,appender 输出到屏幕。
*/
#include <iostream>
#include <log4cplus/helpers/loglog.h>
```

```
using namespace log4cplus::helpers;
void printMsgs(void)
    std::cout << "Entering printMsgs()..." << std::endl;</pre>
    LogLog::getLogLog()->debug("This is a Debug statement...");
    LogLog::getLogLog()->warn("This is a Warning...");
    LogLog::getLogLog()->error("This is a Error...");
    std::cout << "Exiting printMsgs()..." << std::endl << std::endl;</pre>
int main()
    printMsgs();
    std::cout << "Turning on debug..." << std::endl;
    LogLog::getLogLog()->setInternalDebugging(true);
    printMsgs();
    std::cout << "Turning on quiet mode..." << std::endl;
    LogLog::getLogLog()->setQuietMode(true);
    printMsgs();
    return 0;
```

```
Entering printMsgs()...
log4cplus:WARN This is a Warning...
log4cplus:ERROR This is a Error...
Exiting printMsgs()...
Turning on debug...
Entering printMsgs()...
log4cplus: This is a Debug statement...
log4cplus:WARN This is a Warning...
```

log4cplus:ERROR This is a Error...

Exiting printMsgs()...

Turning on quiet mode...

Entering printMsgs()...

Exiting printMsgs()...

注意输出信息中总是包含"log4cplus:"前缀,如果需要定制使其使用其他的前缀请参见 9.2 小节。

4.3 日志输出宏

log4cplus 在头文件 loggingmacros.h 中提供了以下的日志输出宏:

LOG4CPLUS_TRACE_METHOD(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_TRACE(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_TRACE_STR(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_DEBUG(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_DEBUG_STR(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_INFO(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_INFO_STR(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_WARN(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_WARN_STR(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_ERROR(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_ERROR_STR(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_FATAL(logger, logEvent)

LOG4CPLUS_FATAL_STR(logger, logEvent)

其中 logger 为 Logger 实例名称,logEvent 为日志内容。由于 log4cplus 选用 C++的流机制进行日志输出,因此为了区分包含<<运算符和不包含<<运算符的日志内容,分别提供了 LOG4CPLUS_XXXX 和 LOG4CPLUS_XXXX_STR 两种日志输出宏。 另外,日志输出宏 LOG4CPLUS_TRACE_METHOD 主要用来跟踪方法的调用轨迹。

5 输出格式控制

log4cplus 通过布局器(Layouts)来控制输出的格式,log4cplus 提供了三种类型的Layouts,分别是 SimpleLayout、PatternLayout、和 TTCCLayout。

5.1 SimpleLayout

一种简单格式的布局器,在输出的原始信息之前加上 LogLevel 和一个"-",如果初始化时没有将布局器附加到挂接器,则默认使用 SimpleLayout。

以下代码片段演示了如何使用 SimpleLayout。

```
... ...
/* step 1: Instantiate an appender object */
SharedObjectPtr append (new ConsoleAppender());
_append->setName("append for test");
/* step 2: Instantiate a layout object */
std::auto_ptr<Layout> _layout(new log4cplus::SimpleLayout());
/* step 3: Attach the layout object to the appender */
_append->setLayout( _layout );
/* step 4: Instantiate a logger object */
Logger _logger = Logger::getInstance("test");
/* step 5: Attach the appender object to the logger */
_logger.addAppender(_append);
 /* log activity */
LOG4CPLUS_DEBUG(_logger, "This is the simple formatted log message...")
... ...
```

输出结果:

DEBUG - This is the simple formatted log message...

5.2 PatternLayout

一种有词法分析功能的模式布局器,类似于 C 语言的 printf()函数,能够对预定义的转换标识符(conversion specifiers)进行解析,转换成特定格式输出。

以下代码片段演示了如何使用 PatternLayout。

```
... ...
/* step 1: Instantiate an appender object */
SharedObjectPtr _append (new ConsoleAppender());
_append->setName("append for test");
/* step 2: Instantiate a layout object */
std::string pattern = \%d\{\%m/\%d/\%y \%H:\%M:\%S\} - \%m [\%l]\%n";
std::auto_ptr<Layout> _layout(new PatternLayout(pattern));
/* step 3: Attach the layout object to the appender */
_append->setLayout( _layout );
/* step 4: Instantiate a logger object */
Logger _logger = Logger::getInstance("test_logger.subtest");
/* step 5: Attach the appender object to the logger
_logger.addAppender(_append);
 /* log activity */
LOG4CPLUS_DEBUG(_logger, "teststr")
```

输出结果:

10/16/04 18:51:25 - teststr [main.cpp:51]

5.2.1 转换标识符

PatterLayout 支持的转换标识符主要包括:

- (1) "%%", 转义为%, 即, std::string pattern = "%%" 时输出"%"。
- (2) "%c", 输出 logger 名称, 比如 std::string pattern = "%c" 时输出: "test_logger.subtest", 也可以控制 logger 名称的显示层次, 比如"%c{1}"时输出"test_logger", 其中数字表示层

次。

(3)"%D",显示本地时间,当 std::string pattern ="%D" 时输出:"2004-10-16 18:55:45",%d 显示标准时间,所以当 std::string pattern ="%d" 时输出 "2004-10-16 10:55:45" (因为北京时间位于东 8 区, 差 8 个小时)。

可以通过%d{...}定义更详细的显示格式,比如%d{%H:%M:%s}表示要显示小时:分钟: 秒。大括号中可显示的预定义标识符如下:

- %a -- 表示礼拜几,英文缩写形式,比如"Fri"
- %A -- 表示礼拜几,比如"Friday"
- %b -- 表示几月份, 英文缩写形式, 比如"Oct"
- %B -- 表示几月份, "October"
- %c -- 标准的日期+时间格式,如 "Sat Oct 16 18:56:19 2004"
- %d -- 表示今天是这个月的几号(1-31)"16"
- %H -- 表示当前时刻是几时(0-23), 如 "18"
- %I -- 表示当前时刻是几时(1-12), 如 "6"
- %j-- 表示今天是哪一天(1-366), 如 "290"
- %m -- 表示本月是哪一月(1-12), 如 "10"
- %M -- 表示当前时刻是哪一分钟(0-59), 如 "59"
- %p -- 表示现在是上午还是下午, AM or PM
- %q -- 表示当前时刻中毫秒部分(0-999), 如 "237"
- %Q -- 表示当前时刻中带小数的毫秒部分(0-999.999), 如 "430.732"
- %S -- 表示当前时刻的多少秒(0-59), 如 "32"
- %U -- 表示本周是今年的第几个礼拜,以周日为第一天开始计算(0-53),如 "41"
- %w -- 表示礼拜几, (0-6, 礼拜天为 0), 如 "6"
- %W--表示本周是今年的第几个礼拜,以周一为第一天开始计算(0-53),如 "41"
- %x -- 标准的日期格式,如 "10/16/04"
- %X -- 标准的时间格式,如 "19:02:34"
- %y-- 两位数的年份(0-99), 如 "04"
- %Y-- 四位数的年份,如 "2004"
- %Z -- 时区名,比如 "GMT"
- (4) "%F",输出当前记录器所在的文件名称,比如 std::string pattern ="%F" 时输出:

"main.cpp"。

- (5)"%L", 输出当前记录器所在的文件行号, 比如 std::string pattern ="%L" 时输出: "51"
- (6) "%l",输出当前记录器所在的文件名称和行号,比如 std::string pattern ="%L" 时输出"main.cpp:51"。
- (7) "%m",输出原始信息,比如 std::string pattern ="%m" 时输出: "teststr",即上述代码中 LOG4CPLUS_DEBUG 的第二个参数,这种实现机制可以确保原始信息被嵌入到带格式的信息中。
- (8) "%n",换行符,没什么好解释的。
- (9) "%p",输出LogLevel,比如std::string pattern = "%p" 时输出: "DEBUG"。
- (10) "%t",输出记录器所在的线程 ID,比如 std::string pattern ="%t" 时输出: "1075298944"。
- (11) "%x", 嵌套诊断上下文 NDC (nested diagnostic context) 输出,从堆栈中弹出上下文信息, NDC 可以用对不同源的 log 信息(同时地)交叉输出进行区分,关于 NDC 方面的详细介绍会在下文中提到。
- (12) 格式对齐,比如 std::string pattern ="%-10m"时表示左对齐,宽度是 10,此时会输出"teststr ",当然其它的控制字符也可以相同的方式来使用,比如"%-12d","%-5p"等等。

5.3 TTCCLayout

是在 PatternLayout 基础上发展的一种缺省的带格式输出的布局器, 其格式由时间, 线程 ID, Logger 和 NDC 组成(consists of time, thread, Logger and nested diagnostic context information, hence the name), 因而得名, 关于 NDC 请参见 6.4 小节。

以下代码片段演示了如何使用 TTCCLayout。

```
/* step 1: Instantiate an appender object */
SharedObjectPtr _append (new ConsoleAppender());
_append->setName("append for test");

/* step 2: Instantiate a layout object */
std::auto_ptr _layout(new TTCCLayout());
```

```
/* step 3: Attach the layout object to the appender */
_append->setLayout( _layout );

/* step 4: Instantiate a logger object */
Logger _logger = Logger::getInstance("test_logger");

/* step 5: Attach the appender object to the logger */
_logger.addAppender(_append);

/* log activity */
LOG4CPLUS_DEBUG(_logger, "teststr")

... ...
```

10-16-04 19:08:27,501 [1075298944] DEBUG test_logger <> - teststr

TTCCLayout 在构造时有机会选择显示本地时间或 GMT 时间,缺省是按照本地时间显示:

TTCCLayout::TTCCLayout(bool use_gmtime = false)

如果需要构造 TTCCLayout 对象时选择 GMT 时间格式,则使用方式如下代码片断所示。

```
... ...

/* step 2: Instantiate a layout object */

std::auto_ptr _layout(new TTCCLayout(true));

... ...
```

输出结果:

10-16-04 11:12:47,678 [1075298944] DEBUG test_logger <> - teststr

6 输出重定向

6.1 重定向到控制台

log4cplus 默认将输出到控制台,提供 ConsoleAppender 用于操作。示例代码请参见 4.2.1、4.2.2 或 4.2.3 小节,这里不再赘述。

6.2 重定向到文件

log4cplus 提供了三个类用于文件操作,它们是 FileAppender 类、RollingFileAppender 类、DailyRollingFileAppender类。

6.2.1 FileAppender

实现了基本的文件操作功能,构造函数如下:

FileAppender::FileAppender(const log4cplus::tstring& filename,

LOG4CPLUS_OPEN_MODE_TYPE mode =

LOG4CPLUS FSTREAM NAMESPACE::ios::trunc,

bool immediateFlush = true);

文件名 filename

: 文件类型,可选择的文件类型包括 app、ate、binary、in、out、trunc, mode 因为实际上只是对 stl 的一个简单包装,这里就不多讲了。缺省是 trunc,表示将先 前文件删除。

immediateFlush : 缓冲刷新标志, 如果为 true 表示每向文件写一条记录就刷新一次 缓存, 否则直到 FileAppender 被关闭或文件缓存已满才更新文件, 一般是要设置 true 的,比如你往文件写的过程中出现了错误(如程序非正常退出),即使文件没有正常 关闭也可以保证程序终止时刻之前的所有 记录都会被正常保存。

FileAppender 类的使用情况请参考 4.2.5 小节,这里不再赘述。

6.2.2 RollingFileAppender

实现可以滚动转储的文件操作功能,构造函数如下:

RollingFileAppender::RollingFileAppender(const log4cplus::tstring& filename,

long maxFileSize, int maxBackupIndex, bool immediateFlush)

: 文件名 filename

maxFileSize : 文件的最大尺寸

maxBackupIndex:最大记录文件数

immediateFlush : 缓冲刷新标志

RollingFileAppender 类可以根据你预先设定的大小来决定是否转储,当超过该大小, 后续 log 信息会另存到新文件中,除了定义每个记录文件的大小之外,你还要确定在 RollingFileAppender 类对象构造时最多需要多少个这样的记录文件 (maxBackupIndex+1), 当存储的文件数目超过 maxBackupIndex+1 时,会删除最早生成的文件,保证整个文件数目等于 maxBackupIndex+1。然后继续记录,比如以下代码片段:

```
#define LOOP_COUNT 200000

SharedAppenderPtr _append(new RollingFileAppender("Test.log", 5*1024, 5));
_append->setName("file test");
_append->setLayout( std::auto_ptr(new TTCCLayout()) );
Logger::getRoot().addAppender(_append);

Logger root = Logger::getRoot();
Logger test = Logger::getInstance("test");

Logger subTest = Logger::getInstance("test.subtest");

for(int i=0; i {
    NDCContextCreator _context("loop");
    LOG4CPLUS_DEBUG(subTest, "Entering loop #" << i)
}

... ...
```

输出结果:

运行后会产生 6 个输出文件,Test.log、Test.log.1、Test.log.2、Test.log.3、Test.log.4、Test.log.5 其中 Test.log 存放着最新写入的信息,而最后一个文件中并不包含第一个写入信息,说明已经被不断更新了。

需要指出的是,这里除了 Test.log 之外,每个文件的大小都是 200K,而不是我们想像中的 5K,这是因为 log4cplus 中隐含定义了文件的最小尺寸是 200K,只有大于 200K 的设置才生效,<= 200k 的设置都会被认为是 200K。

6.2.3 DailyRollingFileAppender

实现根据频度来决定是否转储的文件转储功能,构造函数如下:

DailyRollingFileAppender::DailyRollingFileAppender(const log4cplus::tstring& filename,

 $Daily Rolling File Schedule\ schedule,$

bool immediateFlush,

int maxBackupIndex)

● filename : 文件名

● schedule : 存储频度

● immediateFlush :缓冲刷新标志

● maxBackupIndex:最大记录文件数

DailyRollingFileAppender 类可以根据你预先设定的频度来决定是否转储,当超过该频度,后续 log 信息会另存到新文件中,这里的频度包括: MONTHLY(每月)、WEEKLY (每周)、DAILY(每日)、TWICE_DAILY(每两天)、HOURLY(每时)、MINUTELY (每分)。maxBackupIndex 的含义同上所述,比如以下代码片段:

```
SharedAppenderPtr _append(new DailyRollingFileAppender("Test.log", MINUTELY, true, 5));
    _append->setName("file test");
    _append->setLayout( std::auto_ptr(new TTCCLayout()) );
    Logger::getRoot().addAppender(_append);

Logger root = Logger::getRoot();
    Logger test = Logger::getInstance("test");

Logger subTest = Logger::getInstance("test.subtest");

for(int i=0; i {
        NDCContextCreator _context("loop");
        LOG4CPLUS_DEBUG(subTest, "Entering loop #" << i)
}

... ...
```

输出结果:

运行后会以分钟为单位, 分别生成名为 Test.log.2004-10-17-03-03、

Test.log.2004-10-17-03-04 和 Test.log.2004-10-17-03-05 这样的文件。

需要指出的是这里的"频度"并不是你写入文件的速度,其实是否转储的标准并不依赖你写入文件的速度,而是依赖于写入的那一时刻是否满足了频度条件,即是否超过了以分钟、小时、周、月为单位的时间刻度,如果超过了就另存。

6.3 重定向到远程服务器

log4cplus 提供了 SocketAppender, 实现了 C/S 方式的日志记录, 用于支持重定向到远程服务器。

6.3.1 客户端程序需要做的工作

- (1) 定义一个 SocketAppender 类型的挂接器
 SharedAppenderPtr _append(new SocketAppender(host, 8888, "ServerName"));
- (2) 把该挂接器加入到 logger 中
 Logger::getRoot().addAppender(_append);
- (3) SocketAppender 类型不需要 Layout, 直接调用宏就可以将信息发往 loggerServer 了 LOG4CPLUS_INFO(Logger::getRoot(), "This is a test: ")

注意这里对宏的调用其实是调用了 SocketAppender::append(), 里面有一个数据传输约定, 即先发送一个后续数据的总长度, 然后再发送实际的数据:

```
SocketBuffer buffer = convertToBuffer(event, serverName);
SocketBuffer msgBuffer(LOG4CPLUS_MAX_MESSAGE_SIZE);

msgBuffer.appendSize_t(buffer.getSize());
msgBuffer.appendBuffer(buffer);
......
```

6.3.2 服务器端程序需要做的工作

- (1) 定义一个 ServerSocket
 ServerSocket serverSocket(port);
- (2) 调用 accept 函数创建一个新的 socket 与客户端连接 Socket sock = serverSocket.accept();
- (3) 此后即可用该 sock 进行数据 read/write 了,形如(完整代码见 6.3.3 小节):

```
SocketBuffer msgSizeBuffer(sizeof(unsigned int));

if(!clientsock.read(msgSizeBuffer))
{
    return;
}

unsigned int msgSize = msgSizeBuffer.readInt();

SocketBuffer buffer(msgSize);

if(!clientsock.read(buffer))
{
    return;
}
```

(4) 为了将读到的数据正常显示出来,需要将 SocketBuffer 存放的内容转换成 InternalLoggingEvent 格式:

log4cplus::spi::InternalLoggingEvent event = readFromBuffer(buffer);

然后输出:

Logger logger = Logger::getInstance(event.getLoggerName());

logger.callAppenders(event);

注意 read/write 是按照阻塞方式实现的,意味着对其调用直到满足了所接收或发送的个数才返回。

6.3.3 例 6-重定向到远程服务器

以下是服务器端代码。

```
#include <log4cplus/configurator.h>
#include <log4cplus/consoleappender.h>
#include <log4cplus/socketappender.h>
#include <log4cplus/helpers/loglog.h>
#include <log4cplus/helpers/socket.h>
#include <log4cplus/helpers/threads.h>
```

```
#include <log4cplus/spi/loggerimpl.h>
#include <log4cplus/spi/loggingevent.h>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace log4cplus;
using namespace log4cplus::helpers;
using namespace log4cplus::thread;
namespace loggingserver {
     class ClientThread : public AbstractThread {
     public:
          ClientThread(Socket clientsock)
          : clientsock(clientsock)
               cout << "Received a client connection!!!!" << endl;</pre>
          ~ClientThread()
               cout << "Client connection closed." << endl;</pre>
          virtual void run();
     private:
          Socket clientsock;
     };
```

```
int
main(int argc, char** argv)
    if(argc < 3) {
        cout << "Usage: port config_file" << endl;</pre>
        return 1;
    int port = atoi(argv[1]);
    tstring configFile = LOG4CPLUS_C_STR_TO_TSTRING(argv[2]);
    PropertyConfigurator config(configFile);
    config.configure();
    ServerSocket(port);
    while(1) {
        loggingserver::ClientThread *thr =
            new loggingserver::ClientThread(serverSocket.accept());
        thr->start();
    return 0;
// loggingserver::ClientThread implementation
void
loggingserver::ClientThread::run()
    while(1) {
        if(!clientsock.isOpen()) {
```

```
return;
}
SocketBuffer msgSizeBuffer(sizeof(unsigned int));
if(!clientsock.read(msgSizeBuffer)) {
    return;
}
unsigned int msgSize = msgSizeBuffer.readInt();

SocketBuffer buffer(msgSize);
if(!clientsock.read(buffer)) {
    return;
}
spi::InternalLoggingEvent event = readFromBuffer(buffer);
Logger logger = Logger::getInstance(event.getLoggerName());
logger.callAppenders(event);
}
```

以下是客户端代码。

```
#include <log4cplus/logger.h>
#include <log4cplus/socketappender.h>
#include <log4cplus/loglevel.h>
#include <log4cplus/tstring.h>
#include <log4cplus/helpers/threads.h>
#include <iomanip>

using namespace std;
using namespace log4cplus;

int
main(int argc, char **argv)
```

```
log4cplus::helpers::sleep(1);
    tstring serverName = (argc > 1 ? LOG4CPLUS_C_STR_TO_TSTRING(argv[1]) :
tstring());
     tstring host = LOG4CPLUS_TEXT("192.168.2.10");
//
    tstring host = LOG4CPLUS TEXT("127.0.0.1");
    SharedAppenderPtr append_1(new SocketAppender(host, 9998, serverName));
    append_1->setName( LOG4CPLUS_TEXT("First") );
    Logger::getRoot().addAppender(append_1);
    Logger root = Logger::getRoot();
    Logger test = Logger::getInstance( LOG4CPLUS_TEXT("socket.test") );
    LOG4CPLUS_DEBUG(root,
                                    "This is"
                             << " a reall"
                             << "y long message." << endl
                             << "Just testing it out" << endl
                             << "What do you think?")
    test.setLogLevel(NOT_SET_LOG_LEVEL);
    LOG4CPLUS_DEBUG(test, "This is a bool: " << true)
    LOG4CPLUS_INFO(test, "This is a char: " << 'x')
    LOG4CPLUS_INFO(test, "This is a short: " << (short)-100)
    LOG4CPLUS_INFO(test, "This is a unsigned short: " << (unsigned short)100)
    log4cplus::helpers::sleep(0, 500000);
    LOG4CPLUS_INFO(test, "This is a int: " << (int)1000)
    LOG4CPLUS_INFO(test, "This is a unsigned int: " << (unsigned int)1000)
    LOG4CPLUS_INFO(test, "This is a long(hex): " << hex << (long)100000000)
    LOG4CPLUS_INFO(test, "This is a unsigned long: " << (unsigned long)100000000)
    LOG4CPLUS_WARN(test, "This is a float: " << (float)1.2345)
    LOG4CPLUS_ERROR(test, "This is a double: "
                             << setprecision(15)
                             << (double)1.2345234234)
    LOG4CPLUS_FATAL(test, "This is a long double: "
```

6.4 嵌入诊断上下文 NDC

log4cplus 中的嵌入诊断上下文(Nested Diagnostic Context),即 NDC。对 log 系统而言,当输入源可能不止一个,而只有一个输出时,往往需要分辩所要输出消息的来源,比如服务器处理来自不同客户端的消息时就需要作此判断,NDC 可以为交错显示的信息打上一个标记(stamp),使得辨认工作看起来比较容易些。这个标记是线程特有的,利用了线程局部存储机制,称为线程私有数据(Thread-Specific Data,或 TSD)。相关定义如下,包括定义、初始化、获取、设置和清除操作:

linux pthread

win32

```
NDC& ndc = log4cplus::getNDC();
ndc.push("ur ndc string");
LOG4CPLUS_DEBUG(logger, "this is a NDC test");
```

```
... ...

ndc.pop();

... ...

LOG4CPLUS_DEBUG(logger, "There should be no NDC...");

ndc.remove();
```

输出结果(当设定输出格式为 TTCCLayout 时):

10-21-04 21:32:58, [3392] DEBUG test - this is a NDC test

10-21-04 21:32:58, [3392] DEBUG test <> - There should be no NDC...

也可以在自定义的输出格式中使用 NDC(用%x), 比如:

```
std::string pattern = "NDC:[%x] - %m %n";
std::auto_ptr _layout(new PatternLayout(pattern));

... ...

LOG4CPLUS_DEBUG(_logger, "This is the FIRST log message...")
NDC& ndc = log4cplus::getNDC();
ndc.push("ur ndc string");
LOG4CPLUS_WARN(_logger, "This is the SECOND log message...")
ndc.pop();
ndc.remove();

... ...
```

输出结果:

NDC:[] - This is the FIRST log message...

NDC:[ur ndc string] - This is the SECOND log message...

另外一种更简单的使用方法是在线程中直接用 NDCContextCreator:

NDCContextCreator _first_ndc("ur ndc string");

LOG4CPLUS_DEBUG(logger, "this is a NDC test")

不必显式地调用 push/pop 了,而且当出现异常时,能够确保 push 与 pop 的调用是匹配的。

7 输出过滤

7.1 利用日志级别进行输出过滤

7.1.1 日志级别管理

log4cplus 将输出的 log 信息按照 LogLevel (从低到高)分为:

级别	说明
NOT_SET_LOG_LEVEL (-1)	接受缺省的 LogLevel, 如果有父 logger
	则继承它的 LogLevel
ALL_LOG_LEVEL (0)	开放所有 log 信息输出
TRACE_LOG_LEVEL (0)	开放 trace 信息输出(即
	ALL_LOG_LEVEL)
DEBUG_LOG_LEVEL(10000)	开放 debug 信息输出
INFO_LOG_LEVEL (20000)	开放 info 信息输出
WARN_LOG_LEVEL (30000)	开放 warning 信息输出
ERROR_LOG_LEVEL(40000)	开放 error 信息输出
FATAL_LOG_LEVEL (50000)	开放 fatal 信息输出
OFF_LOG_LEVEL (60000)	关闭所有 log 信息输出

在 log4cplus 中,所有 logger 都通过一个层次化的结构(其实内部是 hash 表)来组织的,有一个 Root 级别的 logger,可以通过以下方法获取:

Logger root = Logger::getRoot();

用户定义的 logger 都有一个名字与之对应,比如:

Logger test = Logger::getInstance("test");

可以定义该 logger 的子 logger:

Logger subTest = Logger::getInstance("test.subtest");

注意 Root 级别的 logger 只有通过 getRoot 方法获取, Logger::getInstance("root")获得的是它的子对象而已。有了这些具有父子关系的 logger 之后可分别设置其 LogLevel,比如:

root.setLogLevel(...);

```
Test.setLogLevel( ... );
subTest.setLogLevel( ... );
```

各个 logger 可以通过 setLogLevel 设置自己的优先级,当某个 logger 的 LogLevel 设置成 NOT_SET_LOG_LEVEL 时,该 logger 会继承父 logger 的优先级,另外,如果定义了重名的多个 logger, 对其中任何一个的修改都会同时改变其它 logger。

7.1.2 利用日志级别进行输出过滤

log4cplus 支持编译时候和运行时刻利用日志级别进行输出过滤。编译时刻通过如下的预定义变量进行过滤:

```
#define LOG4CPLUS_DISABLE_FATAL
#define LOG4CPLUS_DISABLE_WARN
#define LOG4CPLUS_DISABLE_ERROR
#define LOG4CPLUS_DISABLE_INFO
#define LOG4CPLUS_DISABLE_DEBUG
#define LOG4CPLUS_DISABLE_TRACE
```

运行时刻的过滤则通过使用 Logger 的 setLogLevel 设置日志级别进行过滤。

7.1.3 例 7-日志的优先级

```
#include "log4cplus/logger.h"
#include "log4cplus/consoleappender.h"
#include "log4cplus/loglevel.h"
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace log4cplus;

int main()
{
    SharedAppenderPtr _append(new ConsoleAppender());
    _append->setName("test");
    Logger::getRoot().addAppender(_append);
    Logger root = Logger::getRoot();

Logger test = Logger::getInstance("test");
```

```
Logger subTest = Logger::getInstance("test.subtest");
    LogLevelManager& llm = getLogLevelManager();
    cout << endl << "Before Setting, Default LogLevel" << endl;</pre>
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "root: " << llm.toString(root.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS FATAL(root, "test: " << llm.toString(test.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test.subtest:"
llm.toString(subTest.getChainedLogLevel()))
    cout << endl << "Setting test.subtest to WARN" << endl;
    subTest.setLogLevel(WARN_LOG_LEVEL);
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "root: " << llm.toString(root.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test: " << llm.toString(test.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root,
                                             "test.subtest:
llm.toString(subTest.getChainedLogLevel()))
    cout << endl << "Setting test to TRACE" << endl;</pre>
    test.setLogLevel(TRACE_LOG_LEVEL);
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "root: " << llm.toString(root.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test: " << llm.toString(test.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root,
                                             "test.subtest:
llm.toString(subTest.getChainedLogLevel()))
    cout << endl << "Setting test.subtest to NO LEVEL" << endl;
    subTest.setLogLevel(NOT_SET_LOG_LEVEL);
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "root: " << llm.toString(root.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test: " << llm.toString(test.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root,
                                             "test.subtest:
                                                                                      <<
llm.toString(subTest.getChainedLogLevel()) << '\n')</pre>
    cout << "create a logger test_bak, named \"test_\", too. " << endl;</pre>
    Logger test_bak = Logger::getInstance("test");
    cout << "Setting test to INFO, so test_bak also be set to INFO" << endl;
```

```
test.setLogLevel(INFO_LOG_LEVEL);
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test: " << llm.toString(test.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root,
                                            "test_bak:
                                                                                   <<
llm.toString(test_bak.getChainedLogLevel()))
    return 0;
输出结果:
Before Setting, Default LogLevel
FATAL - root: DEBUG
FATAL - test: DEBUG
FATAL - test.subtest: DEBUG
Setting test.subtest to WARN
FATAL - root: DEBUG
FATAL - test: DEBUG
FATAL - test.subtest: WARN
Setting test to TRACE
FATAL - root: DEBUG
FATAL - test: TRACE
FATAL - test.subtest: WARN
Setting test.subtest to NO_LEVEL
FATAL - root: DEBUG
FATAL - test: TRACE
FATAL - test.subtest: TRACE
create a logger test_bak, named "test_", too.
Setting test to INFO, so test_bak also be set to INFO
FATAL - test: INFO
FATAL - test_bak: INFO
```

7.1.4 例 8-运行时利用日志级别进行输出过滤

```
#include "log4cplus/logger.h"
#include "log4cplus/consoleappender.h"
#include "log4cplus/loglevel.h"
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace log4cplus;
void ShowMsg(void)
    LOG4CPLUS_TRACE(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_DEBUG(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_INFO(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_WARN(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_ERROR(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_FATAL(Logger::getRoot(),"info")
int main()
    SharedAppenderPtr _append(new ConsoleAppender());
    _append->setName("test");
    _append->setLayout(std::auto_ptr(new TTCCLayout()));
    Logger root = Logger::getRoot();
    root.addAppender(_append);
    cout << endl << "all-log allowed" << endl;</pre>
    root.setLogLevel(ALL_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    cout << endl << "trace-log and above allowed" << endl;</pre>
    root.setLogLevel(TRACE_LOG_LEVEL);
```

```
ShowMsg();
cout << endl << "debug-log and above allowed" << endl;</pre>
root.setLogLevel(DEBUG_LOG_LEVEL);
ShowMsg();
cout << endl << "info-log and above allowed" << endl;</pre>
root.setLogLevel(INFO_LOG_LEVEL);
ShowMsg();
cout << endl << "warn-log and above allowed" << endl;</pre>
root.setLogLevel(WARN_LOG_LEVEL);
ShowMsg();
cout << endl << "error-log and above allowed" << endl;</pre>
root.setLogLevel(ERROR_LOG_LEVEL);
ShowMsg();
cout << endl << "fatal-log and above allowed" << endl;</pre>
root.setLogLevel(FATAL_LOG_LEVEL);
ShowMsg();
cout << endl << "log disabled" << endl;</pre>
root.setLogLevel(OFF_LOG_LEVEL);
ShowMsg();
return 0;
```

```
all-log allowed 10-17-04 10:11:40,587 [1075298944] TRACE root <> - info 10-17-04 10:11:40,590 [1075298944] DEBUG root <> - info 10-17-04 10:11:40,591 [1075298944] INFO root <> - info
```

10-17-04 10:11:40,591 [1075298944] WARN root <> - info 10-17-04 10:11:40,592 [1075298944] ERROR root <> - info 10-17-04 10:11:40,592 [1075298944] FATAL root <> - info

trace-log and above allowed

10-17-04 10:11:40,593 [1075298944] TRACE root <> - info 10-17-04 10:11:40,593 [1075298944] DEBUG root <> - info 10-17-04 10:11:40,594 [1075298944] INFO root <> - info 10-17-04 10:11:40,594 [1075298944] WARN root <> - info 10-17-04 10:11:40,594 [1075298944] ERROR root <> - info 10-17-04 10:11:40,594 [1075298944] FATAL root <> - info

debug-log and above allowed

 $10\text{-}17\text{-}04\ 10\text{:}11\text{:}40,595\ [1075298944]\ DEBUG\ root<>-\ info$ $10\text{-}17\text{-}04\ 10\text{:}11\text{:}40,595\ [1075298944]\ INFO\ root<>-\ info$ $10\text{-}17\text{-}04\ 10\text{:}11\text{:}40,596\ [1075298944]\ WARN\ root<>-\ info$ $10\text{-}17\text{-}04\ 10\text{:}11\text{:}40,596\ [1075298944]\ ERROR\ root<>-\ info$ $10\text{-}17\text{-}04\ 10\text{:}11\text{:}40,596\ [1075298944]\ FATAL\ root<>-\ info$

info-log and above allowed

10-17-04 10:11:40,597 [1075298944] INFO root <> - info 10-17-04 10:11:40,597 [1075298944] WARN root <> - info 10-17-04 10:11:40,597 [1075298944] ERROR root <> - info 10-17-04 10:11:40,598 [1075298944] FATAL root <> - info

warn-log and above allowed

10-17-04 10:11:40,598 [1075298944] WARN root <> - info 10-17-04 10:11:40,598 [1075298944] ERROR root <> - info 10-17-04 10:11:40,599 [1075298944] FATAL root <> - info

error-log and above allowed

10-17-04 10:11:40,599 [1075298944] ERROR root <> - info 10-17-04 10:11:40,600 [1075298944] FATAL root <> - info

fatal-log and above allowed

10-17-04 10:11:40,600 [1075298944] FATAL root <> - info

log disabled

7.2 利用脚本配置进行输出过滤

由于 log4cplus 脚本配置中可以设置日志的级别、过滤器 Filter,因此它也是进行输出过滤的一种很好的选择。脚本配置的使用具体参见第 8 节。

7.3 LogLog 的输出过滤

Loglog 可以使用 setInternalDebugging()方法用来控制是否屏蔽输出信息中的调试信息, 当输入参数为 false 则屏蔽, 缺省设置为 false。 另外方法 setQuietMode()方法用来控制是否屏蔽所有输出信息, 当输入参数为 true 则屏蔽, 缺省设置为 false。具体用法请参见 4.2.5 小节。

8 脚本配置

除了通过程序实现对 log 环境的配置之外,log4cplus 通过 PropertyConfigurator 类实现了基于脚本配置的功能。通过脚本可以完成对 logger、appender 和 layout 的配置,因此可以解决怎样输出,输出到哪里的问题。

下面将简单介绍一下脚本的语法规则,包括基本配置语法和高级配置语法。

8.1 基本配置

基本配置语法主要针对包括 rootLogger 和 non-root logger。

8.1.1 根 Logger 的配置

语法:

log4cplus.rootLogger=[LogLevel], appenderName, appenderName, ...

8.1.2 非根 Logger 的配置

语法:

 $log4cplus.logger_name = [LogLevel|INHERITED], \\ appenderName, ...$

说明: INHERITED 表示继承父 Logger 的日志级别。

8.2 高级配置

8.2.1 Appender 配置

语法:

log4cplus.appender.appenderName=fully.qualified.name.of.appender.class 举例:

log4cplus.appender.append_1=log4cplus::ConsoleAppender

log4cplus.appender.append_2=log4cplus::FileAppender

log4cplus.appender.append_3=log4cplus::RollingFileAppender

log4cplus.appender.append_4=log4cplus::DailyRollingFileAppender

log4cplus.appender.append_4=log4cplus::SocketAppender

8.2.2 Filter 配置

Appender 可以附加 Filter 组成的链表,如果 Filter 链中存在过滤器 Filter, log4cplus 在输出日志之前将调用链表中 Filter 的过滤方法 decide(),根据该方法的返回值决定是否过滤该输出日志。

语法:

log4cplus.appender.appenderName.Filter.FilterNumber=fully.qualified.name.of.Filter.cla ss

log 4 cplus. appender. appender Name. Filter. Filter Number. Filter Condition=value. of. Filter Condition=value.

举例:

log4cplus.appender.append_1.filters.1=log4cplus::spi::LogLevelMatchFilter log4cplus.appender.append_1.filters.1.LogLevelToMatch=TRACE log4cplus.appender.append_1.filters.1.AcceptOnMatch=true

目前 log4plus 提供的过滤器包括 DenyAllFilter 、LogLevelMatchFilter、LogLevelRangeFilter、和 StringMatchFilter。

● LogLevelMatchFilter 根据特定的日志级别进行过滤。

过滤条件包括 LogLevelToMatch 和 AcceptOnMatch(true|false), 只有当日志的 LogLevel 值与 LogLevelToMatch 相同,且 AcceptOnMatch 为 true 时才会匹配。

● LogLevelRangeFilter 根据根据日志级别的范围进行过滤。

过滤条件包括 LogLevelMin、LogLevelMax 和 AcceptOnMatch,只有当日志的 LogLevel 在 LogLevelMin、LogLevelMax 之间同时 AcceptOnMatch 为 true 时才会匹

配。

● StringMatchFilter 根据日志内容是否包含特定字符串进行过滤。

过滤条件包括 StringToMatch 和 AcceptOnMatch,只有当日志包含 StringToMatch 字符串 且 AcceptOnMatch 为 true 时会匹配。

■ DenyAllFilter 则过滤掉所有消息。

过滤条件处理机制类似于 Linux 中 IPTABLE 的 Responsibility chain 机制,(即先deny、再 allow)不过执行顺序刚好相反,后写的条件会被先执行,比如:

log4cplus.appender.append_1.filters.1=log4cplus::spi::LogLevelMatchFilter

log4cplus.appender.append_1.filters.1.LogLevelToMatch=TRACE

log4cplus.appender.append_1.filters.1.AcceptOnMatch=true

#log4cplus.appender.append_1.filters.2=log4cplus::spi::DenyAllFilter

会首先执行 filters.2 的过滤条件,关闭所有过滤器,然后执行 filters.1,仅匹配 TRACE 信息。

8.2.3 Layout 配置

可以选择不设置、TTCCLayout、或 PatternLayout, 如果不设置, 会输出 SimpleLayout 格式的日志。

设置 TTCCLayout 的语法:

log4cplus.appender.ALL_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout

设置 PatternLayout 的语法:

log4cplus.appender.append_1.layout=log4cplus::PatternLayout 举例:

 $log4cplus.appender.append_1.layout.ConversionPattern=\%d\{\%m/\%d/\%y \ \%H:\%M:\%S,\%Q\}\\ [\%t] \ \%-5p - \%m\%n$

8.3.3 例 9-脚本配置

脚本方式使用起来非常简单,只要首先加载配置即可(urconfig.properties 是自行定义的配置文件):

PropertyConfigurator::doConfigure("urconfig.properties");

下面我们通过例子体会一下 log4cplus 强大的基于脚本过滤 log 信息的功能。以下是 urconfig.properties 示例脚本配置内容。

/*

* urconfig.properties

*/

log4cplus.rootLogger=TRACE, ALL_MSGS, TRACE_MSGS, DEBUG_INFO_MSGS, FATAL_MSGS

log4cplus.appender.ALL_MSGS=log4cplus::RollingFileAppender

log4cplus.appender.ALL_MSGS.File=all_msgs.log

log4cplus.appender.ALL_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout

log4cplus.appender.TRACE_MSGS=log4cplus::RollingFileAppender

log4cplus.appender.TRACE_MSGS.File=trace_msgs.log

log4cplus.appender.TRACE_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout

log4cplus.appender.TRACE_MSGS.filters.1=log4cplus::spi::LogLevelMatchFilter

log4cplus.appender.TRACE_MSGS.filters.1.LogLevelToMatch=TRACE

log4cplus.appender.TRACE_MSGS.filters.1.AcceptOnMatch=true

log4cplus.appender.TRACE_MSGS.filters.2=log4cplus::spi::DenyAllFilter

log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS=log4cplus::RollingFileAppender

log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.File=debug_info_msgs.log

log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout

log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.1=log4cplus::spi::LogLevelRangeFilter

log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.1.LogLevelMin=DEBUG

log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.1.LogLevelMax=INFO

log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.1.AcceptOnMatch=true

log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.2=log4cplus::spi::DenyAllFilter

log4cplus.appender.FATAL_MSGS=log4cplus::RollingFileAppender

log4cplus.appender.FATAL_MSGS.File=fatal_msgs.log

log4cplus.appender.FATAL_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout

log4cplus.appender.FATAL_MSGS.filters.1=log4cplus::spi::StringMatchFilter

log4cplus.appender.FATAL_MSGS.filters.1.StringToMatch=FATAL

log4cplus.appender.FATAL_MSGS.filters.1.AcceptOnMatch=true

log4cplus.appender.FATAL_MSGS.filters.2=log4cplus::spi::DenyAllFilter

以下是示例代码。

```
main.cpp
 */
#include <log4cplus/logger.h>
#include <log4cplus/configurator.h>
#include <log4cplus/helpers/stringhelper.h>
using namespace log4cplus;
static Logger logger = Logger::getInstance("log");
void printDebug()
    LOG4CPLUS_TRACE_METHOD(logger, "::printDebug()");
    LOG4CPLUS_DEBUG(logger, "This is a DEBUG message");
    LOG4CPLUS_INFO(logger, "This is a INFO message");
    LOG4CPLUS_WARN(logger, "This is a WARN message");
    LOG4CPLUS_ERROR(logger, "This is a ERROR message");
    LOG4CPLUS_FATAL(logger, "This is a FATAL message");
int main()
    Logger root = Logger::getRoot();
    PropertyConfigurator::doConfigure("urconfig.properties");
    printDebug();
    return 0;
```

输出结果:

1. all_msgs.log

10-17-04 14:55:25,858 [1075298944] TRACE log <> - ENTER: ::printDebug()

10-17-04 14:55:25,871 [1075298944] DEBUG log <> - This is a DEBUG message

10-17-04 14:55:25,873 [1075298944] INFO log <> - This is a INFO message

10-17-04 14:55:25,873 [1075298944] WARN log <> - This is a WARN message

10-17-04 14:55:25,874 [1075298944] ERROR log <> - This is a ERROR message

10-17-04 14:55:25,874 [1075298944] FATAL log <> - This is a FATAL message

10-17-04 14:55:25,875 [1075298944] TRACE log <> - EXIT: ::printDebug()

2. trace_msgs.log

10-17-04 14:55:25,858 [1075298944] TRACE log <> - ENTER: ::printDebug()

10-17-04 14:55:25,875 [1075298944] TRACE log <> - EXIT: ::printDebug()

3. debug_info_msgs.log

10-17-04 14:55:25,871 [1075298944] DEBUG log <> - This is a DEBUG message

10-17-04 14:55:25,873 [1075298944] INFO log <> - This is a INFO message

4. fatal_msgs.log

10-17-04 14:55:25,874 [1075298944] FATAL log <> - This is a FATAL message

8.3 脚本配置的动态加载

多线程版本的 log4cplus 提供了实用类 ConfigureAndWatchThread,该类启动线程对配置脚本进行监控,一旦发现配置脚本被更新则立刻重新加载配置。

类 Configure And Watch Thread 的构造函数定义为:

ConfigureAndWatchThread(const log4cplus::tstring& propertyFile, unsigned int millis = 60 * 1000);

第一个参数 propertyFile 为配置脚本的路径名,第二个参数为监控时两次更新检查相隔的时间,单位为耗秒 ms。

8.3.1 例 10-使用线程监控脚本的更新

#include <log4cplus/logger.h>

#include <log4cplus/configurator.h>

#include <log4cplus/helpers/loglog.h>

#include <log4cplus/helpers/stringhelper.h>

```
using namespace std;
using namespace log4cplus;
using namespace log4cplus::helpers;
Logger log_1 = Logger::getInstance("test.log_1");
Logger log_2 = Logger::getInstance("test.log_2");
Logger log_3 = Logger::getInstance("test.log_3");
void printMsgs(Logger& logger)
    LOG4CPLUS_TRACE_METHOD(logger, "printMsgs()");
    LOG4CPLUS_DEBUG(logger, "printMsgs()");
    LOG4CPLUS_INFO(logger, "printMsgs()");
    LOG4CPLUS_WARN(logger, "printMsgs()");
    LOG4CPLUS_ERROR(logger, "printMsgs()");
int main()
    cout << "Entering main()..." << endl;</pre>
    LogLog::getLogLog()->setInternalDebugging(true);
    Logger root = Logger::getRoot();
    try {
         ConfigureAndWatchThread configureThread("log4cplus.properties", 5 * 1000);
        LOG4CPLUS_WARN(root, "Testing....")
         for(int i=0; i<100; ++i) {
             printMsgs(log_1);
             printMsgs(log_2);
             printMsgs(log_3);
             log4cplus::helpers::sleep(1);
```

```
catch(...) {
    cout << "Exception..." << endl;
LOG4CPLUS_FATAL(root, "Exception occured...")
}

cout << "Exiting main()..." << endl;
return 0;
}
</pre>
```

以下是配置脚本 log4cplus.properties 的内容。

```
log4cplus.rootLogger=INFO, STDOUT, R
log4cplus.logger.test=WARN
log4cplus.logger.test.log_1=FATAL
log4cplus.logger.test.log_2=FATAL
log4cplus.logger.test.log_3=WARN
log4cplus.appender.STDOUT=log4cplus::ConsoleAppender
log4cplus.appender.STDOUT.layout=log4cplus::PatternLayout
log4cplus.appender.STDOUT.layout.ConversionPattern=%d{%m/%d/%y
                                                                       %H:%M:%S}
[\%t] \%-5p \%c{2} \%\%x\% - \%m [\%1]\%n
log4cplus.appender.R=log4cplus::RollingFileAppender
log4cplus.appender.R.File=output.log
#log4cplus.appender.R.MaxFileSize=5MB
log4cplus.appender.R.MaxFileSize=500KB
log4cplus.appender.R.MaxBackupIndex=5
log4cplus.appender.R.layout=log4cplus::TTCCLayout
```

9 定制 Log4cplus

9.1 定制日志级别

log4cplus 支持日志级别的定制。如果需要定义自己的优先级,则可以按以下步骤进行定制。

(1) 定义新日志级别对应的常量整数和输出宏。

```
/*
    * customloglevel.h
    */
#include <log4cplus/logger.h>
#include <log4cplus/helpers/loglog.h>

using namespace log4cplus;
using namespace log4cplus::helpers;

const LogLevel CRITICAL_LOG_LEVEL = 45000;

#define LOG4CPLUS_CRITICAL(logger, logEvent) \
    if(logger.isEnabledFor(CRITICAL_LOG_LEVEL)) { \
        log4cplus::tostringstream _log4cplus_buf; \
        __log4cplus_buf << logEvent; \
        logger.forcedLog(CRITICAL_LOG_LEVEL, __log4cplus_buf.str(), ___FILE__,
    __LINE__); \
    }
```

(2)定义新日志级别对应的字符串、常量整数与字符串之间的转换函数,定义自己的初始 化器将转换函数注册到 LogLevelManage。

```
/*
  * customloglevel.cxx
  */
#include "customloglevel.h"

#define _CRITICAL_STRING "CRITICAL"

tstring
  criticalToStringMethod(LogLevel ll)
{
    if(ll == CRITICAL_LOG_LEVEL) {
        return _CRITICAL_STRING;
    }
}
```

```
else {
         return tstring();
LogLevel
criticalFromStringMethod(const tstring& s)
    if(s == _CRITICAL_STRING) return CRITICAL_LOG_LEVEL;
    return NOT_SET_LOG_LEVEL;
class CriticalLogLevelInitializer {
public:
    CriticalLogLevelInitializer() {
         getLogLevelManager().pushToStringMethod(criticalToStringMethod);
         getLogLevelManager (). pushFromStringMethod (criticalFromStringMethod);\\
};
CriticalLogLevelInitializer criticalLogLevelInitializer_;
```

(3)使用新定义的日志级别

```
* main.cxx
#include "customloglevel.h"
#include <log4cplus/consoleappender.h>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace log4cplus;
int
main()
    SharedAppenderPtr append_1(new ConsoleAppender());
    append_1->setName("First");
    Logger::getRoot().addAppender(append_1);
    Logger root = Logger::getRoot();
    LOG4CPLUS_CRITICAL(root, "This is a new logginglevel")
    return 0;
```

9.2 定制 LogLog

LogLog 输出信息中总是包含"log4cplus:"前缀,这是因为 LogLog 在实现时候在构造 函数中进行了硬编码:

```
LogLog::LogLog()
: mutex(LOG4CPLUS_MUTEX_CREATE),
  debugEnabled(false),
  quietMode(false),
  PREFIX( LOG4CPLUS_TEXT("log4cplus: ") ),
  WARN_PREFIX( LOG4CPLUS_TEXT("log4cplus:WARN ") ),
  ERR_PREFIX( LOG4CPLUS_TEXT("log4cplus:ERROR ") )
```

{ }

可以把这些前缀换成自己需要的提示符号,然后重新编译。