6 R版本

6.1概述

RStudio Server使用戶和管理員可以對各種環境下使用的R版本進行非常細緻的控制。功能包括:

- 1. 管理員可以安裝多個版本的R,並指定全局默認版本以及每個用戶或每個組的默認版本。
- 2. 用戶可以在任何可用的R版本之間進行切換。
- 3. 用戶可以指定單個R項目記住它們的最後一個R版本,並始終使用該版本,直到明確遷移到 新版本。

對R版本的靈活控制使得為需要它們的用戶(或單個項目)提供R的升級版本變得更加容易; 同時不要干擾需要繼續使用舊版本的工作。

6.2安裝多個版本的R

6.2.1二進制和源代碼版本

R的版本可以通過各種方式獲得,其中最常見的是從標準apt-get (Debian / Ubuntu)或 yum (RHEL) 存儲庫安裝二進製版本。以這種方式安裝的版本幾乎總是位於 /usr/lib/R 目錄中。

您也可能從Oracle, Revolution Analytics或TIBCO等供應商處獲得了R的二進製版本。在這些情況下,請查閱供應商的文檔以確定R的安裝位置,並 /etc/rstudio/r-versions 按照確定可用版本中所述更新文件以指向它。

要使用從apt-get或yum存儲庫獲得的版本並行安裝其他版本的開源R,通常需要從源代碼構建R。下一節將提供關於從源代碼構建的更多細節和建議。

6.2.2從源構建其他版本

6.2.2.1安裝依賴關係

與系統版本並行安裝R的其他版本需要從源代碼構建R,但非常簡單。首先,確保您具有R所需的構建依賴關係,並且已經下載了R源代碼(可在此處獲得)。在RedHat/CentOS上你可以使用這個命令:

\$ sudo yum-builddep R

在Debian / Ubuntu系統上,您可以使用以下命令:

\$ sudo apt-get build-dep r-base

6.2.2.2配置和建立R

一旦你滿足了構建依賴關係,你應該獲得和解壓縮你想要安裝的R版本的源碼包。然後從提取的源代碼目錄中執行這些命令(本例假定您正在安裝R 3.2.0):

- \$./configure --prefix=/opt/R/3.2.0 --enable-R-shlib
- \$ make
- \$ **sudo** make install

請注意, --enable-R-shlib 為了使底層R共享庫可用於RStudio Server,需要該撰項。

6.2.2.3使用系統BLAS庫

您也可能希望鏈接到系統BLAS庫,而不是使用R內部版本。為此,你可以使用下面的配置命令:

./configure --prefix=/opt/R/3.1.0 --enable-R-shlib --with-blas --with-lapack

6.2.3推薦的安裝目錄

RStudio服務器在以下位置自動掃描R的版本:

```
/usr/lib/R
/usr/lib64/R
/usr/local/lib/R
/usr/local/lib64/R
/opt/local/lib/R
/opt/local/lib64/R
```

另外,RStudio Server將掃描以下目錄中的所有子目錄 /opt :

```
/opt/R
/opt/local/R
```

例如,R的任何以下安裝版本都會被RStudio Server自動檢測到:

```
/opt/R/3.1.0
/opt/R/3.2.0
/opt/local/R/3.1.0
/opt/local/R/3.2.0
```

如果您的R版本位於文件系統中的其他位置,則RStudio Server仍然可以使用它們,但是您需要在配置文件中明確指定它們的位置(這在[使用多個版本]一節中有更詳細的介紹)。

6.3配置R的默認版本

當安裝了多個版本的R時,您需要指定哪個版本是新R會話的默認版本。這可以通過系統PATH自動完成,但是當需要更多的靈活性時提供了其他幾種機制。

6.3.1 R的單個默認版本

RStudio Server使用以下命令的輸出所指向的R版本:

```
$ which R
```

該 which 命令使用系統PATH執行對R可執行文件的搜索。因此,RStudio將默認綁定到從終端執行R時運行的相同版本。

對於系統軟件包管理器安裝的R版本,這將是 /usr/lib/R 。對於從源代碼安裝的R版本,這通常(但不總是) /usr/local/lib/R 。

如果您想覆蓋使用哪個版本的R,那麼您可以使用該 rsession-which-r 設置。例如:

/etc/rstudio/rserver.conf

```
rsession-which-r=/usr/local/lib/R
```

請注意,此更改在服務器重新啟動之前不會生效。

6.3.2每個用戶或組的默認版本

您可以使用"用戶和組配置文件"功能為不同的用戶和組指定不同的默認R版本。例如,以下配置文件配置使用R 3.1.0作為系統默認值,對於 powerusers 組使用R 3.2.0,對於用戶使用R 3.0.2 jsmith :

```
[*]
r-version = /opt/R/3.1.0

[@powerusers]
r-version = /opt/R/3.2.0


[jsmith]
```

r-version = /opt/R/3.0.2

請注意, r-version 指定R安裝目錄的完整路徑。

6.3.3用戶可配置的默認版本

用戶還可以配置它們自己的R的默認版本。這是使用"全局選項"對話框的"常規"窗格完成的:



設置默認R版本

請參閱"禁用多個版本的使用"部分,了解有關如何完全禁用系統範圍內的版本切換,或者基於每個用戶或每個組的版本切換的詳細信息。

6.4同時使用多個版本的R

6.4.1確定可用的版本

RStudio服務器在以下位置掃描並自動發現R的版本:

```
/usr/lib/R
/usr/lib64/R
/usr/local/lib/R
/usr/local/lib64/R
/opt/local/lib/R
/opt/local/lib64/R
/opt/R/*
/opt/local/R/*
```

這在"推薦的安裝目錄"部分中有更詳細的描述。如果你已經在不同的位置安裝了R的版本,你可以在 /etc/rstudio/r-versions 配置文件中列出它們(注意這個文件不是默認創建的,所以如果不存在的話,你需要創建它)。例如:

在/ etc / rstudio / R版本

/opt/R-3.2.1
/opt/R-devel-3.3

另外, r-version 在用戶和組配置文件中的指令中引用的R的任何版本也被識別。

為了能夠使用,R home路徑必須可以被RStudio服務器帳戶讀取(通常 rstudio-server 請參閱 訪問和安全細節)。

6.4.1.1排除版本


如果您的系統上有通常被自動掃描選中的R版本,但是您想要排除這個版本,最直接的方法就是禁用R版本掃描,並明確指定您想要的所有版本用於 /etc/rstudio/r-versions 。例如:

/etc/rstudio/rserver.conf

r-versions-scan=0

6.4.2在版本之間切換

要在R版本之間切換,請使用IDE右上角附近的版本菜單:



切換版本

切換後,將在當前會話期間使用指定版本(有關會話生存期的更多詳細信息,請參閱多個R會話部分)。新創建的R會話將繼續使用為用戶配置的任何默認R版本。

6.4.2.1保留項目的版本

保留R項目中使用的版本通常是有用的,而不管當前的R版本是否為用戶。這實際上是RStudio項目的缺省行為,但是可以從"全局選項"對話框的"常規"窗格中進行更改。

通過此配置,用戶可以在已確認所有代碼在新版本中按預期繼續工作之後,將項目逐一遷移到新版本的R中。

6.4.3禁用多個版本的使用

如果你想阻止用戶完全改變R版本,你可以使用下面的 r-versions-multiple 選項:

/etc/rstudio/rserver.conf

r-versions-multiple=0

您也可以通過 r-versions-multiple 在用戶和組配置文件中指定選項,在每個用戶或每個組的基礎上對其進行配置。

6.5管理R的升級

有各種方式來處理R的新版本的升級,從允許每個用戶準確地控制升級到強制所有人一次升級。 通過結合上述各種選項,您可以創建高度定制的升級策略,以反映您的內部策略和用戶的偏好。

6.5.1用戶控制的遷移

最保守的方法是從R的默認版本開始,並在服務器的整個生命週期中保留該默認值。在這個配置中,你可以繼續安裝R的新版本,但是用戶不會運行這些新的版本,除非他們明確地做出這樣的動作。有關用戶如何顯式切換版本的詳細信息,請參閱用戶可配置的默認版本和切換版本部分。

6.5.2部分遷移

如果你對新R版本的態度是,你希望用戶盡可能快地遷移到新版本,那麼你可以更加積極地引入 它們。在這種情況下,您可以使用"默認版本每個用戶或組"功能立即遷移新用戶的一部分,但為 那些請求的用戶保留舊版本。 請注意,在這種情況下,只要用戶啟用了"保留項目的版本"中所述的選項,R項目仍將保留其以前的R版本。

6.5.3完全遷移

最積極的方法是強制所有用戶立即升級到新的R版本(這實質上是在開源版本的RStudio服務器中發生的)。要實現這一點,你會設置的R單默認版本以及禁止使用多個版本中所描述的多個版本的禁用使用。

請注意,通過用戶和組配置文件,您還可以有一部分R用戶始終完全遷移到新版本,同時保留其 他用戶的用戶控制遷移或部分遷移。