9許可證管理

9.1產品激活

9.1.1激活基礎

當RStudio Server首次安裝在系統上時,它會在評估模式下運行一段時間,然後需要激活才能繼續使用。

要確定係統的當前許可證狀態,可以使用以下命令:

\$ sudo rstudio-server license-manager status

向RStudio服務器購買許可證後,您將收到一個許可證密鑰,可用於激活給定係統上的許可證。 您可以使用以下命令激活許可證密鑰:

- \$ sudo rstudio-server license-manager activate product-key>
- \$ sudo rstudio-server restart

請注意,您需要重新啟動服務器以使授權更改生效。

如果您想要將RStudio服務器的許可證移動到另一個系統,則應先使用以下命令在舊系統上停用 它:

\$ sudo rstudio-server license-manager deactivate

9.2連接要求

為了激活或取消激活RStudio服務器,與授權服務器通信需要互聯網連接。如果您的服務器位於 互聯網代理之後,或者根本沒有連接到互聯網,本節將介紹成功啟動所需的功能。

9.2.1代理服務器

如果您的服務器位於Internet代理之後,則可能需要添加一個附加的命令行標誌,指示通過代理 進行通信所需的地址和憑據。如果定義了 http_proxy 或 all_proxy 環境變量(在可用時由許可證管理器讀取和使用這些變量),則這可能不是必需的。

如果您確實需要明確指定代理服務器,則可以使用 --proxy 命令行參數來執行此操作。例如:

\$ sudo rstudio-server license-manager --proxy=http://127.0.0.1/ activate column{col

如有必要,代理設置可以包括主機名,端口和用戶名/密碼。以下是所有有效的代理配置:

http://127.0.0.1/

http://127.0.0.1:8080/

http://user:pass@127.0.0.1:8080/

如果未指定端口,則許可證管理器將默認使用端口 1080 。

9.2.2離線激活

如果您的系統沒有連接到Internet,則也可以執行脫機激活。為此,我們建議使用我們的離線激活應用程序,它將引導您完成整個過程:RStudio Offline Activation

要脫機激活您的許可證,您首先生成脫機激活請求,如下所示:

\$ sudo rstudio-server license-manager activate-offline-request product-key>

執行此命令將打印脫機激活請求到您應該複製並粘貼的終端,並進入我們的離線激活應用程序或 發送到RStudio客戶支持(support@rstudio.com)。您將收到一個可用於脫機激活的文件附件的 回复,如下所示:

- \$ sudo rstudio-server license-manager activate-offline <activation-file>
- \$ **sudo** rstudio-server restart

請注意,您需要重新啟動服務器以使授權更改生效。

如果您正在更新許可證,或者想要將RStudio服務器的許可證移至其他系統,則還可以脫機執行 許可證停用。你可以這樣做,如下所示: \$ sudo rstudio-server license-manager deactivate-offline

執行此命令將打印一個離線的停用請求到您應該複製並粘貼的終端,並進入離線激活應用程序, 然後發送到RStudio客戶支持(support@rstudio.com)。

您還可以使用以下命令執行當前許可證狀態的離線檢查:

\$ sudo rstudio-server license-manager status-offline

9.3評估

9.3.1擴展評估

如果您在初始評估期間無法評估RStudio服務器,則可以從RStudio客戶支持 (support@rstudio.com) 獲取延長評估期限的密鑰。一旦你有密鑰,使用該 extendevaluation 命令將其提供給RStudio服務器。

\$ sudo rstudio-server license-manager extend-evaluation <key>

如果您在沒有網絡連接的情況下在物理機器(而不是虛擬硬件或容器上)上執行評估,則還可能請求脫機評估擴展密鑰,該密鑰不需要Internet連接。這個密鑰可能被提供給RStudio服務器,如下所示:

\$ sudo rstudio-server license-manager extend-evaluation-offline <key>

請注意,離線評估擴展密鑰*僅*在沒有Internet訪問權限且未虛擬化的計算機上有效。對於大多數離線評估擴展,您將需要生成一個離線評估請求(詳情見下文)。

9.3.2連接要求

9.3.2.1開始評估

一般來說,評估期間沒有網絡要求。在虛擬機或沙箱(如Docker)內部,需要Internet訪問才能開始評估期。

如果你有一個代理,你可以使用 --proxy 上面提到的參數來提供它。但是,如果您無法從虛擬環境內部連接到互聯網,則可以按如下方式開始評估:

\$ sudo rstudio-server license-manager begin-evaluation-request

執行該命令將打印離線激活請求到您應該複製並粘貼的終端,然後發送到RStudio客戶支持 (support@rstudio.com)。您將收到一個帶有文件附件的回复,可用於開始離線評估,如下所 示:

- \$ sudo rstudio-server license-manager begin-evaluation-offline <evaluation-file>
- \$ sudo rstudio-server restart

9.3.2.2 擴展評估

您可以使用上述相同模式(僅使用 extend-evaluation-request 和 extend-evaluation-offline) 來離線評估:

\$ sudo rstudio-server license-manager extend-evaluation-request

然後,當您收到評估文件時:

- \$ sudo rstudio-server license-manager extend-evaluation-offline <evaluation-file:
- \$ sudo rstudio-server restart

9.4浮動許可

如果經常停止和啟動RStudio服務器實例,例如因為您正在虛擬機或容器中運行它們,則可能希望使用浮動許可而不是傳統許可。

要使用浮動許可,您需要運行一個小型,輕量級的服務器,該服務器擁有許可證,授予您運行一定數量的並發RStudio服務器實例的權利。

當RStudio服務器啟動時,它將連接到許可證服務器並獲得一個臨時租約,在RStudio服務器停止時釋放它。使用這種方法,您可以擁有任意數量的RStudio服務器實例,只要您不會一次性運行 比您的許可證中指定的實例更多的實例。

9.4.1 RStudio Server Pro許可證服務器

該RStudio許可證服務器的站點包含所有RStudio產品許可證服務器下載。下載並安裝RStudio Server Pro的許可證服務器。然後使用以下命令激活許可證密鑰:

```
$ sudo dpkg -i rsp-license-server-1.0.3-x86_64.deb
```

- \$ sudo rsp-license-server activate product-key>
- \$ sudo rsp-license-server start

分發浮動許可證租賃的許可證密鑰與傳統的許可證密鑰不一樣,二者不能互換使用。如果您購買了傳統許可證密鑰,並希望將其更換為浮動許可證密鑰,反之亦然,請聯繫RStudio客戶支持(support@rstudio.com)。

該文件 /etc/rsp-license-server.conf 包含RStudio Server Pro許可證服務器的配置設置,包括要偵聽的網絡端口以及連接到Internet所需的任何代理設置。

9.4.2許可證服務器脫機激活

該 rsp-license-server activate 命令需要互聯網連接。如果許可證服務器沒有連接到 Internet,則也可以執行脫機激活。在許可證服務器上執行此操作的過程與用於脫機激活RStudio Server的過程相同。按如下方式生成脫機激活請求:

\$ sudo rsp-license-server activate-offline-request product-key>

執行該命令將打印離線激活請求到您應該複製並粘貼的終端,然後發送到RStudio客戶支持(support@rstudio.com)。您將收到一個可用於脫機激活的文件附件的回复,如下所示:

```
$ sudo rsp-license-server activate-offline <activation-file>
```

\$ sudo rsp-license-server restart

9.4.3使用浮動許可

許可證服務器啟動並運行後,您需要告知RStudio Server使用浮動許可,而不是傳統許可。

/etc/rstudio/rserver.conf

server-license-type=remote

該值 remote 表示RStudio Server應連接到遠程許可服務器以獲取許可證; 該值 local 可用於明確指定傳統(本地)激活。

然後,告訴RStudio服務器連接到哪個授權服務器:

- \$ sudo rstudio-server license-manager license-server <server-hostname-or-ip>
- \$ sudo rstudio-server restart

你只需要運行 license-server 一次命令; RStudio Server會保存服務器名稱,並在每次後續的 啟動時使用它。

默認情況下,RStudio Server Pro許可證服務器在端口8989上偵聽。如果您希望使用不同的端口,則需要指定端口 /etc/rsp-license-server.conf ,並指定 license-server 為RStudio Server <server-hostname-or-ip:port>。

根據您的系統配置,RStudio Server服務可能會在允許主機名解析的服務(例如在某些Amazon EC2系統上已知這種情況)之前啟動。如果是這種情況,您需要使用私有IP地址而不是主機名來 指定許可證服務器,以便RStudio Server可以在啟動時立即獲取許可證。

9.4.4配置許可證和賃

使用浮動許可證時,可以通過設置 lease length 許可服務器上的值來選擇性地確定許可證最後租用的時間。此值以秒為單位,因此,例如,要使許可證租約持續30分鐘,您將使用以下語法:

/etc/rsp-license-server.conf

<lease length="1800"/>

租約長度控制RStudio服務器實例需要聯繫許可服務器更新許可證租賃的頻率,以使租約保持有效。

一個較短的租約時長將通過使可重用租賃更快地提高耐受性上RStudio Server實例失敗。如果正常關閉,RStudio Server將立即釋放其租約,但如果異常終止,租期將不會被釋放,直到到期。

一個較長的租約時長將增加耐受性網絡和RStudio服務器Pro許可證服務器上的臨時故障。任何在租期到期前可以解決的問題都不會中斷RStudio Server的使用。

我們通常建議使用更長的租賃期限。僅當您的環境經常遇到服務器異常終止或其運行的容器/實例時,才使用較短的租約長度。

9.4.5租賃到期和更新

在正常情況下,RStudio Server將按照上述配置間隔自動更新許可證租賃。但是,在某些情況下,無法執行此操作,例如網絡問題,或運行許可證服務器的主機上的問題。

當RStudio服務器無法獲得許可證租賃時,無論是因為沒有租約當前可用,或者因為它無法到達 許可服務器,它將開始自動嘗試每隔10秒獲取一次租約。這個間隔是可配置的; 例如,每30秒重 試一次,而不是設置以下值:

/etc/rstudio/rserver.conf

license-retry-seconds=30

如果您不希望RStudio Server自動嘗試重新創建許可證租用,請將該值設置 0 為禁用重試。在這種情況下,您需要手動重新啟動RStudio服務器才能重新建立租約。如果您經常運行比您擁有密鑰更多的實例,並且希望更好地控制哪些RStudio服務器實例從許可證服務器上有限的池中接收許可證租用,這會非常有用。

9.4.6浮動許可疑難解答

要驗證許可證服務器是否已成功激活,請運行該 activation-status 命令。這將報告服務器的版本以及許可證密鑰和可用插槽的數量。

\$ sudo rsp-license-server activation-status

如果您的服務器已激活,但您仍然無法使用浮動許可,則可以告訴RStudio Server Pro許可證服務器發出更詳細的日誌。將日誌級別更改為 notification :

/etc/rsp-license-server.conf

<log file="/var/log/rstudio-licensing.log" level="notification"/>

然後,重新啟動許可證服務器,取消許可日誌,然後啟動RStudio服務器實例。

- \$ sudo rsp-license-server restart
- \$ tail -f /var/log/rstudio-licensing.log

在這個 notification 級別上,授權日誌會告訴您與您的密鑰相關的許可證總數,以及當前使用的許可證數量。它還會在RStudio Server實例獲取租賃時以及何時釋放,續訂或過期時通知您。這個日誌沒有旋轉,所以建議使用 warning 生產級別。