第4节:软件逆向工程

- 逆向之前的准备工作
- 软件逆向工程与源代码阅读比较
- 指令与控制结构
- 高级语言中结构的内存布局
- 逆向的两种方法:自顶向下与自底向上
- 识别常见算法与代码

准备

- 基本工具的使用
 - GNU binutils
 - 静态分析工具
 - IDA Pro: 昂贵, 功能强大, de facto standard
 - radare2: **自由软件**, 上手难度较高, 功能较弱
 - 调试器
 - Windows: WinDbg、x64dbg
 - Linux:gdb
- 基础的体系结构知识
- 英文阅读能力

"侦察"工作

file工具

```
$ file busybox
busybox: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS32 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter
/lib/ld-uClibc.so.0, stripped
$ file SendCFTrigger.exe
SendCFTrigger.exe: PE32 executable (console) Intel 80386, for MS Windows
$ file a.out
a.out: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), statically linked, not stripped
```

识别待分析的文件的格式,目标平台,目标指令集

软件逆向工程与源代码阅读

阅读源代码

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应的编程语言
 - 看懂每一行在做什么
 - 看懂每一个函数在做什么
 - 看懂模块在做什么. 怎么做
- 两种方法
 - 自顶向下
 - 选择感兴趣的应用场景从入口开始看
 - 一行一行,一个函数一个函数看
 - 自底向上
 - 找到关键函数/变量,分析引用关系
- 看文档了解设计思路
- 找参考资料,学习背景知识
- 调试

阅读编译后的目标代码

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从输入点开始分析
 - "自底向上"
 - 找到关键函数/变量,分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料,学习背景知识
- 调试

\$ diff

阅读源代码

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应的编程语言
 - 看懂每一行在做什么
 - 看懂每一个函数在做什么
 - 看懂模块在做什么. 怎么做
- 两种方法
 - 自顶向下
 - 选择感兴趣的应用场景从入口开始看
 - 一行一行,一个函数一个函数看
 - 自底向上
 - 找到关键函数/变量,分析引用关系
- 看文档了解设计思路
- 找参考资料,学习背景知识
- 调试

阅读编译后的目标代码

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从**输入点**开始分析
 - "自底向上"
 - 找到关键函数/变量. 分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料,学习背景知识
- 调试

How?

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从输入点开始分析
 - "自底向上"
 - 找到关键函数/变量,分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料,学习背景知识
- 调试

汇编代码: Intel语法与AT&T语法

- x86及x86_64汇编代码的两种文本表示形式
 - ARM, MIPS等其他指令集架构不存在 这种混乱
- Intel语法
 - Windows平台上的工具链常用的表示
 - MSVC
 - IDA Pro的反汇编输出是这种形式
 - Intel指令集手册中也采用这种形式
- AT&T语法
 - 基于GNU binutils的工具常用的表示方法
 - GNU as (汇编器)的输入
 - objdump (反汇编器)的输出
 - 可以使用 -M intel 改为Intel语法
 - gdb的反汇编输出
 - 可以使用 set disassembly-flavor intel 调节为Intel语法

操作数顺序相反

Intel

```
.LC0:
    .string "hello, world\n"
main:
    push ebp
    mov ebp, esp ;; insn dest, src
    and esp, 0FFFFFF0h
    sub esp, 10h
    mov eax, offset LC0
    mov [esp], eax
    call printf
    mov eax, 0
    leave
    ret
```

AT & T

```
.LC0:
     .string "hello, world\n"
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp ;; insn src, dest
    andl $-16, %esp
    subl $16, %esp
    movl $.LC0, %eax
    mov1 %eax, (%esp)
    call printf
    movl $0, %eax
    leave
    ret
```

寄存器、常量语法不同

Intel

```
.LC0:
    .string "hello, world\n"
main:
    push ebp
    mov ebp, esp
    and esp, 0FFFFFF0h
    sub esp, 10h
    mov eax, offset LC0
    mov [esp], eax
    call printf
    mov eax, 0
    leave
    ret
```

AT & T

```
.LC0:
    .string "hello, world\n"
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    andl $-16, %esp
    subl $16, %esp
    ;; 寄存器名称前加% 常量前加$
    movl $.LC0, %eax
    mov1 %eax, (%esp)
    call printf
    movl $0, %eax
    leave
    ret
```

指令后缀

Intel AT & T

```
.LC0:
                                              .LC0:
    .string "hello, world\n"
                                                   .string "hello, world\n"
main:
                                              main:
    push ebp
                                                  pushl %ebp
    mov ebp, esp
                                                  movl %esp, %ebp
    and esp, 0FFFFFF0h
                                                  andl $-16, %esp
                          指令后缀表示操作数宽度:
    sub esp, 10h
                                                  subl $16, %esp
                             q: quad (64位)
                                                  movl $.LC0, %eax
    mov eax, offset LC0
                           • 1: long (32位)
    mov [esp], eax
                                                  mov1 %eax, (%esp)
                           • w: word (16位)
    call printf
                                                  call printf
                           • b: byte (8位)
    mov eax, 0
                                                  movl $0, %eax
    leave
                                                  leave
    ret
                                                  ret
```

指令本身不认识?


- 查对应指令集的手册
 - x86, x86_64: 《Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals》
 - ARM: 《ARM® and Thumb®-2 Instruction Set Quick Reference Card》

How?

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从输入点开始分析
 - "自底向上"
 - 找到关键函数/变量,分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料,学习背景知识
- 调试

if-then-else

```
void f_signed (int a, int b) {
    if (a>b) printf ("a>b\n");
    if (a==b) printf ("a==b\n");
    if (a<b) printf ("a<b\n");
}</pre>
```



```
f_signed
               proc near
; ...<snip>...
     mov eax, [ebp+arg_0]
            eax, [ebp+arg_4]
     cmp
            short check_for_equal
     jle
     sub esp, 0Ch
            eax, offset aGreater; "a>b"
     lea
     push
            eax
     call
         _puts
     add
            esp, 10h
check_for_equal:
; ...<snip>...
epilogue:
     leave
     retn
f_signed
               endp
```

if-then-else

```
void f_signed (int a, int b) {
     if (a>b) printf ("a>b\n");
     if (a==b) printf ("a==b\n");
     if (a<b) printf ("a<b\n");</pre>
```

```
f_signed
              proc near
; ...<snip>...
check_for_equal:
     mov eax, [ebp+arg_0]
     cmp eax, [ebp+arg 4]
            short check_for_less_than
     jnz
     sub esp, 0Ch
     lea eax, offset aEqual; "a==b"
     push
            eax
     call _puts
     add
            esp, 10h
check_for_less_than:
; ...<snip>...
epilogue:
     leave
     retn
f_signed
               endp
```

if-then-else

```
void f_signed (int a, int b) {
     if (a>b) printf ("a>b\n");
     if (a==b) printf ("a==b\n");
     if (a<b) printf ("a<b\n");</pre>
```

```
f_signed
               proc near
; ...<snip>...
check_for_less_than:
            eax, [ebp+arg_0]
     mov
     cmp eax, [ebp+arg_4]
            short epilogue
     jge
     sub esp, 0Ch
            eax, offset aLessThan; "a<b"
     lea
     push
            eax
     call
            _puts
     add
            esp, 10h
epilogue:
     leave
     retn
f signed
               endp
```

for循环

```
int main()
         for (int i = 2; i < 10; i++)
                 print_something(i);
         return 0;
       [ebp+var C], 2
mov
jmp
       short next iteration
                   next iteration:
                          [ebp+var_C], 9
                          short loop body
        <u>...</u> 🚄 🖼
                              eax, 0
                              mov
        loop body:
                              mov
                                     ecx, [ebp+var_4]
               esp, OCh
                              leave
               [ebp+var C]
                                     esp, [ecx-4]
        push
               print something
                              retn
        call
        add
               esp, 10h
                              main endp
               [ebp+var C], 1
        add
```

```
main
               proc near
var_C
              = dword ptr -0Ch
; ... <snip> ...
     [ebp+var_C], 2
 mov
         short next iteration
 jmp
loop body:
 sub
         esp, 0Ch
 push [ebp+var_C]
 call print_something
 add
         esp, 10h
 add
      [ebp+var C], 1
next_iteration:
 cmp [ebp+var C], 9
 jle short loop body
; ... <snip> ...
main
               endp
```

switch-case

```
void f (int a) {
        switch (a) {
            case 0: printf("zero\n"); break;
            case 1: printf("one\n"); break;
            case 2: printf("two\n"); break;
            default: printf("unknown\n");
                 break;
        }
}
```

```
edx, [ebp+arg_0]
 mov
         edx, 1
 cmp
 jz
         short caseone
         edx, 2
 cmp
 jz
         short casetwo
 test
        edx, edx
 jnz
         short caseunk
 sub
        esp, 0Ch
 lea
         edx, offset aZero; "zero"
         edx
 push
        ebx, eax
 mov
 call _puts
 add esp, 10h
       short epilogue
 jmp
caseone:
 ; ...<snip>...
```

switch-case: 更多case

```
void f (int a) {
     switch (a) {
           case 0: printf("zero\n"); break;
           case 1: printf("one\n"); break;
           case 2: printf("two\n"); break;
           case 3: printf("three\n"); break;
           case 4: printf("four\n"); break;
           case 5: printf("five\n"); break;
           case 6: printf("six\n"); break;
           case 7: printf("seven\n"); break;
           default: printf("unknown\n");
                   break;
```


```
cmp [ebp+arg_0], 7 ; switch 8 cases
ja caseunk ; jumptable default case
mov edx, [ebp+arg 0]
shl edx, 2
mov edx, ds:(jumptable - 804A000h)[edx+eax]
add edx, eax
jmp edx ; switch jump
L3:
; ... <snip> ...
; jump table for switch statement
jumptable:
  dd offset L3 - 804A000h
  dd offset L5 - 804A000h
 ; ...<snip>...
  dd offset L11 - 804A000h
```

switch-case: 总结

- 转化为多个if-then-else
 - case分支较少
 - case分支不连续
 - 例如 case 10: case 100: case 10000:
- 使用跳转表实现
 - 可以视为一个数组
 - 每一项为对应分支的起始地址
 - mov eax, [table+idx*4] jmp eax

switch-case: IDA Pro

- 有时IDA Pro无法自动识别出某些使用跳转表的switch-case情况
- 幸好它是Interactive Disassembler
 - 可以手工辅助
 - Edit -> Other -> Specify switch idiom...
- 人工找出跳转表的位置和索引方式



函数调用

- 参数与返回值如何传递存在一套约定, 称为调用约定 (calling convention)
- 例如cdecl:

```
int callee(int, int, int);
int caller(void)
{
    int ret;

    ret = callee(1, 2, 3);
    ret += 5;
    return ret;
}
```

```
caller:
           ebp
    push
           ebp, esp
    mov
    ; 将调用参数从右到左压栈
    push
    push
    push
    ; 进行调用
    call
           callee
    ;清理栈上的参数
    add
           esp, 12
    ; 返回值在 eax 中
    add
           eax, 5
           ebp
    pop
    ret
```

How?

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从输入点开始分析
 - "自底向上"
 - 找到关键函数/变量,分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料,学习背景知识
- 调试

struct

```
struct SomeStruct {
  int a;
  char b;
  short c;
  double d;
};
struct SomeStruct在内存中长什么样?
```



class

C++中的类又是怎样呢?

- 若没有虚函数, 只有成 员变量
 - 跟C中的struct没有任何不同!
- 继承


0

父类成员 子类成员

- 多继承
 - 各编译器实现有区别
 - 基本思路: 一张表, 存储每个父类的成员的起始偏移


class: 虚函数

● 存在虚函数的C++类的内存布局:



class

```
class Example {
 public:
 int some_var_;
 int another_var_;
 virutal void VirtualFunc();
 void OrdinaryFunc();
};
void Example::VirtualFunc() {
 some_var_ = 1;
void Example::OrdinaryFunc() {
 another_var_ = 2;
```



C++逆向参考资料

《C++反汇编与逆向分析技术揭秘》钱林松, 赵海旭 著

How?

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从输入点开始分析
 - "自底向上"
 - 找到关键函数/变量,分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料,学习背景知识
- 调试

寻找输入点

- 找到发起库函数调用、系统调用的代码
 - Itrace
 - strace
- 识别程序中自身包装的一些IO函数
- 从 IO 函数外层的调用栈开始看起
- C++代码?虚函数?
 - 手动去虚表中解析
 - 动态调试

How?

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局。
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从输入点开始分析
 - "自底向上"
 - 找到关键函数/变量, 分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料, 学习背景知识
- 调试

寻找关键点

- 黑盒测试
- 关键库函数调用,系统调用
 - Itrace
 - strace
- 字符串
 - strings
 - Shift + F12 in IDA Pro, 显示字符串
 - 调试信息
 - 可疑的字符串
 - 例如"userRpmNatDebugRpm26525557"
- Magic Number
 - 例如'qshs',搜索该常数来查找解析SquashFS头的代码

How?

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局。
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从输入点开始分析
 - "自底向上"
 - 找到关键函数/变量, 分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料, 学习背景知识
- 调试

分析引用关系

- IDA Pro中的 xrefs from 及 xrefs to 功能
- 对.bss段的变量使用
 - 显示所有引用到该变量的代码
- 对函数使用
 - 显示所有直接调用该函数的代码
 - 对于函数是C++中的虚函数等情况, 也会 显示函数在哪个虚表中出 现
 - 此时考虑追踪虚表的引用情况



How?

- 目的
 - 理解程序的用途与实现方式
- 需要理解对应指令集架构的汇编语言
 - 看懂每一条指令的含义
 - 看懂程序中的控制结构
- 了解对应高级语言中结构的内存布局。
- 两种方法
 - "自顶向下"
 - 从输入点开始分析
 - o "自底向上"
 - 找到关键函数/变量,分析引用关系
- 没有文档
- 找参考资料, 学习背景知识
- 调试

识别程序中的常见算法及代码

- 看关键数据
 - 搜索字符串
 - 若使用了开源库则通常能找到源码
 - 搜索大常数
 - 0x67452301 -> MD5/SHA1
 - 对密码学算法效果很好
- 看代码的逻辑特征
 - 除密码学算法以外的算法,例如 FFT
 - 控制流特征
 - 密码学算法中也有例外: RC4
 - 无法用以上两种方式 识别
 - 有一个数组、有长度为256的循环、每一步swap了数组[i]和另一个值

```
[rbp+var_14], eax
                     [rbp+var_18], 0
            mov
                     [rbp+var_1C], 0
             mov
                     [rbp+var_20], 0
              loc_114:
                      eax, [rbp+var_20]
                       eax, [rbp+var_14]
                       loc 1D3
                                 <u>...</u> 🚅
mov
        ecx, [rbp+var_18]
                                 loc_1D3:
        ecx, 1
                                          rbp
        [rbp+var_2C], eax
mov
                                  retn
mov
        eax, ecx
                                  _prga endp
cdq
        ecx, [rbp+var_2C]
                                   text ends
idiv
mov
        [rbp+var_18], edx
        edx, [rbp+var 1C]
       rsi, [rbp+var_18]
movsxd
        rdi, [rbp+var_8]
        r8d, byte ptr [rdi+rsi]
       edx, r8d
mov
        eax, edx
cda
idiv
        [rbp+var 1C], edx
       rsi, [rbp+var_18]
movsxd
        rdi, [rbp+var_8]
mov
```

扩展阅读

- 《Reverse Engineering for Beginners》
 - https://beginners.re/
 - 免费且优质的电子书, PDF
 - 强烈推荐
- 《The IDA Pro Book》
 - IDA Pro的使用方法