PRESENTATION GIVEN AT THE REDD WORKSHOP ENTITLED:

""COURSE FOR COMMUNITY LEADERS ON PAYMENTS FOR ENVIRONMENTAL SERVICES (PSA) AND REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND DEGRADATION (REDD)"

AUGUST 16-20, 2009

RIO BRANCO, ACRE, BRAZIL

HOSTED BY FOREST TRENDS AND THE ENVIRONMENTAL LEADERSHIP AND TRAINING INITIATIVE



This workshop was generously supported by the American people through the United States Agency for International Development (USAID) under the terms of the TransLinks Cooperative Agreement No.EPP-A-00-06-00014-00 to the Wildlife Conservation Society (WCS). TransLinks is a partnership of WCS, The Earth Institute, Enterprise Works/VITA, Forest Trends and the Land Tenure Center. The contents are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States government.

Rio Branco, 18 de agosto de 2009

Determinación del Stock de Carbono en Pequeñas Propiedades Rurales







Determinación del Stock de Carbono en Pequeñas Propiedades Rurales

Diversidad de ecosistemas o usos de la tierra














Guía para la Determinación del Stock de Carbono en Pequeñas Propiedades Rurales

Carbono en el paisaje




PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDICIÓN DE DEPÓSITOS DE CARBONO




Procedimientos para la medición de depósitos de carbono

Desarrollo del plan de medición



Definición de los limites del proyecto




Definición de los limites del proyecto

Procedimientos para el mapeo:

1 – Realizado manualmente de forma conjunta o individual





Desarrollo del plan de medición

Definición de los limites del proyecto

2 - Georeferenciamento

Es necesario poseer un mapa del área o región donde se llevará a cabo el proyecto.

Definir los límites utilizando herramientas en sistemas de información geográfica (GPS, imágenes, software, etc.)




imagem de satélite



Foto aérea

Procedimientos para la medición de depósitos de carbono

Desarrollo del plan de medición





Estratificación de las áreas del proyecto

Paso 1: Evaluar los factores esenciales que influencian los estoques de carbono en los depósitos que serán medidos

Paso 2: Colectar informaciones locales sobre los factores esenciales identificados en paso anterior, considerando las siguientes variables:

- •Tipo de uso do suelo
- Tipo de vegetación
- •Tipo de suelo e topografía
- •Tipo de manejo agronómico del sistema
- ·Histórico del área
- •Ocurrencia de áreas protegidas por leí







Desarrollo del plan de medición

Estratificación de las áreas del proyecto

Paso 3: Estratificación preliminar:


Conducida de forma jerárquica,

Depende de la importancia dos factores esenciales

Paso 4: Realizar muestreo en cada estrato.


Paso 5: Conducir estratificación adicional con base em las informaciones suplementares

Passo 6: Generar mapa de estratificación del área



Procedimientos para la medición de depósitos de carbono

Desarrollo del plan de medición



Decisión sobre cual depósitos de carbono medir


| Tipo de Depósito | | |
|------------------|---------------------------|--|
| Biomasa viva | Biomassa sobre el suelo | |
| | Biomasa Bajo el suelo | |
| Materia orgánica | ca Madera muerta | |
| muerta | Hojarasca | |
| Suelos | Materia orgánica del solo | |

No es necesario medir todas las fuentes de carbono, depende del tipo de proyecto.

Un proyecto puede no medir una de las fuentes de carbono, pero deberá ser claro por que no.


Todas las fuentes de carbono que se esperan cambie por actividades humanas, deberán ser medidas.

Si el cambio es muy poco o nulo, quizás se pueda prescindir de su monitoreo.



Procedimientos para la medición de depósitos de carbono

Desarrollo del plan de medición



Desarrollo del plan de medición

Determinación del tipo y número de parcelas de muestreo

Tipo de parcelas

Temporales o Permanentes

<u>Permanente</u>

Más eficientes las permanentes Desvantagem manejo diferenciado



Marcadas de manera tal que e no pierda su ubicación en el tiempo. El uso de GPS es importante.


Mapear los árboles: determinar tasa de crecimiento, nuevos individuos, cosechas o mortalidad.

Cálculo para el número de parcelas

Paso 1. Identificar el nivel de precisión deseado

El nivel de precisión esta relacionado con los recursos disponibles.

Un nivel de precisión de 10% del valor verdadero de la media a un nivel de confiabilidad de 95%.



Paso 2. Selección del área para tomar datos preliminares.

La idea es obtener la varianza de la media para luego según el nivel de precisión deseado, calcular el número de parcelas.

Si el proyecto posee varios estratos, habrá que realizar estos pasos para cada estrato.

Cálculo para el número de parcelas

Paso 3. Estimar media, desviación estándar y varianza del stock de carbono de los datos preliminares.

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$
 $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2}{n-1}$

 $\mathbf{S} \equiv \sqrt{\mathcal{S}^2}$

Promedio

Variânza

Desvio Estandar

Paso 4. Calcular el número de parcelas requeridas.-


n= número de parcelas

E= error permitido (media x nivel de precisión)

t= muestra estadística de la distribución *t* para un nivel de 95% de confiabilidad (generalmente se utiliza el 2 como número de muestra)

 N_h = área del estrato h a muestrear (área del estrato tamaño de la parcela en ha)


s= desviación estándar del estrato *h*



Cálculo para el número de parcelas

Programa para la determinación de los números de parcelas

Winrock Terrestrial Sampling Calculator




Cálculo para el número de parcelas

Ubicación de las parcelas

- **Paso 1.** Preparar un mapa del proyecto con sus bordes y sus estratos bien definidos
- Paso 2. Decidir si las parcelas serán distribuidas al azar o de manera sistemática
- Paso 3. Selección de los sitios específicos para cada parcela


Azar: Dividiendo el mapa en mediante cuadrículas




Sistemático: patrón definido a través del área, por ejemplo según edad del uso de la tierra.

Procedimientos para la medición de depósitos de carbono

Desarrollo del plan de medición




MEDICIÓN DIAMETRO Y ALTURA




Medición de diámetro



Medición de diámetro




Medición cinta normal



Donde:


Des el diâmetro
C es la circunferência
π (PI) equivale a 3.1415

Medición con forcípula Árbol no circular



Medición de altura










a. Clinômetro Sunnto

b. Hipsômetro Blume-Leiss

c. Clinômetro Eletrônico Haglöf d. Hipsômetro Vertex.

Equipamientos Manuales

Equipamientos Digitales









Medición de altura

Procedimientos


Paso 1. Medir distancia




Paso 3. Observación y medición de la base




Paso 2. Correción de la inclinación del terreno



Paso 4. Observación y medición del apice




Medición de altura



MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN DE BIOMASA SOBRE EL SUELO



Esquema del proceso metodológico por componentes



Biomasa arbórea





Factor de expansión de biomasa

El factor de expansión de la biomasa es la proporción directa entre Biomasa aérea total (BT) y Biomasa de fuste (BF).

Ecuación alométrica genérica

$$B_{ASU} = f$$
 (dados dimensionais)

Onde:


B_{ASU}: é a biomassa arbórea acima do solo de uma unidade, em kilogramas de matéria seca por árvore (Kg. M.S./árvore);

f (dados dimensionais): é uma equação alométrica relacionando a biomassa acima do solo (Kg. M.S./árvore) aos dados dimencionais medidos em campo (ex. diâmetro na altura do peito – dap, e altura total da árvore – ht, etc).

Biomasa arbórea

Reglas simples para facilitar la decisión sobre tamaño de la parcela

| Diámetro Dap | Radio Parcela circular | Parcela rectángula |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| ≤ 5 cm | 1 m | 2m x 2m |
| 5-20 cm | 4 m | 10 m x 10m |
| 20-50 cm | 14 m | 25m x 25m |
| ≥50 cm | 20 m | 20m x 50m |



La selección de las dimensiones de las parcelas será acorde al tipo de vegetación a muestrear.

Biomasa arbórea


Inventario forestal en bosques secundarios, bosques riparios y sistemas agroforestales

Parcelas rectangulares de:

250 m² (25 x 10 m) para árboles y palmeras con (dap) superior a 10 cm;

100 m² (10 x 10 m) para árboles de 5 a 9.9 cm de dap.

25 m² (5 x 5 m) para especies forestales con diámetros inferiores a 4.9 cm e ≥ a 1.5 m de altura



25 X 10 m (250m²)

| Ecuación Alométrica | Tipo de Bosque | Intervalo de dap medidos |
|--|--|-----------------------------|
| $Y = \exp[-2,289 + 2,649 \cdot \ln(dap) - 0,021 \cdot (\ln(dap))^2]$ | Maderas duras de zonas tropicales úmidas | 5 - 148 |

Y = materia seca sobre el suelo, en kg de materia seca por árvore dap = diámetro a altura do pecho, en cm


In = logaritmo natural; exp = "elevado à potencia de"

Biomasa arbórea

Inventario de árboles dispersas



Parcela circular (1000 m2) de muestreo para componente arbóreo en pasturas, también se puede censar todo el potrero.



400 m² (11,28 m de raio)

11.28 m

| Ecuación Alométrica | Tipo de bosque | Fuente |
|--|--|--------|
| $Log_{10} Y = -2.18062 + 0.08012(DAP)$ - | Árboles dispersas en pasturas en Centroamérica | 1 |
| 0.0006244(DAP ²) | | |
| Y = 4.5 + 7.7 * H | Palmeiras | 2 |

Log₁₀ Y = Logaritmo base 10 da materia seca sobre el suelo, en kg de materia seca por árbol

Y = materia seca sobre el suelo, en kg de materia seca por árbol

H: altura en metros; dap = diámetro a altura del pecho en cm

Fuentes: 1) Ruiz 2002; 2) Frangi y Lugo 1985

Biomasa de vegetación no arbórea

Muestro de la vegetación arbustiva de pequeño porte, herbáceas y gramíneas



cuadrado de 0,25 m² (50 cm x 50 cm)

Muestro da vegetación no arbórea de grande porte

Parcela de 4 m² (2m x 2m).

MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN DE BIOMASA BAJO EL SUELO



Biomasa de raíces de vegetación arbórea

En bosques tropicales relación varía de 0.1 a 0.49 Valores conservadores se podría emplear un valor de 0.10 a 0.15.

El uso de ecuaciones alométricas hacen relación entre biomasa área y la cantidad de raíces de la planta en el suelo.

| Tipo de especie | Variable a estimar | Modelo |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| De madera suave | Biomasa de raíces | BR = 0.231 (BA) |
| De madera dura | Biomasa de raíces | $BR = e^{0.359} BA^{0.639}$ |
| Todas | Proporción de raíces finas | Pf = e BR -0.841 |
| Todas | r roporcion de raices imas | II-C DIX |


BR: Biomasa de raíces (Mg ha⁻¹); BA: Biomasa sobre el suelo (Mg ha⁻¹); Pf: Proporción de raíces finas (máximo 0.9); y FRB es la biomasa de raíces finas (Mg ha⁻¹). Fuente: Kurz *et al.* 1996.

Medición y estimación de biomasa bajo el suelo

Biomassa de raízes de vegetação não arbórea

Método directo

Como a concentração de raízes de vegetação não arbórea é maior na camada superior do solo



Amostragens até 40 cm, estratificadas a quatro profundidades do solo: 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm.

MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN DE BIOMASA EN MATÉRIA ORGÂNICA MORTA



Medición y estimación de biomasa en materia orgánica muerta

Hojarasca y detritos

Muestreo de Hojarasca

Al azar, cuando las parcelas son homogéneas.



Estratificado, cuando hay heterogeneidad del área de estudio.

El tamaño de las parcelas dependerá del tipo de hojarasca, puede varias desde 0.5 x 0.5 m o mayores si son hojas muy grandes por ejemplo.



Medición de carbono en el suelo





Medición de carbono en el suelo

Método para el muestreo de suelo

Calicatas: alto costos y



Barrenos



Definición de la profundidad del muestreo

Depende del tipo de proyecto, condiciones del área, especies utilizadas, y profundidad prevista en que ocurrirán los cambios en estoque de carbono del suelo.


Profundidad: al menos 30 cm

División en horizontes (ej. 0-10, 10-20, 20-30 cm).

| Aspectos de paisaje y pedón | Observaciones | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| | Barreno | Microcalicata | Calicata |
| No de perfil | | 50 x 50 x 50 cm +70 cm con barreno | 1 x 1.5 x 1.5 m |
| Localización | Hasta 1.20 m de Profundidad | | |
| Clasificación taxonómica | | | |
| Elevación m.s.n.m | | | |
| Relieve | | | |
| Fisiografía | | | |
| Actividad agronómica | | | |
| Clima | | | |
| Material parental | | | |
| Drenaje | | | |
| Erosión | | | |
| Pedregocidad | | | |
| Horizontes | | | |
| Color | | | |
| Textura | | | |
| Profundidad horizontes | | | |
| Estructura | | | |
| Poros | | | i. |
| Raíces | | | |
| Análisis químicos | | | |
| Análisis físicos | | | |

Colecta de muestras para la medición de carbono orgánico

Colectar tres muestras de solo para cada profundidad de muestra, Utilizar cilindro metálico con volumen conocido (ex. barreno). Homogeneizar muestras en un mismo recipiente, Retirar-se una sub-muestra composta (200 g) - llevar al laboratorio.



Medición de carbono en el suelo

Coleta de muestras para la medición de densidad aparente (Calicatas)







Marcacion de profundidades



Forma correcta de extraer el cilindro.



Preparación del cilindro





Cilindro preparado para ser depositado en el saco




La alometría


La alometría estudia los padrones de crecimiento

Las hipótesis de alometría sugieren que existe proporcionalidad entre las tasas de crecimiento relativas de dos variables de tamaño.

Estos cambios en tamaño satisfaces una ecuación alométrica.



Procedimientos para la construcción de modelos alométricos



Procedimientos para la construcción de modelos alométricos

1. Selección de árboles

Conocer cuales son las especies

Índice de Valor de Importancia (IVI):


Abundancia;

Frecuencia;

Dominancia:

2. Medición de variables (árbol en pie)
Dap

Altura (comercial, total)



Procedimientos para la construcción de modelos alométricos

3. Tala de los árboles, separación y medición de partes










Procedimientos para la construcción de modelos alométricos

4. Pesado de las partes



5. Secado en laboratorio

Temperaturas dependiendo del tipo de componente

6. Determinación de biomasa seca

Donde:

BS = Biomasa seca del componente (Kg);

PS = Peso seco de la muestra (g);

PH = Peso húmedo la muestra (g);

BS = Biomasa húmeda del componente (Kg).




Procedimientos para la construcción de modelos alométricos

7. Generación de la ecuación de biomasa


Paso 1. Selección de apoyo técnico y programa estadístico R, SAS, Minitab, Infostat etc.

Paso 2. Definición de variables independientes

Análisis de la correlación de Pearson (r) entre las variables dimensionales



Obrigado!



Marcos Rügnitz Tito (ICRAF)

m.tito@cgiar.org



This publication is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID), under the terms of the TransLinks Cooperative Agreement No.EPP-A-00-06-00014-00 to The Wildlife Conservation Society. TransLinks is a partnership of WCS, The Earth Institute, Enterprise Works/VITA, Forest Trends and the Land Tenure Center. The contents are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States government.