# **IPv6-foredrag**

Grunnleggende

Trond Endrestøl

Fagskolen Innlandet

18. september 2013

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

# Foredragets filer

- ► Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
  - ► Subversion: svn co \
    svn://svn.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende
  - Web: http://svnweb.ximalas.info/viewvc.cgi/ ipv6-foredrag-grunnleggende/
- Hovedfila bærer denne identifikasjonen:

```
$Ximalas: trunk/ipv6-foredrag-grunnleggende.tex 9
2013-09-18 15:13:08Z trond $
```

Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

#### IPv6-header

#### Adresser

Adressedemo Adressetyper

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

# Kort om IPv6 Hva er IPv6?

- ► En lag-3-protokoll ment å erstatte IPv4
- ► Har eksistert siden desember 1995, RFC 1883
- Enkel grunnheader med fast lengde
- ► Flere utvidelsesheadere, riktig rekkefølge er viktig
- 128-bit adresser
- Ny versjon av ICMP: ICMPv6
- ► ARP og RARP for IPv6 er en del av ICMPv6
  - ▶ Ikke nødvendig med ekstra lim for adressene i lagene 2 og 3
- Ny versjon av DHCP: DHCPv6
- Automatisk adressekonfigurasjon uten bruk av DHCPv6

Hva er IPv6?

- Totalt antall IPv6-adresser:
- $> 2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456$
- ▶ Bare 1/8 kan brukes til offentlige unicast-adresser:
- $2^{125} = 42.535.295.865.117.307.932.921.825.928.971.026.432$
- ► Fortsatt mye mer enn det fullstendige IPv4-adresserommet:
- $\triangleright$  2<sup>32</sup> = 4.294.967.296
- ► Bare 3.702.258.688 IPv4-adresser kan bli brukt som offentlige IPv4-unicast-adresser
- Se Tronds utregning fra 2012: http://ximalas.info/2012/ 07/20/how-many-ipv4-addresses-are-there/

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

## Kort om IPv6

Hvorfor trenger vi IPv6?

- Verden går tom for offentlige IPv4-adresser
- ▶ IANA gikk tom i februar 2011
  - APNIC gikk tom i april 2011
  - ▶ RIPE gikk tom i september 2012
  - Dersom disse oppfører seg pent:
    - LACNIC kan holde på til juni 2014
    - ARIN kan holde på til desember 2014
    - AFRINIC kan holde på til oktober 2020

Hvorfor trenger vi IPv6?

- NAT (RFC 2663), CGN (RFC 6264) og Shared Address Space (RFC 6598) er bare støttebandasje
  - ▶ Glem det
  - ► Ende-til-ende-konnektivitet blir best oppnådd uten noen former for adresseoversettelse
- Hierarkisk adressestruktur
- Enklere planlegging av subnett sammenlignet med IPv4
  - ▶ De fleste IPv6-subnett bruker et 64-bit prefiks
  - Autokonfigurasjon krever et 64-bit prefiks
  - Fast prefikslengde på 64 bit er ikke et absolutt krav
  - DHCPv6 eller manuell konfigurasjon (kan) brukes når prefikslengda er ulik 64 bit
- Kortere rutingtabeller

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6?
Hvorfor trenger vi IPv6?
IPv6 ved Fagskolen Innlandet
RFC-er om IPv6

## Kort om IPv6

Hvorfor trenger vi IPv6?

Uninett annonserer disse IPv4-subnettene med BGP:

▶ 78.91.0.0/16. 128.39.0.0/16. 129.177.0.0/16. 129.240.0.0/15. 129.242.0.0/16, 144.164.0.0/16, 151.157.0.0/16, 152.94.0.0/16, 156.116.0.0/16, 157.249.0.0/16. 158.36.0.0/14. 161.4.0.0/16193.156.0.0/15, 192.111.33.0/24, 192.133.32.0/24, 192.146.238.0/23

- ► Til gjengjeld trenger Uninett bare å annonsere dette IPv6-prefikset:
- **2001:700::/32**

#### IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ▶ 1994: Ble tildelt 128.39.174.0/24 av Uninett
- ▶ 1. juni 2005: Ny IT-ansvarlig, yours truly
- Høsten 2005: Fikk reservert IPv4-serien 128.39.172.0/23
- Påska 2006: Fikk reservert IPv6-serien 2001:700:1100::/48
- ► Før og etter pinsehelga 2006: Fiberlinjer fra serverrommet og til sentralt punkt i hver etasje i hovedetasjen
- ► Sommeren 2006: Nytt Cisco-gear som Catalyst 3560G og 2960
  - ▶ 128.39.174.0/24 ble brukt til servernett og ansattnett, m.m.
  - ▶ 128.39.172.0/24 ble brukt til datalab
  - ▶ 128.39.173.0/24 ble brukt til klienter på trådløst studentnett

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

## Kort om IPv6

#### IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ▶ 6. september 2006: IPv6-linknettet 2001:700:0:11D::/64 ble aktivert mellom HiG/Uninett og FSI
  - 2001:700:0:11D::1/64 brukes hos HiG
  - ▶ 2001:700:0:11D::2/64 brukes hos FSI
- Samme dag ble IPv6-subnett innført for FSI-VLAN-ene 20, 30, 70 og 80.
  - FSI-VLAN 20: 2001:700:1100:1::/64
  - FSI-VLAN 30: 2001:700:1100:2::/64
  - FSI-VLAN 70: 2001:700:1100:3::/64
  - ► FSI-VLAN 80: 2001:700:1100:4::/64
- Høsten 2010: Enda en IPv4-serie ble innført: 128.39.194.0/24
  - ▶ 128.39.172.0/23 brukes til klienter på trådløst studentnett
  - ▶ 128.39.194.0/24 brukes til datalab etter samme mønster som for 128.39.172.0/24

#### IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ► FSI-VLAN med offentlige IPv4-adresser bruker offentlige IPv6-adresser fra 2001:700:1100::/48-serien
- ► FSI-VLAN med private IPv4-adresser (RFC 1918) bruker private IPv6-adresser fra FD5C:14CF:C300::/48-serien
- Private adresser brukes for alt utstyr som ikke har behov for internettforbindelse:
  - Switcher (med unntak av kjerneswitchen som er L3-router for nettverket ved FSI)
  - Basestasjoner
  - WLAN-kontroller
  - UPS-er
  - Skrivere
  - VPN-klienter

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

# Kort om IPv6

RFC-er om IPv6

- ▶ IPv6-spesifikasjon: RFC 2460, RFC 5095, RFC 5722, RFC 5871, RFC 6437, RFC 6564, RFC 6935 og RFC 6946.
- ► ICMPv6: RFC 4443 og RFC 4884.
- ▶ Neighbor Discovery: RFC 4861, RFC 5942 og RFC 6980.
- Path MTU: RFC 1981.
- DHCPv6: RFC 3315, RFC 4361, RFC 5494, RFC 6221, RFC 6422 og RFC 6644.
- Overføring av IPv6-pakker over Ethernet: RFC 2464 og RFC 6085.

# Kort om IPv6 RFC-er om IPv6

- ▶ Adressearkitektur: RFC 4291, RFC 5952 og RFC 6052.
- Unicastadresser: RFC 3587.
- Autokonfigurering av adresser: RFC 4862.
- ► Random interface ID: RFC 4941.
- Prefiks-baserte multicastadresser: RFC 3306, RFC 3956 og RFC 4489.
- ▶ For programmerere av nettverksprogrammer: RFC 4038

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

IPv6-header

► Bla, bla, bla

- ▶ 128 bit
- Heksadesimal notasjon
- ▶ 16 bit grupperes, adskilt med kolon
- ► Ledende nuller kan sløyfes
- ► To eller flere 16-bit-blokker med nuller kan slås sammen til :: (dobbelkolon), bare én gang pr. adresse
- Prefikslengde angis ved å slenge på en skråstrek og antall signifikante bit fra venstre mot høyre

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

# Adressedemo

Uninett:

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

► IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

#### Adressedemo

Uninett:

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

► IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

## Adresser

Adressedemo

Uninett:

2001:700:0:0:0:0:0:0

► FSI:

2001:700:1100:0:0:0:0:0

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3:0:0:0:0

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

#### Adressedemo

► Uninett:

2001:700:0:0:0:0:0:0

► FSI:

2001:700:1100:0:0:0:0:0

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3:0:0:0:0

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

## Adresser

Adressedemo

► Uninett:

2001:700:0:0:0:0:0:0

► FSI:

2001:700:1100:0:0:0:0:0

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3:0:0:0:0

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

#### Adressedemo

► Uninett:

2001:700::

► FSI:

2001:700:1100::

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

## Adresser

Adressedemo

► Uninett:

2001:700::

► FSI:

2001:700:1100::

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

#### Adressedemo

► Uninett:

2001:700::/32

► FSI:

2001:700:1100::/48

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::/64

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E/128

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

## Adresser

Adressedemo

► Uninett:

2001:700::/32

► FSI:

2001:700:1100::/48

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::/64

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E/128

#### Adressetyper

- ▶ Det finnes flere adressetyper med forskjellige bruksområder:
  - ► Link-local-adresser
  - Site-local-adresser
  - Offentlige unicast-adresser
  - Unike, lokale, aggregerbare adresser
  - Anycast-adresser
  - Multicast-adresser
- Adressene består som oftest av 2 deler:
  - Prefiks
  - Grensesnittadresse
- Unntak gjelder for multicastadressene, som består av flere deler
- Merk at broadcast er avskaffet og er erstattet i stor grad med link-local-multicast

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

## Adresser

Link-local-adresser

- Definert: RFC 4291
- Bruksområde: lokal kommunikasjon internt i VLAN-et, sentral for autokonfigurasjon, blir ikke videresendt til andre VLAN eller til internett
- Prefiks: FE80::/10
- De 54 neste bitene skal settes til null
- De siste 64 bitene settes til MAC48-adressa omformet til modda EUI64-format
- Eksempel: FE80::221:70FF:FE73:686E

#### Site-local-adresser

- ▶ Definert: RFC 3513
- Bruksområde: privat, intern kommunikasjon på lik linje med RFC 1918
- ▶ Prefiks: FEC0::/10
- ▶ De 38 neste bitene settes til null
- ▶ De 16 neste bitene kan brukes til subnet-ID
- ▶ De siste 64 bitene kan settes til MAC48-adressa omformet til modda EUI64-format eller settes manuelt
- ► Eksempel: FEC0:DEAD:BEEF::1337
- ▶ Ikke bruk site-local-adresser (RFC 3879)
- ► Site-local-adresser er erstatta med ULA (RFC 4193)

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag