IPv6-foredrag

Grunnleggende

Trond Endrestøl

Fagskolen Innlandet

19. september 2013

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Foredragets filer

- ► Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
 - ► Subversion: svn co \
 svn://svn.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende
 - ► Web:

svnweb.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende/

- Hovedfila bærer denne identifikasjonen: \$Ximalas: trunk/ipv6-foredrag-grunnleggende.tex 13
 - \$Ximalas: trunk/ipv6-foredrag-grunnleggende.tex 13 2013-09-19 13:22:59Z trond \$
- ► Foredraget er mekket ved hjelp av GNU Emacs, AUCT_EX, MiKT_EX, dokumentklassa beamer, Subversion, TortoiseSVN og Adobe Reader

Hva er IPv6?

- ► En lag-3-protokoll ment å erstatte IPv4
- ► Har eksistert siden desember 1995, RFC 1883
- ► Enkel grunnheader med fast lengde
- ► Flere utvidelsesheadere, riktig rekkefølge er viktig
- ▶ 128-bit adresser
- Ny versjon av ICMP: ICMPv6
- ► ARP og RARP for IPv6 er en del av ICMPv6
 - ▶ Ikke nødvendig med ekstra lim for adressene i lagene 2 og 3
- ▶ Ny versjon av DHCP: DHCPv6
- Automatisk adressekonfigurasjon uten bruk av DHCPv6

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

Kort om IPv6

Hva er IPv6?

- Totalt antall IPv6-adresser:
- \triangleright 2¹²⁸ = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456
- ▶ Bare 1/8 kan brukes til offentlige unicast-adresser:
- \triangleright 2¹²⁵ = 42.535.295.865.117.307.932.921.825.928.971.026.432
- ► Fortsatt mye mer enn det fullstendige IPv4-adresserommet:
- \triangleright 2³² = 4.294.967.296
- ► Bare 3.702.258.688 IPv4-adresser kan bli brukt som offentlige IPv4-unicast-adresser
- ► Se Tronds utregning fra 2012: http://ximalas.info/2012/ 07/20/how-many-ipv4-addresses-are-there/

Hvorfor trenger vi IPv6?

- Verden går tom for offentlige IPv4-adresser
- ► IANA gikk tom i februar 2011
 - ► APNIC gikk tom i april 2011
 - ▶ RIPE gikk tom i september 2012
 - Dersom disse oppfører seg pent:
 - ► LACNIC kan holde på til juni 2014
 - ► ARIN kan holde på til desember 2014
 - ► AFRINIC kan holde på til oktober 2020

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6?
Hvorfor trenger vi IPv6?
IPv6 ved Fagskolen Innlandet
RFC-er om IPv6

Kort om IPv6

Hvorfor trenger vi IPv6?

- ► NAT (RFC 2663), CGN (RFC 6264) og Shared Address Space (RFC 6598) er bare støttebandasje
 - Glem det
 - Ende-til-ende-konnektivitet blir best oppnådd uten noen former for adresseoversettelse
- Hierarkisk adressestruktur
- Enklere planlegging av subnett sammenlignet med IPv4
 - ▶ De fleste IPv6-subnett bruker et 64-bit prefiks
 - Autokonfigurasjon krever et 64-bit prefiks
 - Fast prefikslengde på 64 bit er ikke et absolutt krav
 - DHCPv6 eller manuell konfigurasjon (kan) brukes når prefikslengda er ulik 64 bit
- Kortere rutingtabeller

Hvorfor trenger vi IPv6?

Uninett annonserer disse IPv4-subnettene med BGP:

```
▶ 78.91.0.0/16,
                    128.39.0.0/16,
                                        129.177.0.0/16,
  129.240.0.0/15.
                     129.242.0.0/16,
                                        144.164.0.0/16,
  151.157.0.0/16.
                     152.94.0.0/16,
                                        156.116.0.0/16,
  157.249.0.0/16,
                       158.36.0.0/14,
                                          161.4.0.0/16
  193.156.0.0/15,
                   192.111.33.0/24,
                                       192.133.32.0/24,
  192.146.238.0/23
```

- ► Til gjengjeld trenger Uninett bare å annonsere dette IPv6-prefikset:
- **2001:700::/32**

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

Kort om IPv6

IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ▶ 1994: Ble tildelt 128.39.174.0/24 av Uninett
- ▶ 1. juni 2005: Ny IT-ansvarlig, yours truly
- ▶ Høsten 2005: Fikk reservert IPv4-serien 128.39.172.0/23
- ▶ Påska 2006: Fikk reservert IPv6-serien 2001:700:1100::/48
- ► Før og etter pinsehelga 2006: Fiberlinjer fra serverrommet og til sentralt punkt i hver etasje i hovedetasjen
- ► Sommeren 2006: Nytt Cisco-gear som Catalyst 3560G og 2960
 - ▶ 128.39.174.0/24 ble brukt til servernett og ansattnett, m.m.
 - ▶ 128.39.172.0/24 ble brukt til datalab
 - ▶ 128.39.173.0/24 ble brukt til klienter på trådløst studentnett

IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ▶ 6. september 2006: IPv6-linknettet 2001:700:0:11D::/64 ble aktivert mellom HiG/Uninett og FSI
 - 2001:700:0:11D::1/64 brukes hos HiG
 - 2001:700:0:11D::2/64 brukes hos FSI
- Samme dag ble IPv6-subnett innført for FSI-VLAN-ene 20, 30, 70 og 80.
 - ► FSI-VLAN 20: 2001:700:1100:1::/64
 - FSI-VLAN 30: 2001:700:1100:2::/64
 - ► FSI-VLAN 70: 2001:700:1100:3::/64
 - ► FSI-VLAN 80: 2001:700:1100:4::/64
- ► Sommeren 2007: Genererte og registrerte ULA-serien FD5C:14CF:C300::/48 for FSI-VLAN som tidligere bare brukte RFC-1918-adresser.

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

Kort om IPv6

IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- Høsten 2010: Enda en IPv4-serie ble innført: 128.39.194.0/24
 - ▶ 128.39.172.0/23 brukes til klienter på trådløst studentnett
 - ▶ 128.39.194.0/24 brukes til datalab etter samme mønster som for 128.39.172.0/24
- ▶ I dag er de fleste brukere kasta over til OFK-nettene
- ▶ Dette skjedde etter ombyggingen i 2011–2012
- Andreklasse data er velsignet med å kunne velge mellom FSIog OFK-nettene
- ► Andreklasse data velger som regel det førstnevnte, vanligvis FSI-VLAN 48, 128.39.194.192/27 og 2001:700:1100:8008::/64

IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ► Alle FSI-VLAN har både IPv4- og IPv6-adresser
- ► FSI-VLAN med offentlige IPv4-adresser bruker offentlige IPv6-adresser fra 2001:700:1100::/48-serien
- ► FSI-VLAN med private IPv4-adresser (RFC 1918) bruker private IPv6-adresser fra FD5C:14CF:C300::/48-serien
- Private adresser brukes for alt utstyr som ikke har behov for internettforbindelse:
 - Switcher (med unntak av kjerneswitchen som er L3-router for nettverket ved FSI)
 - Basestasjoner
 - WLAN-kontroller
 - UPS-er
 - Skrivere
 - VPN-klienter

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser Hva er IPv6? Hvorfor trenger vi IPv6? IPv6 ved Fagskolen Innlandet RFC-er om IPv6

Kort om IPv6

RFC-er om IPv6

- ► IPv6-spesifikasjon: RFC 2460, RFC 5095, RFC 5722, RFC 5871, RFC 6437, RFC 6564, RFC 6935 og RFC 6946
- ► ICMPv6: RFC 4443 og RFC 4884
- ▶ Neighbor Discovery: RFC 4861, RFC 5942 og RFC 6980
- ▶ Path MTU: RFC 1981
- ► DHCPv6: RFC 3315, RFC 4361, RFC 5494, RFC 6221, RFC 6422 og RFC 6644
- Overføring av IPv6-pakker over Ethernet: RFC 2464 og RFC 6085

Kort om IPv6 RFC-er om IPv6

- ► Adressearkitektur: RFC 4291, RFC 5952 og RFC 6052
- ► Unicastadresser: RFC 3587
- ▶ ULA: RFC 4193
- ► Autokonfigurering av adresser: RFC 4862
- ► Random interface ID: RFC 4941
- Prefiks-baserte multicastadresser: RFC 3306, RFC 3956 og RFC 4489
- ► For programmerere av nettverksprogrammer: RFC 4038

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

IPv6-header

► Bla, bla, bla

- ▶ 128 bit
- Heksadesimal notasjon
- ▶ 16 bit grupperes, adskilt med kolon
- ► Ledende nuller kan sløyfes
- ► To eller flere 16-bit-blokker med nuller kan slås sammen til :: (dobbelkolon), bare én gang pr. adresse
- Prefikslengde angis ved å slenge på en skråstrek og antall signifikante bit fra venstre mot høyre

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

Adressedemo

Uninett:

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

► IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

Adressedemo

Uninett:

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

► IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

Adresser

Adressedemo

► Uninett:

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

► IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

Adressedemo

Uninett:

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

► IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

Adresser

Adressedemo

Uninett:

2001:700:0:0:0:0:0:0

► FSI:

2001:700:1100:0:0:0:0:0

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3:0:0:0:0

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

Adressedemo

► Uninett:

2001:700:0:0:0:0:0:0

► FSI:

2001:700:1100:0:0:0:0:0

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3:0:0:0:0

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

Adresser

Adressedemo

► Uninett:

2001:700:0:0:0:0:0:0

► FSI:

2001:700:1100:0:0:0:0:0

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3:0:0:0:0

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

Adressedemo

Uninett:

2001:700::

► FSI:

2001:700:1100::

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

Adresser

Adressedemo

► Uninett:

2001:700::

► FSI:

2001:700:1100::

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

Adressedemo

► Uninett:

2001:700::/32

► FSI:

2001:700:1100::/48

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::/64

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E/128

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

Adresser

Adressedemo

► Uninett:

2001:700::/32

► FSI:

2001:700:1100::/48

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::/64

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E/128

Adressetyper

- ▶ Det finnes flere adressetyper med forskjellige bruksområder:
 - ► Link-local-adresser
 - Site-local-adresser
 - Offentlige unicast-adresser
 - Unike, lokale, aggregerbare adresser
 - Anycast-adresser
 - Multicast-adresser
- Adressene består som oftest av 2 deler:
 - Prefiks
 - Grensesnittadresse
- Unntak gjelder for multicastadressene, som består av flere deler
- Merk at broadcast er avskaffet og er erstattet i stor grad med link-local-multicast

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser

Adressedemo Adressetyper

Adresser

Link-local-adresser

- ▶ Definert: RFC 4291
- Bruksområde: lokal kommunikasjon internt i VLAN-et, sentral for autokonfigurasjon, blir ikke videresendt til andre VLAN eller til internett
- Prefiks: FE80::/10
- ▶ De 54 neste bitene skal settes til null
- De siste 64 bitene settes til MAC48-adressa omformet til modda EUI64-format
- Eksempel: FE80::221:70FF:FE73:686E

Site-local-adresser

- ▶ Definert: RFC 3513
- Bruksområde: privat, intern kommunikasjon på lik linje med RFC 1918
- ▶ Prefiks: FEC0::/10
- ▶ De 38 neste bitene settes til null
- ▶ De 16 neste bitene kan brukes til subnet-ID
- ▶ De siste 64 bitene kan settes til MAC48-adressa omformet til modda EUI64-format eller settes manuelt
- ► Eksempel: FEC0:DEAD:BEEF::1337
- ► Ikke bruk site-local-adresser (RFC 3879)
- ► Site-local-adresser er erstatta med ULA (RFC 4193)

Trond Endrestøl

IPv6-foredrag