




可执行文件的加载

南京大学 计算机科学与技术系 袁春风


email: cfyuan@nju.edu.cn 2015.6

可执行文件的存储器映像



可执行文件的加载

- 通过调用<u>execve系统调用函数</u>来调 用加载器
- 加载器(loader)根据可执行文件的程序(段)头表中的信息,将可执行文件的代码和数据从磁盘"拷贝"到存储器中(实际上不会真正拷贝,仅建立一种映射,这涉及到许多复杂的过程和一些重要概念,将在后续课上学习)
- 加载后,将PC(EIP)设定指向
 Entry point (即符号_start处),最
 终执行main函数,以启动程序执行



start: __libc_init_first → _init → atexit → main → _exit

\$ readelf -h main

ELF Header:

Magic: 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 ...

Class: ELF32

Data: 2's complement, little endian

Version: 1 (current)

OS/ABI: UNIX - System V

ABI Version: 0

Type: EXEC (Executable file) 注意:程序入

Entry point address: x8048580

Start of program headers: 52 (bytes into file

Start of section headers: 3232 (bytes into

Flags: 0x0

Size of this header: 52 (bytes)

Size of program headers: 32 (bytes)

Number of program headers: 8

Size of section headers: 40 (bytes)

Number of section headers: 29

Section header string table index: 26

ELF 头
程序头表
.init 节
.text 节
.rodata 节
.data 节
.bss 节
.symtab 节
.debug 节
.strtab 节
.line 节
Section header table (节头表)

程序的加载和运行

- UNIX/Linux系统中,可通过调用execve()函数来启动加载器。
- execve()函数的功能是在当前进程上下文中加载并运行一个新程序。
 execve()函数的用法如下:

```
int execve(char *filename, char *argv[], *envp[]);
filename是加载并运行的可执行文件名(如./hello),可带参数列表
argv和环境变量列表envp。若错误(如找不到指定文件filename)
,则返回-1,并将控制权交给调用程序;若函数执行成功,则不返回
,最终将控制权传递到可执行目标中的主函数main。
```

· 主函数main()的原型形式如下:

```
int main(int argc, char **argv, char **envp); 或者:
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]);
argc指定参数个数,参数列表中第一个总是命令名(可执行文件名)
例如:命令行为"ld-o test main.o test.o"时, argc=6
```

程序的加载和运行

问题:hello程序的加载和运行过程是怎样的?

Step1:在shell命令行提示符后输入命令:\$./hello[enter]

Step2:shell命令行解释器构造argv和envp



Step3:调用fork()函数,创建一个子进程,与父进程shell完全相同(只读/共享),包括只读代码段、可读写数据段、堆以及用户栈等。

Step4:调用execve()函数,在当前进程(新创建的子进程)的上下文中加载并运行hello程序。将hello中的.text节、.data节、.bss节等内容加载到当前进程的虚拟地址空间(仅修改当前进程上下文中关于存储映像的一些数据结构,不从磁盘拷贝代码、数据等内容)

Step5:调用hello程序的main()函数,hello程序开始在一个进程的上下文中运行。 int main(int argc, char *argv[], char *envp[]);