Prof. Ricardo Inácio Álvares e Silva

# Sistemas Operacionais

Revisão de Hardware

#### Lorem Ipsum Dolor

#### Escopo da aula

- \* Processadores
  - \* Tecnologias envolvidas
  - \* Assembly MIPS básico
- \* Memórias
  - \* Hierarquia
  - \* Diversos tipos de memórias
- \* Dispositivos E/S
  - \* Exemplos
  - Drivers




#### Processadores

- \* Funcionamento
  - Lê palavra da memória Decodifica instrução
  - \* Executa

- \* Registradores
  - Propósito geral
  - Contador de programa
  - Ponteiro da pilha
  - \* PSW (Program Status Word)

Processador básico



Memória Principal

- CISC Complex Instruction Set Computer
  - \* Feito para programadores humanos, em assembly
  - Muitas funcionalidades complicam o projeto da CPU
- RISC Reduced Instruction Set Computer
  - \* Feito para programação de alto nível, linguagens compiladas
  - Projeto mais simples possibilitou novas técnicas
    - \* Pipeline
      - \* "Uma instrução por ciclo"
    - \* Superscalar
      - \* Vários pipelines em um único núcleo

#### Execução sem Pipeline

Tempos	T1	T2	Т3	T4	T5	T6	T7	Т8
Próxima	i1	-	-	-	i2	-	-	-
Decodific	-	i1	-	-	-	i2	-	-
Execução	-	-	i1	<del>-</del>	<u>-</u>	-	i2	-
Armazen	-	-	-	i1	-	-	-	i2

#### Execução com Pipeline

Tempos	T1	T2	Т3	T4	T5	T6	T7	Т8
Próxima	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8
Decodific	-	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7
Execução	-	-	i1	i2	i3	i4	i5	i6
Armazen	-	-	-	i1	i2	i3	i4	i5

- Modos de operação
  - Controlado por registrado especial PSW
  - \* Usuário
    - \* Não pode acessar toda a memória
    - Nem utilizar todas as instruções

- Supervisor (ou Kernel)
  - Acesso completo
  - \* Destinado somente ao Sistema Operacional

- \* Lei de Moore
  - \* Tamanho se reduz pela metade a cada 1 ano e meio
  - \* Desempenho é melhorado à medida que sobra espaço
- Multithreading (Hyperthreading)
  - Múltiplas threads por núcleo
- \* Multicore
  - Um mesmo chip possui vários processadores
- \* Sistema operacional precisa diferenciar entre Multithreading e Multicore
  - \* Afeta o desempenho, por causa da memória cache e processos

## Linguagem montadora

- \* O circuitos eletrônicos do computador só entendem variações no estado de correntes elétricas
  - \* Mais utilizada é variação binária: ausente presente
- \* Para facilitar compreensão humana, é expressa em números
  - \* Binária: 0 (ausente) 1 (presente)
- Instruções para o processador são variações em uma combinação de correntes
  - \* Ex: ausente presente ausente ausente, ou 0100

- \* Linguagem de máquina são as possíveis combinações de estados de correntes que fazem o processador operar
  - é expressa pelos valores números dos estados das correntes combinadas
  - \* Exemplos (fictícios):
    - \* 0010 -> soma registrador A com registrador B
    - \* 1000 -> PC recebe o valor de A, ou seja, um desvio

- \* Os primeiros computadores eram programados em linguagem de máquina
  - \* A dificuldade tornava contraproducente
  - Processadores mais complexos eram impossíveis de serem operados
- \* A solução foi elaborar uma linguagem mnemônica (procure no google), chamada de **linguagem montadora**
- \* Ao invés do programador chamar 0100 para somar, ele indica add A, B e um programa traduz automaticamente

- Por estar intimamente ligada a linguagem de máquina, cada processador tem sua própria linguagem montadora
- Na nossa disciplina, vamos considerar as instruções do MIPS
  - Primeiro processador RISC e com pipelines
  - Utilizado em supercomputadores e roteadores de redes

# Registradores do MIPS

Nome	Descrição
\$zero	Registrador que sempre contém o valor <b>zero</b>
\$v0 - \$v1	Utilizados para retornar valores de rotinas (funções e métodos)
\$a0 - \$a3	Utilizados para passar <b>argumentos</b> para funções
\$t0 - \$t9	Registradores temporários, que podem ser apagados em alguma rotina chamada
\$s0 - \$s7	Registradores salvos, nunca são apagados por uma rotina chamada
\$sp	(Stack pointer), aponta para o topo da pilha na memória
\$ra	( <b>Return address</b> ), armazena o valor de retorno de uma subrotina para o PC da rotina que a chamou
\$pc	(Program counter), armazena o valor da próxima instrução a ser buscada na memória

- \* Estes registradores são denominados de propósito geral, e podem ser utilizados por qualquer uma das instruções
  - \* Lógicas
  - \* Aritméticas
  - Leitura/Escrita de memória
  - \* Desvios na linha de execução

- \* lw rd, src
  - \* Load Word carrega uma palavra de 32 bits da memória
- \* Exemplos:

```
# Valores constantes e strings do programa
.data
CARTEIRA:
    .word 300
SALARIO:
    .word 1000

# Instruções do programa vão abaixo de .text
.text
    lw $t0, CARTEIRA
    lw $t1, SALARIO
```

- \* li rd, src
  - \* Load Immediate carrega um valor expresso direto na instrução
- \* Exemplo:

```
# Valores constantes e strings do programa
.data
CARTEIRA:
    .word 300

# Instruções do programa vão abaixo de .text
.text
    lw $t0, CARTEIRA
    li $t1, 1000  # Salario
```

- \* add rd, rs, rt
  - \* Add soma rs com rt e guarda em rd
- \* Exemplo:

```
# Valores constantes e strings do programa
.data
CARTEIRA:
   .word 300

# Instruções do programa vão abaixo de .text
.text
   lw $t0, CARTEIRA
   li $t1, 1000  # Salario
   add $t2, $t0, $t1
```

- \* sub rd, rs, rt
  - \* Subtract subtrai rt de rs e guarda em rd

- \* swrs, dst
  - \* Store Word armazena valor de rs na memória

```
# Valores constantes e strings do programa
.data
CARTEIRA:
   .word 300
# Instruções do programa vão abaixo de .text
.text
   lw $t0, CARTEIRA
   li $t1, 1000
                      # Salario
   add $s0, $t0, $t1
   li $t0, 447
                        # Valor dos impostos
   sub $s0, $s0, $t0
   sw $s0, CARTEIRA
```

- \* j target
  - \* Jump registrador \$pc recebe valor de target

```
# Valores constantes e strings do programa
.data
CARTEIRA:
   .word 300
# Instruções do programa vão abaixo de .text
.text
COMPUTA SALARIO:
   lw $t0, CARTEIRA
   li $t1, 1000
                       # Salario
   add $s0, $t0, $t1
   li $t0, 447
                        # Valor dos impostos
   sub $s0, $s0, $t0
   sw $s0, CARTEIRA
   j COMPUTA SALARIO
```

- \* bne rs, rt, target
  - \* Branch if Not Equal \$pc recebe valor de target se rs != rt

```
.data
CARTEIRA:
   .word 300
.text
   li $a0, 12
                        # Meses de cálculo
COMPUTA SALARIO:
   lw $t0, CARTEIRA
   li $t1, 1000
                       # Salario
   add $s0, $t0, $t1
   li $t0, 447
                        # Valor dos impostos
   sub $s0, $s0, $t0
   sw $s0, CARTEIRA
   addi $a0, $a0, -1
   bne $a0, $zero, COMPUTA_SALARIO
```

- \* Outras instruções de instruções de desvio:
  - \* beq rs, rt, target Branch if Equal
  - \* blt rs, rt, target Branch if Less Than
  - \* ble rs, rt, target Branch if Less or Equal
  - \* bgt rs, rt, target Branch if Greater Than
  - \* bge rs, rt, target Branch if Greater or Equal

- \* Chamando uma rotina:
  - \* jal target
    - Jump And Link
    - \* armazena o valor de \$pc em \$ra
    - \* copia o valor de target para \$pc
- \* Retornando de uma rotina:
  - \* jr rt
    - \* Jump to Register \$pc recebe o valor de rt
    - Para retornar, jr \$ra

```
.data
CARTEIRA:
   .word 300
.text
   lw $a0, CARTEIRA
   li $a1, 12
                   # Meses de cálculo
   li $a2, 1000 # Valor do salário
   li $a3, 437 # Imposto mensal bruto
   jal COMPUTA SALARIO # Chama a rotina do salario
   sw $v0, CARTEIRA
# Nossa rotina de salários
COMPUTA SALARIO:
   add $a0, $a0, $a2 # Soma salario com carteira
   sub $a0, $a0, $a3 # Subtrai os impostos
   addi $a1, $a1, -1 # decrementa um mês
   bne $a1, $zero, COMPUTA SALARIO
   add $v0, $a0, $zero # Copia o resultado para retorno
   jr $ra
                      # Retorna após o "jal"
```

#### Chamadas ao sistema


- \* Suponha que queiramos escrever o resultado do salário na tela
- \* Quem faz isso é o sistema operacional, que tem uma rotina específica para essa funcionalidade
- \* Bastaria o processador chamar a rotina
- Porém, rotinas do SO são restritas ao kernel (superusuário), inacessíveis ao nosso programa
- \* Para chamá-la, utilizamos uma instrução que passa o controle para o SO, ao mesmo tempo que indica o que gostaríamos que ele fizesse (ele não é obrigado a obedecer)

- \* Esse tipo de rotina é conhecida como chamadas ao sistema (system calls)
- \* Elas são invocadas através de instruções que causam uma interrupção (interruption) no processador
- \* Cada sistema operacional responde às interrupções e chamadas ao sistema de maneira diferente
  - \* Imagine um programa em <u>linguagem de máquina</u> do *Core i5*, com <u>chamadas ao sistema</u> do *Linux*
  - \* Rodará em um computador com o mesmo *Core i5* e *Windows*? Por quê?

- \* No MIPS, a instrução de interrupção é:
  - \* syscall
    - \* não possui nenhum parâmetro direto na instrução
    - \* Cada SO utiliza sua própria forma para descobrir porque foi feito aquele *syscall* pelo programa do usuário
- \* No Sistema Operacional do MARS (nosso simulador)
  - \* \$v0 é usado para indicar qual serviço o usuário deseja
  - \* cada serviço utiliza alguns registradores para receber parâmetros, <u>têm que consultar no manual</u>

```
.data
CARTETRA:
    .word 300
STR SALARIO:
    .asciiz "O salario calculado foi de: "
.text
    lw $a0, CARTEIRA
    li $a1, 12  # Meses de cálculo
li $a2, 1000  # Valor do salário
li $a3, 437  # Imposto mensal bruto
    jal COMPUTA SALARIO # Chama a rotina do salario
    sw $v0, CARTEIRA
    li $v0, 4  # N° serviço escrita de string
    la $a0, STR SALARIO # Endereço da frase a escrever
    syscall
    li $v0, 1  # Serviço de escrita de inteiros
    lw $a0, CARTEIRA
    syscall
    li $v0, 10  # Serviço de fim de programa
    syscall
# Nossa rotina de salários
COMPUTA SALARIO:
    add $a0, $a0, $a2  # Soma salario com carteira sub $a0, $a0, $a3  # Subtrai os impostos addi $a1, $a1, -1  # decrementa um mês
    bne $a1, $zero, COMPUTA_SALARIO
    add $v0, $a0, $zero # Copia o resultado para retorno
               # Retorna após o "jal"
    jr $ra
```

#### Memória



- \* Registradores
  - Dentro do processador
  - \* Pouquíssima disponibilidade entre 16 a 64 palavras
  - \* Acesso direto para o programador
- \* Cache
  - \* Até 3 níveis: L1, L2, L3
  - \* Acesso varia
    - \* Controle automático pelo processador
    - Ajuda do Sistema Operacional
  - \* Erro e acerto de cache

- Memória principal
  - Maior quantidade
  - Desempenho médio (10x inferior)
  - Volátil
  - \* Acesso aleatório
  - \* Com memória virtual, acesso intermediado por hardware e SO

- \* ROM, EEPROM, Flash e CMOS
  - \* Persistentes
  - Algumas tem limitações em rescritas

#### Discos

- \* Ainda mais barata
  - \* Desempenho pior (100x em relação a RAM)
  - Dados persistem

- \* Componentes
  - Braços, trilhas e cilindros
  - \* Acessos aleatórios possíveis, porém prejudicam desempenho

- Memória virtual
  - \* Estende e protege a memória principal
  - \* Depende da MMU (Memory Management Unit)
  - \* Implementação Hardware Software (SO)
  - Melhora o desempenho em ambientes multiprogramados


# Fitas magnéticas

- Mais barata e durável
- Uma gravação dura de minutos a horas
- \* Acesso sequencial
- \* Ideal para backups, ainda é utilizada em servidores

\* tarballs - serializa diversos arquivos para gravar em fita

#### Dispositivos E/S

- \* Possuem controlador próprio
  - \* Operam o dispositivo
  - \* Exemplos:
    - \* IDE
    - \* SCSI
    - \* Rede
    - \* Vídeo



- \* SO comunica com os controladores
  - Driver de dispositivo
  - \* Registradores dos controladores
  - Endereço E/S
    - Instruções IN e OUT
    - \* Mapeamento no espaço de memória
  - \* Métodos
    - \* Pooling
    - \* Interrupção
    - DMA (Direct Memory Access)

