Le Piaf

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN & CARTA ONLINE

Manual del panel

Cómo tomar pedidos, cobrar, manejar la caja y mantener la carta al día.
Pensado para el dueño y el encargado de Le Piaf.

Desarrollo & Soporte: Cristian Delgado · DelgadoDev

Web: **delgadodev.com.ar** · WhatsApp / Tel: **261 747-8090** · Ozamis y Vergara, Maipú · Octubre 2026

Antes de empezar

El sistema tiene dos partes:

- **La web del local**: lo que ven los clientes. Ahí miran la carta y hacen su pedido desde el celular.
- **El panel**: lo que usás vos. Se entra agregando `/panel` a la dirección de la web (por ejemplo `le-piaf.vercel.app/panel`).

> 💡 **Usá una compu o una tablet para el servicio**
>
> En una pantalla grande ves todas las columnas de pedidos juntas. El celular sirve de respaldo, pero con muchos pedidos se vuelve incómodo.

Qué hay en este manual

1. Entrar al panel y tu contraseña
2. Un día de trabajo, paso a paso
3. Pedidos: el tablero y los pedidos falsos
4. Cobrar y entregar
5. Cargar un pedido a mano
6. Delivery
7. La caja
8. Resumen y ventas
9. La carta: productos, precios y fotos
10. Promos y banner de fecha especial
11. QR de la carta
12. Configuración
13. Lo que ve el cliente
14. Problemas comunes


Quién puede hacer qué

Rol	Puede
Dueño	Todo: pedidos, caja, ventas, carta, promos, QR y configuración.
Encargado	Todo menos la configuración del local.
Mozo	Ver pedidos, cargar pedidos a mano y manejar los que cargó él.

1. Entrar al panel y tu contraseña

1. Abrí la dirección del panel.
2. Escribí tu **email** y tu **contraseña**. El ojito muestra lo que escribís.
3. Tocá **Entrar**.

> 🔒 **5 intentos fallidos**
>
> Si le errás 5 veces a la contraseña, el panel se bloquea **10 minutos** por seguridad. Podés esperar o tocar **Recuperar contraseña**.




Pantalla para entrar.

Me olvidé la contraseña

1. En la pantalla de entrada tocá **¿La olvidaste?**.
2. Escribí tu email y tocá **Enviarme el link**.
3. Abrí el mail (mirá también en *spam*), tocá el link y elegí una contraseña nueva.

Cambiar la contraseña


Entrá a **Mi cuenta** (menú de la izquierda). Escribí la contraseña actual, la nueva dos veces (mínimo 8 caracteres) y tocá **Cambiar contraseña**.



Mi cuenta: tus datos y el cambio de contraseña.

2. Un día de trabajo, paso a paso

1. **Abrí la caja** con el efectivo del cambio (*Caja → Abrir caja*).
2. Entrá a **Pedidos** y tocá **Activar sonido de pedidos**. Así suena cada vez que entra uno.
3. Cuando entra un pedido, tocá **Aceptar**: el cliente ve que lo estás preparando.
4. Cuando está listo, tocá **Marcar listo**. El cliente lo ve en su celular.
5. Al entregarlo, tocá **Cobrar y entregar** y marcá cómo pagó.
6. Si pagás algo en efectivo (pan, gas, un retiro), anotalo en **Caja → Movimientos**.
7. Al terminar, **cerrá la caja**: contás la plata y el sistema te dice si falta o sobra.



Resumen: lo que vendiste hoy y el estado de la caja, apenas entrás.


3. Pedidos: el tablero

Todos los pedidos del día aparecen solos, sin recargar la página. Cada columna es una etapa y tiene su color:

Nuevos
Recién entraron. Hay que aceptarlos.

En preparación
Los estás haciendo.

Listos
Esperan que los retiren o que salgan.



El tablero de pedidos. El botón grande de cada tarjeta lleva el pedido a la etapa siguiente.


Cómo leer una tarjeta

- **#4**: número del pedido del día. Es el que le decís al cliente.
- **Web / Mostrador / Teléfono**: de dónde vino.
- 🕐 **minutos**: hace cuánto entró. Se pone **en rojo** si un pedido nuevo espera más de 5 minutos o si se pasó la demora.
- Lo que pidió, con las **notas resaltadas** (“sin cebolla”).
- El **total** y cómo va a pagar: *Efectivo · a cobrar*, *Transferencia · a cobrar* o *✓ Pagado*.

> 🔔 **Si no suena**
>
> Los navegadores no dejan sonar nada hasta que tocás la pantalla. Cada vez que abras el panel, tocá **Activar sonido de pedidos** (el botón amarillo que titila).

3. Pedidos: el detalle

Tocá cualquier tarjeta para ver todo el pedido:




Detalle del pedido.

- **Avisar por WhatsApp**: abre WhatsApp con un mensaje ya escrito para el cliente ("Tu pedido #12 está listo para retirar 🙌").
- **Demora**: con `−` y `+` la cambiás de a 5 minutos. El cliente la ve en su celular.
- **Rechazar / Cancelar pedido**: te pide el motivo ("Nos quedamos sin stock"), y el cliente lo ve.

3. Clientes nuevos y pedidos falsos

Para evitar pedidos en joda sin obligar a nadie a registrarse, la primera vez que un número pide por la web tiene que **confirmar por WhatsApp**:

1. El cliente hace el pedido y la web le muestra **"Falta un paso"** con un botón que abre WhatsApp con el mensaje ya escrito (*"Confirmo mi pedido #12…"*).
2. En el tablero, el pedido aparece con borde punteado y ⏳ **Sin confirmar · vence en 15 min**.
3. Cuando te llega su WhatsApp, tocá ✓ **Ya confirmó por WhatsApp**. Desde ahí es un pedido normal y lo podés aceptar.
4. Si no confirma en **15 minutos**, se cancela solo y te aparece un aviso.



Un pedido sin confirmar (abajo), con su cuenta regresiva.



Lo que ve el cliente nuevo.

> **Los clientes que ya compraron no confirman nada**
> Cuando le entregás un pedido a un número, las próximas veces pide directo, como siempre.

Si el cliente se arrepiente

Mientras no aceptaste el pedido, el cliente lo puede cancelar desde su seguimiento. Te aparece un aviso en rojo: *"El cliente canceló el pedido #10"*.


Bloquear un número

Si alguien hace pedidos falsos, abrí el pedido y tocá **Bloquear este número** (abajo de todo). No va a poder pedir más por la web: le aparece que escriba por WhatsApp. La lista de bloqueados está en **Configuración** → **Pedidos falsos**, donde también lo podés desbloquear.

4. Cobrar y entregar

Hay tres formas de cobrar. Usá la que te quede más cómoda:

Cómo	Cuándo conviene
💵 **Efectivo** o 🏦 **Transf.** en la tarjeta	Cobra el total en un toque. Abajo aparece **Deshacer** por si te equivocaste.
Otro en la tarjeta	Para cobrar una parte, o para calcular el vuelto.
Cobrar y entregar	Al entregar un pedido que no estaba pagado. Te pregunta cómo pagó.



Al entregar un pedido sin cobrar, el sistema te pregunta cómo pagó.

Entregar sin cobrar

Si le fiás o paga después, tocá **Entregar sin cobrar**. El pedido queda marcado en rojo: *"Entregado sin cobrar"*. Lo encontrás abajo en **Entregados y cancelados de hoy** y lo podés cobrar cuando pague.


Transferencias

Marcala como cobrada solo cuando veas la plata acreditada en la app del banco.

5. Cargar un pedido a mano

Para lo que te piden en el mostrador o por teléfono. Tocá **+ Nuevo pedido**:

1. Tocá los productos para sumarlos (usá el buscador si hay muchos). Los que tienen variantes o extras te dejan elegir.
2. Ajustá las cantidades con `−` y `+`.
3. Elegí si es para llevar o para comer acá, y si vino por mostrador o por teléfono.
4. Nombre y WhatsApp son opcionales.
5. Si ya pagó, marcá **Ya pagó** y el medio. Tocá **Cargar pedido**.




Pedido de mostrador. Entra directo a “En preparación”.

6. Delivery

El delivery se prende en **Configuración → Formas de entrega**. Cuando está prendido:

1. El cliente elige **Delivery** y deja su dirección. La web le avisa que le vas a confirmar el envío por WhatsApp.
2. En el tablero, la tarjeta muestra la dirección y el aviso **Envío a confirmar**.
3. Escribile al cliente por WhatsApp: si llegás a su zona y cuánto sale el envío.
4. En el detalle del pedido, cargá el **costo del envío** y tocá **Guardar envío**. Se suma al total y el cliente lo ve en su celular.



Configuración → Formas de entrega.


7. La caja

Abrir la caja

Al empezar el día, entrá a **Caja**, poné con cuánto efectivo arrancás (el cambio) y tocá **Abrir caja**. Desde ahí, cada cobro se suma solo.

Si te olvidás de abrirla

En Pedidos aparece el aviso “La caja está cerrada”. Los cobros se registran igual en las ventas, pero no suman a ninguna caja.




Caja abierta: cuánto efectivo tendría que haber, las transferencias y los movimientos.

Movimientos de efectivo

Si sale plata de la caja (pagás al proveedor, retirás) o entra (te traen cambio), anotalo: elegí **Sale plata** o **Entra plata**, el tipo, el monto y un detalle. Los movimientos no se borran: si te equivocás, anotá uno al revés.

7. La caja: cerrar

1. Tocá **Cerrar caja**.
2. Contá el efectivo y escribilo. El sistema te dice al instante **“Da justo”**, **“Faltan $…”** o **“Sobran $…”**.
3. Revisá las transferencias contra la app del banco.
4. Si hace falta, dejá una nota y tocá **Cerrar caja**.



Cierre de caja: lo que tendría que haber contra lo que contaste.


Debajo de la caja queda el **historial de cierres**: cuándo se cerró, quién la cerró y cuánto faltó o sobró.

8. Resumen y ventas

Resumen (la primera pantalla) muestra lo vendido hoy, la cantidad de pedidos, el ticket promedio y el estado de la caja.

Ventas muestra:


- Hoy comparado con el **mismo día de la semana pasada** (▲ o ▼ en %).
- Lo vendido en los últimos **7 o 30 días**, día por día.
- **Lo más vendido** y los **horarios con más pedidos**.



Ventas. Cuentan solo los pedidos cobrados; los cancelados no suman.

9. La carta: productos, precios y fotos

En **Carta** están todos tus productos agrupados por categoría. Lo que guardás se ve en la web a los pocos segundos.




La carta en el panel.

- **Se terminó algo:** apagá el interruptor **Disponible**. En la web aparece como agotado y no se puede pedir.
- **Cambiar el orden:** arrastrá desde los puntitos de la izquierda.
- **Copiar un producto parecido:** botón de duplicar.
- **Aumento de precios:** en la pestaña **Aumento de precios** subís todo (o una categoría) en un porcentaje. Antes de aplicarlo te muestra cómo quedan los precios.

9. Editar un producto

Tocá el lápiz de un producto:



Editar producto: nombre, descripción, precio y foto.

- **Precio en 0**: la web muestra “Consultar”.
- **Foto:** tocá **Subir foto**. Se achica sola para que la web cargue rápido. Si no tiene foto, se muestra el ícono de la categoría.
- **Más opciones:** variantes (napolitana, a caballo), extras (cheddar, huevo), etiquetas y días en que se vende.


> 📸 **Fotos que venden**
> Sacalas con luz natural, de cerca y con el plato ocupando casi toda la foto. Horizontales o cuadradas.

10. Promos y banner de fecha especial

En **Promos** cargás los combos. La primera promo activa sale destacada en la web. Cada una puede tener días y horarios (por ejemplo “Lunes a jueves de 20 a 23”).

El **banner de fecha especial** es una imagen grande debajo de la portada de la web, para el Día del Padre, un partido o un aniversario:

1. Subí una imagen para computadora (horizontal) y otra para celular (vertical).
2. Escribí qué dice el banner.
3. Elegí desde qué día y hasta qué día se muestra, y prendelo. Se apaga solo al terminar la fecha.




Banner de fecha especial y promos.

11. QR de la carta

El QR lleva a la web del local, con la carta y los pedidos. Para las mesas, la vidriera o el mostrador:

- **Descargar PNG**: para mandarlo o subirlo a redes.
- **Imprimir o guardar PDF**: *1 grande* (para la vidriera) o *4 por hoja* (para las mesas).

> **Antes de imprimir**
>
> Escanealo con tu celular y fijate que abra la web correcta. Si cambia el dominio del local, hay que imprimirlo de nuevo.




Generador del QR con el logo del local.

12. Configuración

Solo la ve el **dueño**. Tiene lo que puede cambiar cada tanto:

- **Contacto y redes**: WhatsApp (con código de país y área, sin espacios), Instagram y Facebook.

- **Horarios**: días y horas de atención. Fuera de horario la web muestra “Cerrado” y no deja pedir.
- **Formas de entrega**: retiro en el local y delivery.
- **Pedidos falsos**: prender o apagar la confirmación por WhatsApp de clientes nuevos, permitir aceptarlos sin confirmar, y la lista de números bloqueados.




Configuración del local.

> **¿Querés cambiar colores, textos de la web o la dirección?**
> Eso lo maneja DelgadoDev: escribinos y lo actualizamos.


13. Lo que ve el cliente

Así pide un cliente desde su celular:


1. Mira la carta y toca **+** en lo que quiere.
2. Abre **Ver pedido**, pone su nombre y su WhatsApp, elige cómo lo quiere y cómo paga.
3. Toca **Confirmar pedido** y recibe el **número de pedido**. Si es su primer pedido, lo confirma por WhatsApp.
4. Con **Seguir mi pedido** ve en vivo cuando lo aceptás, cuando está listo y si ya figura como pagado. Mientras no lo aceptaste, lo puede cancelar.



El carrito.



Pedido recibido.



Seguimiento en vivo.

14. Problemas comunes

Qué pasa	Qué hacer
No suena cuando entra un pedido	Tocá **Activar sonido de pedidos** cada vez que abrís el panel. Revisá que el volumen de la compu o la tablet esté alto.
Cambié un precio y la web no lo muestra	Esperá unos segundos y recargá la web. Si sigue igual, avisá a soporte.
Un cliente dice que no puede pedir	Fijate que el local esté **dentro del horario** (Configuración → Horarios) y que los productos estén **disponibles**.
Marqué un cobro por error	Tocá **Deshacer** en el aviso de abajo o, en el detalle del pedido, **Deshacer cobro**.
Un pedido se canceló solo	Era un cliente nuevo que no lo confirmó por WhatsApp en 15 minutos. Si igual te escribe, cargalo con **Nuevo pedido**.
Un cliente no puede pedir por la web	Fijate si su número está en **Configuración → Pedidos falsos → Números bloqueados**.
Me bloqueó la entrada	Esperá 10 minutos o tocá **Recuperar contraseña**.
Se cortó internet	El panel sigue mostrando lo último. Cuando vuelve la conexión, se actualiza solo.
La caja no da	Revisá si falta anotar algún movimiento (pago a proveedor, retiro) o si quedó algún pedido "Entregado sin cobrar".

¿Necesitás ayuda o soporte técnico?

Contactá directamente a **Cristian Delgado (DelgadoDev)** por WhatsApp al **261 747-8090** o ingresá a **delgadodev.com.ar**. Mandanos una captura de pantalla y te asistimos al instante.