Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3 по Администрированию систем и сетей «Создание коммутируемой сети Ethernet»


Работу выполнили студенты группы Р34101:Патутин Владимир Крюков Андрей

> Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович Желаемая оценка: 3

Оглавление

Топология:
Шаг 1. Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты 3
Шаг 2. Настройте IP-адреса устройств 4
Шаг 3. Создайте VLAN
Шаг 4. Настройте сети VLAN на основе портов 4
Шаг 5. Сконфигурируйте сети VLAN на основе MAC-адресов 5
Шаг 6. Выведите на экран информацию о конфигурации 6
Шаг 7. Проверка
Выводы:

Топология:



Шаг 1. Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты

Задайте имена устройств.

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname S1
[S1]

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname S2
[S2]
```

Отключите порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1. Этот шаг можно выполнять только в среде, описанной в Руководстве по выполнению лабораторных работ для подготовки к сертификации HCIA-Datacom V1.0.

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S1]
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit
[S1]

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S2-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S2]
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/12]quit
[S2]
```

Шаг 2. Настройте IP-адреса устройств.

<Huawei>system-view

Установите для R1 и R3 IP-адреса 10.1.2.1/24 и 10.1.10.1/24 соответственно.

```
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R3
[R3]interface GigabitEthernet0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24
[R3-GigabitEthernet0/0/2]quit
Команды установки IP-адресов для VLANIF 3 на S3 и S4.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S3
[S3]vlan 3
[S3-vlan3]quit
[S3]interface GigabitEthernet0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3
[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S3]interface Vlanif 3
[S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.1 24
[S3-Vlanif3]quit
[S3]
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S4
[S4]vlan 3
[S4-vlan3]quit
[S4]interface GigabitEthernet0/0/2
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
[S4-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S4]interface Vlanif 3
[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24
[S4-Vlanif3] quit
Шаг 3. Создайте VLAN.
Создайте VLAN 2, 3 и 10 на S1 и S2:
```

```
[S1] vlan batch 2 to 3 10
[S2]vlan batch 2 to 3 10
```

Шаг 4. Настройте сети VLAN на основе портов.

Команды настройки пользовательских портов на S3 и S4 в качестве портов доступа:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/13] port default vlan 3
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
[S1]
```

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3
[S2-GigabitEthernet0/0/14]quit
[S2]
Команды настройки портов, соединяющих S1 и S2, в качестве магистральных портов:
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S1-GigabitEthernet0/0/10]
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S2-GigabitEthernet0/0/10]
Шаг 5. Сконфигурируйте сети VLAN на основе MAC-адресов
Настройка на S2 привязки MAC-адреса ПК к VLAN 10:
[S2] vlan 10
[S2-vlan10]mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46
Найстройка гибридных портов с разрешением прохождения пакетов из VLAN на
основе МАС-адресов:
[S2]interface GigabitEthernet0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
Найстройка на портах, соединяющих S1 и S2, разрешения на прохождение пакетов из
VLAN 10:
[S1]interface GigabitEthernet0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
Настройте S2 и включите назначение VLAN на основе МАС-адресов на GE0/0/1,
GE0/0/2, GE0/0/3:
[S2]interface GigabitEthernet0/0/1
```

[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable

[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/2

```
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

Шаг 6. Выведите на экран информацию о конфигурации

[S1]display vlan The total number of vlans is : 4 UT: Untagged; VID Type Ports ______
 common
 UT:GE0/0/2(U)
 GE0/0/3(U)
 GE0/0/4(D)
 GE0/0/5(D)

 GE0/0/6(D)
 GE0/0/7(D)
 GE0/0/8(D)
 GE0/0/9(D)

 GE0/0/11(D)
 GE0/0/12(D)
 GE0/0/14(D)
 GE0/0/15(D)

 GE0/0/16(D)
 GE0/0/17(D)
 GE0/0/18(D)
 GE0/0/19(D)

 GE0/0/20(D)
 GE0/0/21(D)
 GE0/0/22(D)
 GE0/0/23(D)
 GE0/0/24(D) 2 common UT:GE0/0/1(U)TG:GE0/0/10(D) 3 common UT:GE0/0/13(D)TG:GE0/0/10(D) 10 common TG:GE0/0/10(D) VID Status Property MAC-LRN Statistics Description enable default enable disable VLAN 0001 enable default enable disable VLAN 0002 enable default enable disable VLAN 0003 enable default enable disable VLAN 0010 [S1] [S2]display vlan The total number of vlans is: 4 -----D: Down; TG: Tagged; U: Up; UT: Untagged; MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;

VID	Туре	Ports							
1	common	UT:GE0/0/1(U) GE0/0/5(D) GE0/0/9(D) GE0/0/15(D) GE0/0/19(D) GE0/0/23(D	GE GE) GE		GE0/0/7 GE0/0/1 GE0/0/1		GE0/0/4(D) GE0/0/8(D) GE0/0/13(D) GE0/0/18(D) GE0/0/22(D)		
2	common	TG:GE0/0/10(D)							
3	common	UT:GE0/0/14(D)							
		TG:GE0/0/10(D)							
10	common	UT:GE0/0/1(U)	GE	0/0/2(U)	GE0/0/3	3 (U)			
		TG:GE0/0/10(D)							
VID	Status	Property	MAC-LRN	Statistics	Descripti	.on			
1 2		default default	enable enable	disable disable	VLAN 0001 VLAN 0002				
3 10 [S2]		default default	enable enable		VLAN 0003 VLAN 0010				

Выведите на экран конфигурацию назначения VLAN на основе MAC-адресов, имеющуюся на коммутаторе.

[S2]display mac-vlan vlan 10

MAC Address	MASK	VLAN	Priority					
a008-6fe1-0c46	ffff-ffff-ffff	10	0					

Total MAC VLAN address count: 1

[S2]

Шаг 7. Проверка

Выполните команду Ping на S4 для проверки связи с S3 и убедитесь, что операция ping успешно выполняется:

```
[S4]ping 10.1.3.1
PING 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=150 ms
Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=80 ms
Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=60 ms
Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=100 ms
--- 10.1.3.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
```

[S4]

Выполните команду Ping на R1 для проверки связи с другими устройствами и убедитесь, что операция ping не выполняется:

```
<R1>ping 10.1.3.1
  PING 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL C to break
   Request time out
   Request time out
   Request time out
   Request time out
   Request time out
  --- 10.1.3.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss
<R1>ping 10.1.3.2
  PING 10.1.3.2: 56 data bytes, press CTRL C to break
   Request time out
   Request time out
   Request time out
   Request time out
   Request time out
  --- 10.1.3.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss
<R1>ping 10.1.10.1
 PING 10.1.10.1: 56 data bytes, press CTRL C to break
   Request time out
   Request time out
   Request time out
   Request time out
   Request time out
  --- 10.1.10.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss
<R1>
```

Выполните команду display mac-address verbose на S1 и S2, чтобы проверить таблицы MAC-адресов на коммутаторах:

[S2]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:

 MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN	CEVLAN	Port	Туре	LSP/LSR-ID MAC-Tunnel
 4c1f-cca2-20ab	-	_	_	GE0/0/14	<u> </u>	0/-
4c1f-cce1-1ec0	3 	_ 	_ 	GE0/0/10 	dynamic	0/-

Total matching items on slot 0 displayed = 2

[S2]

Выводы:

Таким образом, мы выполнили лабораторную работу, смогли разобраться в ней и подучили базовые навыки конфигурации виртуальных локальных компьютерных сетей.