

海洋电磁学及其应用

陈 芸 吴晋声 (青岛海洋大学,青岛 266003)

海洋电磁学是海洋物理学的一个分支,是 电磁学和海洋学的交叉学科,研究海洋中与电 磁有关的问题,主要研究海洋的电磁特性、海洋 中频率低于红外的电磁场运动的形态和规律。 它是在电磁波和天然电磁场应用于海洋通讯和 海洋探测研究过程中逐步形成和发展起来的一 门新兴学科。

I. 海洋的电磁特性

I.1. 海水电磁参数[1]

海水电磁参数包括磁导率 μ 、电导率 σ 和介电常数 ε 。它们与海水的盐度、温度、密度有关。海水为非铁磁性物质,其磁导率 μ 用真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$ 表示。海水电导率一般在 $3 \sim 5 (\Omega \cdot \text{m})^{-1}$ 。温度为 $17 \sim \text{C}$ 时,标准海水的电导率为 $4.54 \sim 4.81 (\Omega \cdot \text{m})^{-1}$ 。海水电导率公式是应用德拜一休克尔—盎萨格强电解质理论得出的,他们假定离子周围有按玻尔兹曼分布的异号离子云,还考虑在电场中运动时受电泳力和驰豫力的影响。实际使用的是 Weyl (1964)建立的海水电导率与盐度和温度关系的经验公式及其他经验公式。经验公式和理论公式完全不同,这说明还有可能运用物理中液体的现代理论,重建强电解质和海水电导率的理论公式。

海水介电常数理论是采用克劳 休斯-莫索 缔-德拜介电常数理论公式,但和实验结果相差 甚远。Legrand 和 Dorsey 分别建立了两个 经 验公式,但也只表示相对介电常数与温度、密度 的关系,并没有包含频率,只适用于低频。对高 频还要加频率改正。这些说明也还有可能运用 物理中液体的现代理论,重建海水介电常数理 论。温度为17℃时,标准海水低频相对介电常 数约为80.5。

I.2. 海洋电磁场^[2]

海洋电磁场包括天然电磁场 和感 生电磁场。天然电磁场主要是穿过海洋的地磁场,在两极约为 (6~7) × 10 nT,在赤道约为 (3~4) × 10 nT。 其日变值可达数十个 nT,随纬度和季节有所不同。一般在下午 3 时左右达到极值。 季节变化约为 15~30nT,年变化可达100nT。 短周期 0.2~600s 变化约为百分之几到几个 nT。

当波高为 1m、周期 9s 或波高为 0.5m、周期为 3s 时,感生磁场约为 1nT。潮汐感生的磁场约为 $20\sim30nT$ 。宽 60km,最大厚度为 300m 的半椭圆截面的海流,当流速为 0.514m/s (1kn) 地磁场垂直分量为 4.8×10^4nT 时,感生磁场约为 37nT。 由感生磁场可以算出感生电场。

海水与海底接触处的电化学过程,海底的电场可达 $100\,\mu V/m$, $15\sim 20m$ 深处的 浮游 植物和细菌聚集区,垂直方向的电势变 化可达 $4mV_o$

大气电离层发生的各种动力学过程,包括来自太阳的等离子流和地球高空磁层,电离层的相互作用,不断产生频率范围很宽的电磁波。其中周期为数分钟以上的,能够穿过海水达到海底,再穿过海底沉积层,到达上地幔岩石圈,甚至更深处。

I.3. 电磁波在海水中的传播

电磁波在海水中传播时, 电场产生传导电

海洋科学, 1992 年 3 月, 第 2 期

流。电磁场能量通过电流转化为热能,致使电磁场的振幅减小,频率愈低衰减愈慢传播愈远。 MHz 以上的电磁波,在海水中其振幅衰减为原来的 $\frac{1}{\epsilon}$ 的传播距离小于 25cm,海水对于高频电磁波成为很强的屏蔽层。而频率低于 10Hz/h 的极低频电磁波,在海水中其振幅衰减为原来的 $\frac{1}{\epsilon}$ 的传播距离可达 5km,海水就成为可穿透的了。

低频电磁波在海水中按扩散-热传导方程运动,由下式:

$$P \times H = J_i + \partial D/\partial t \approx J_i = \sigma E$$

即, $P \times B = \sigma \mu_0 E$
由 $P \times P \times B = \sigma \mu_0 P \times E = -\sigma \mu_0 \partial B/\partial t$
即, $P(P \cdot B) - P^2 B = -\sigma \mu_0 \partial B/\partial t$
得, $P^2 B - \sigma \mu_0 \partial B/\partial t = 0$
对一维情况,若 $x = 0$, $B(x, t) = B_0 e^{-i\omega t}$,解为:

$$\boldsymbol{B}(x,t) = \boldsymbol{B}_0 e^{-x\sqrt{\frac{1}{2}\omega\sigma\mu_0}} e^{-i\omega(t-x/\sqrt{2\omega/\sigma\mu_0})}$$

因此

$$d = (\pi \sigma \mu_0 f)^{-\frac{1}{2}} \approx 250/f^{\frac{1}{2}} (m)$$

$$v = (4\pi f/\sigma \mu_0)^{\frac{1}{2}}$$

其中 d 为振幅衰减 $\frac{1}{e}$ 的传播距离, ν 为传播速度。

I.4. 海洋磁流体动力学方程

海水中的离子在地磁场中运动受洛仑兹力的作用 ($J \times B$),其中 J 为电流密度,海水动力学力程还要加上洛仑兹力,即:

$$(\rho d\mathbf{v}/dt) = -\nabla P + \mathbf{f}_{u} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$$

其中, ρ 为海水的质量密度; ν 为海水运动速度;P为压力,它是面力,变为单位体积的力时出现梯度,负号表示净压力方向与压力梯度的方向相反。 f_{ν} 为单位体积受到的地转力、重力、粘滞力。海水运动较慢,因此,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \partial \mathbf{D}/\partial \iota) \approx \mu_0 \mathbf{J}$$
 $\mathbf{J} \times \mathbf{B} = \mu_0^{-1} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}$
 $= \mu_0^{-1} [(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B} - \nabla (\mathbf{B} \cdot \mathbf{B})/2]$
由 $\nabla \cdot (\mathbf{B} \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B} + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B}$

 $= (B \cdot p)B$

得,

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = \mu_0^{-1} [\mathbf{V} \cdot (\mathbf{B} \mathbf{B}) - \mathbf{V} B^2 / 2]$$

因此,

$$\rho \, \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = (\boldsymbol{\mathcal{V}} \cdot \boldsymbol{B} \boldsymbol{B} / \mu_0) - \boldsymbol{\mathcal{V}}(\boldsymbol{P}$$

$$+ B^2/2\mu_0) + f_{\mu}$$

其中, $P + B^2/2\mu_0$ 相当于压力。

由

$$\iiint (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}\mathbf{B}/\mu_0) d\mathbf{v} = \oiint (\mathbf{B}\mathbf{B}/\mu_0) \cdot d\mathbf{s}$$

可知, BB/μ_0 相当于单位面积受到的磁场张力。

II. 应用

II.1. 在海洋水文测量中的应用[2]

海水在地磁场中运动时,单位体积**受到的** 电磁力

$$f = (F/\rho) = E + v \times B$$

产生的电流密度为:

$$\boldsymbol{J_t} = \sigma \boldsymbol{f} = \sigma(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$$

若地磁场强度为 H_0 ,感生磁场强度为 H',则 $V \times (H_0 + H') = J_f + \partial D/\partial t$ $\approx J_f = \sigma(E + v \times B)$ $= \sigma[E + v \times \mu_0(H_0 + H')]$

因此,

$$\nabla \times \mathbf{H}' \approx \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mu_0 \mathbf{H}_0)$$
 (1)

由

$$\mathcal{P} \times \mathcal{P} \times \mathbf{H}' \approx \sigma[\mathcal{P} \times \mathbf{E} + \mathcal{P} \times (\mathbf{v} \times \mu_0 \mathbf{H}_0)]$$

得.

可得,

$$\nabla^2 \mathbf{H}' - k^2 \mathbf{H}' = -\mu_0 \sigma \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{H}_0)$$
 (2) 其中,

$$k^2 \equiv -i\omega \mu_0 \sigma$$

由式(2)及边条件可以解出 H,代人(1)式可求出感生电场 E,测 H 的大小和分布可知 v

MARINE SCIENCES, No. 2, Mar., 1992

的大小和分布。苏联学者最近认为,在大洋磁 流体力学领域内进行理论和实验研究,可以建 立分析海流和波浪过程运动学的最新有效方法 和手段。并可用于研究表面波和内波在沿岸楔 和大陆架出口后的变形以及内波场和海流参数 的统计特征值。并认为在可建立潮汐发电站的 地方,可以利用电磁法确定进水量及能量的估 算。

自 60 年代以来许多学者对线性波动、内波海流等感生电磁场进行研究,给出解析解。我们用 Languet-Higgins 海浪模型,得出了感生电磁场的解析解,并利用海浪感生电磁场的磁场强度分量的时间序列,估计海浪的能谱和方向谱¹⁾。

II.2. 海洋电磁波通讯

飞机用频率约为 30kHz (波长为 10⁴m)的 电磁波,可以将指令下达水下 30m 深处的潜艇。 美国在地面上建成面积为 100 × 100km²的天线阵,发射极长电磁波(波长大于 10⁶m)。电磁波在地表海面与电离层所构成的两个同心反射层之间传播,垂直透入海面。它能向全球大洋深处的核潜艇下达指令。使用超长波空对潜艇和极长波地对潜艇通讯的优点不仅能穿透海水,而且不受磁爆、核爆炸和太阳黑子的影响。缺点是发射天线太长,只能单向通讯。

II.3. 海底电磁波地质勘探[3]

海底岩石的电导率与它的物理化学性质、温度和含海水量均有关系,裂隙中充满海水的岩石或硫化矿物,都能使岩石的电导率增加2个数量级以上,这可以用电磁波探测到。从海底发射,接收从地层反射回来的电磁波,推断海底下上地幔岩石圈的电磁性质,可用于研究海底岩石圈的结构、热力学过程和海底岩基的运动以及海底矿床的形成和分布。 这项新方法、

新技术的继续发展,有可能解决其他海洋地质 调查方法所不能解决的一系列海洋地质和地球 物理问题。对深部海底岩石圈性质的探测尚无 其他有效手段时,海洋电磁学在这方面的研究 就显得突出。

II.4. 海洋磁探测

钢铁沉船、潜艇在海洋地磁场中被磁化成为磁铁,探测它在海面的磁场,可推断其存在。 虽然它在海面的磁场强度与它在水下深度的 3 次方成反比,但直径为 50m 的铁球,在水下 75m 处,它在水面的磁场的最大值仍能达到 50nT。但随着它在海洋中深度的增加,在海面的磁场强度将逐渐减弱。海水在地磁场中运动感生的电磁场作为干扰信号,如何编制计算机软件加以识别,就愈显得重要,这已成为海洋电磁学的重要研究课题。

II.5. 微波探测海洋

海浪不同的波高和波长相当于海面具有不同的粗糙度,对微波能量的散射不同。用微波对海浪扫描,接收海浪对微波散射的能量,可以得出海浪波高和波长的统计分布。微波还可以探测海污、海温、海流、海雾、海冰和海风(通过海面的粗糙度)。海面水汽大、云雾重、可见光和红外遥感受限制,微波却能穿透,具有全天候、全天时的优点,因而卫星微波遥感能同时测量全球海况,成为海洋遥感的主力。

参考文献

- [1] P. Halley 著,陈 芸译,1983。海洋电磁学导论。海 洋译丛 1:26~37。
- [2] B. 索切尔尼科夫著,陈 芸译,1987。海洋中天然电磁场理论基础。海洋出版社。第98页。
- [3] 陈 芸,1987。 从海底发射接收电磁波进行海洋地质 探测。海洋科学 1:59~62。
 - 1) 吴晋声,陈 芸,利用海浪在地磁场中感生的电磁场研究海浪。海洋科学(待发表)。