Язык С++

Мещерин Илья

Лекция 18

Умные указатели

12.1) Мотивировка

```
void f(){
    int *p = new int;
    g();
    delete p;
}
```

Если функция q() бросает исключение, то возможна утечка памяти.

12.2) Auto ptr

Класс представляет скорее историческую ценность, а не практическую.

```
template < class T >
class auto_ptr{
    T* ptr;
public:
    auto_ptr(T* ptr): ptr(ptr) {}
    ~auto_ptr() { delete ptr; }
};
```

Объекты такого класса нельзя копировать и присваивать, то есть, например, нельзя создать вектор объектов такого класса.

12.3) Unique ptr

Класс реализует концепцию единоличного владения

Проблема предыдущего класса решается с помощью move-семантики. Тут может возникнуть проблема, если тип T является, например, массивом, тогда реализация не является корректной.

```
class unque ptr < T[] > \{ \dots \};
```

Но в стандартной библиотеке написана специализация для решения этой проблемы, но вообще не рекомендуется создавать $unique_ptr$ на массив, лучше перед этим обернуть массив в контейнер.

Еще нужно определить operator*, operator->, a y unique ptr от массива только operator[].

```
 \begin{array}{l} \mathbf{void} \ f() \{ \\  \  \, \mathrm{std} :: \mathrm{unique\_ptr} < \mathbf{int} > \ p = \mathrm{std} :: \mathrm{unique\_ptr} < \mathbf{int} > (\mathbf{new} \ \mathbf{int}); \\  \  \, \mathrm{std} :: \mathrm{unique\_ptr} < \mathbf{int} > \ pp = \mathrm{std} :: \mathrm{move}(p); \\  \  \, \mathrm{g}\,(); \\ \} \end{array}
```

Так решается исходная проблема, поставленная в начале лекции.

12.4) Shared ptr

Нужно научиться создавать такой умный указатель, который мог бы правильно обрабатывать ситуацию с хранением обычного указателя на один и тот же объект в разных умных указателях.

```
template < class T >
class shared_ptr{
private:
    struct Helper{
        T *ptr;
        int count;
    };
    Helper *h;
public:
    shared_ptr(T *ptr){
        h = new Helper;
        h.ptr = ptr;
        h.count = 1;
    }
};
```

Такой способ решения проблемы запрещает создавать несколько $shared_ptr$ от одного и того же обычного указателя. Оператор и конструктор копирования должны увеличивать счетчик внутри структуры Helper на один, оператор и конструктор перемещения забирают объект типа Helper себе, деструктор уменьшает счетчик внутри структуры Helper на один, когда счетчик обнуляется происходит освобождение обычного указателя.

```
12.5) Make shared, make unique
```

```
shared\_ptr < T > p = make\_shared < T > (args);
```

Способ использования.

```
template < class T, class ... Args >
shared_ptr < T > make_shared(Args &&... args) {
    return shared_ptr < T > (new T(std::forward < Args > (args)...));
}
```

Реализация функции $make_shared()$.

```
f(g(), std :: shared ptr < int > (new int));
```

При таком вызове функции f() сначала может создаться указатель на int, затем выполниться функция g(), которая может бросить исключение, а только потом сконструироваться $shared\ ptr$, т.е. произойдет утечка памяти.

```
void *p = new char[sizeof(T) + sizeof(Helper)];
new (p + sizeof(Helper)) T(std::forward<Args>(args)...);
```

Если реализовать функцию $make_shared()$ таким образом, то можно сэкономить на одном вызове оператора new и одном вызове оператора delete, т.к. объект и счетчик лежат рядом в памяти.

$12.5\frac{1}{2}$) Allocate_shared

```
 \begin{array}{l} std :: allocator < & \textbf{int} > alloc; \\ std :: shared \_ & ptr < & \textbf{int} > p = std :: allocate \_ shared < & \textbf{int} > (alloc, 42); \\ \end{array}
```

Таким образом можно выделять память не через оператор new, а с помощью своего аллокатора.

```
template < class T, class Alloc, class ... Args >
shared_ptr < T > allocate_shared(const Alloc & alloc, Args & & ... args) {
    void *p = std::allocator_traits < Alloc > (alloc, /*...*/);
    /* ... */
}
```

Начало реализации функции $allocate_shared()$.