
# Физика колебаний и волн. Квантовая физика.

# Лекция № 2

- 1. Упругие или акустические волны и их характеристики.
- 2. Энергия, поток энергии в упругой волне.

## Распространение волн в упругой среде

Колеблющиеся тело, помещенное в упругую среду, является источником колебаний, распространяющихся от него во все стороны.



Круговая волна на поверхности жидкости, возбуждаемая точечным источником

Генерация акустической волны громкоговорителем.

Процесс распространения колебаний в пространстве называется **волной**.

При распространении волны, частицы среды не движутся вместе с волной, а колеблются около своих положений равновесия.



Вместе с волной от частицы к частице, передается лишь состояние колебательного движения и его энергия. Поэтому основным свойством всех волн независимо от их природы является перенос энергии без переноса вещества.

Волны бывают поперечными (колебания происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распространения), и продольными (сгущение и разряжение частиц среды происходят в направлении распространения).


В поперечной волне колебания происходят в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны

Процесс распространения продольной упругой волны

Если взаимосвязь между частицами среды осуществляется силами упругости, возникающими вследствие деформации среды при передаче колебаний от одних частиц к другим, то волны называются упругими (звуковые, ультразвуковые, сейсмические и др. волны). Упругие поперечные волны возникают в среде, обладающей сопротивлением сдвигу ( в твёрдом теле), вследствие этого:

возникновение только *продольных* волн;

в твердой среде возможно возникновение как продольных, так и поперечных волн.




Движение молекул в волне на поверхности жидкости

У поверхностных волн взаимосвязь между соседними молекулами при передаче колебаний осуществляется не силами упругости, а силами поверхностного натяжения и тяжести. В случае малой амплитуды волны каждая молекула движется по окружности, радиус которой убывает с расстоянием от поверхности. Нижние молекулы находятся в покое.





## Упругие волны



Функция  $\xi(x,t)$  представляет собой зависимость смещения точек с различными значениями x от положения равновесия.


x - это расстояние от источника колебаний т. O , в которой находится частица.

Рисунок дает мгновенную картину распределения возмущений вдоль направления распространения волны.

Расстояние  $\lambda$  , на которое распространяется волна за время, равное периоду T колебаний частиц среды, называется длиной волны:

 $\lambda = \upsilon \cdot T = \frac{\upsilon}{\upsilon}$ 

где  $\mathcal U$  - скорость распространения волны,  $\mathcal V$  - частота.



Процесс распространения продольной упругой волны

## Упругие волны

## Рассмотрим продольную плоскую волну в твердой среде:

## **Деформация среды** в плоскости *x*:

(взят символ частной производной, т.к.  $\xi = s = s(x,t)$ )

$$\varepsilon = \frac{\partial s}{\partial x}$$

## Нормальное напряжение

пропорционально деформации (для малых деформаций):

$$\sigma = E\varepsilon = E\frac{\partial s}{\partial x}$$

где E- modyль Юнга среды.

- В положениях <u>максимального отклонения</u> частиц от положения равновесия ( $\partial s/\partial x = 0$ )  $\epsilon = 0$ ,  $\sigma = 0$
- В местах прохождения частиц через положения равновесия  $\epsilon$ ,  $\sigma$  максимальны (с чередованием  $\pm \epsilon$ , т.е. растяжений и сжатий)

# *Скорость продольной упругой волны* связана с характеристиками среды следующим образом:

$$\upsilon = \sqrt{\frac{E}{\rho}},$$
 где  $\rho$  – плотность среды, 
$$E - \text{модуль Юнга}.$$

$$C$$
корость поперечной  $\upsilon = \sqrt{\frac{G}{
ho}},$  где  $G$  – модуль сдвига.

**Плотность энергии** упругой волны (как поперечной, так и продольной) в каждый момент времени в разных точках пространства различна:

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx + \varphi)$$

Интенсивностью *I* акустической (звуковой) волны (силой звука) называется среднее количество энергии переносимой волной за единицу времени сквозь ед. площади, нормальной к направлению распростр. волны:

$$I=\varpi\cdot \upsilon$$
 - для плоской волны,

где  $\mathbf{v}$  — скорость звуковой волны,

 $\varpi$  - средняя объёмная плотность энергии

$$egin{aligned} oldsymbol{arphi} & oldsymbol{arphi} = 
ho \cdot u^2_{\ cp} \ oldsymbol{arphi} & oldsymbol{arphi} = 
ho \cdot rac{1}{2} A^2 \omega^2 \ I & = oldsymbol{arphi} \cdot oldsymbol{arphi} = rac{1}{2} 
ho \cdot A^2 \omega^2 \cdot oldsymbol{arphi} \ \mathbf{C}$$
 Сила звука - средн

Сила звука - средняя плотность потока энергии в плоской волне.


Величина *I* представляющая собой плотность потока энергии акустических волн, имеет определённое направление, совпадающее с направлением движения волны, и называется вектором Умова:

$$\vec{U} = \omega \cdot \vec{\upsilon}$$

где *U* - вектор скорости распространения волны.


Связь вектора Умова с интенсивностью I:

$$I = |\overline{U}|$$



Для характеристики переносимой волной энергии русским ученым Н.А Умовым были введены скорости О КИТКНОП направлении движения энергии, о потоке энергии. Спустя десять лет после этого, в 1884 г. английский ученый Джон Пойнтинг описал процесс переноса энергии C помощью вектора плотности потока энергии.

## Сложение гармонических колебаний.




Круговая волна на поверхности жидкости, возбуждаемая гармонически колеблющимся шариком.

Интерференция между двумя круговыми волнами от точечных источников, колеблющихся в фазе друг с другом. На поверхности жидкости образуются узловые линии, в которых колебание max или min (отсутствует).



$$x_1 = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1)$$
  
$$x_2 = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2)$$



Такие два колебания называются когерентными, их разность фаз не зависит от времени:


$$\varphi_2 - \varphi_1 = const$$

## $x_1 = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1)$ $x_2 = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2)$

## Ох – опорная прямая

 A<sub>1</sub> и A<sub>2</sub>— амплитуды
 1-го и

 2-го
 колебания



φ<sub>1</sub> и φ<sub>2</sub>— фаза 1-го и 2-го колебания.

$$y_1 \vec{\mathbf{A}} = \vec{\mathbf{A}}_1 + \vec{\mathbf{A}}_2$$

- *результирующее* колебание, тоже гармоническое, с частотой ω:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

По правилу сложения векторов найдем суммарную амплитуду, результирующего колебания:

$$A^{2} = A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{1}A_{2}\cos(\varphi_{2} - \varphi_{1})$$

Начальная фаза определяется из соотношения

$$tg\phi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

Амплитуда A результирующего колебания зависит от разности начальных фаз:

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

## Рассмотрим несколько простых случаев.


1. Разность фаз равна нулю или четному числу  $\pi$ , то есть

$$\phi_2 - \phi_1 = 2\pi n$$
, где  $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 

$$\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$$

$$A = A_1 + A_2$$

Колебания синфазны





#### **2.** Разность фаз равна нечетному числу $\pi$ , то есть

$$\phi_2 - \phi_1 = \pi(2n+1)$$
 где  $n=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$   $\cos(\phi_2 - \phi_1) = -1$  . Отсюда

$$A = |A_2 - A_1|$$


колебания в противофазе






## Интерференция двух волн на поверхности жидкости, возбуждаемых вибрирующими стержнями

Волны распространяются в противоположных направлениях и интерферируют с образованием <u>стоячей волны</u>. Красный шарик расположен в <u>пучности</u> стоячей волны и колеблется с максимальной амплитудой. Параллелепипед расположен в <u>узле</u> интерференционной картины и амплитуда его колебаний равна нулю (он совершает лишь вращательные движения, следуя наклону волны)



Интерференция поверхностных волн от двух точечных источников

В точках, для которых  $r_2$  -  $r_1 = \lambda (1/2+n)$ , поверхность жидкости не колеблется там min (узловые точки (линии))



## Интерференция круговой волны в жидкости

с её отражением от стенки. Расстояние от источника до стенки *r* кратно целому числу полуволн, исходная круговая волна интерферирует с волной, отражённой от стенки. Согласно пр. Гюйгенса, отражённая волна совпадает с той, которая бы возбуждалась фиктивным точечным источником, расположенным по другую сторону стенки симметрично реальному источнику. Т.к. *r* кратно целому числу полуволн, то справа от источника на оси соединяющей фиктивный и реальный источник разность фаз будет кратна целому числу волн, и круговая волна накладывается в фазе с волной, отражённой от стенки, увеличивая высоту гребней в интерференционной картине

