
Планирование операционной деятельности предприятия

Сетевое планирование и управление (СПУ)

Сетевой график (сетевая модель или сеть) - информационно-динамическая модель, в которой отражаются взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной цели разработки.




Этапы СПУ:

- 1) составление перечня всех действий и промежуточных результатов при выполнении комплекса работ и графическое их отражение;
- 2) расчет срока выполнения комплекса работ;
- 3) оптимизация рассчитанных сроков и ресурсов затрат;
- 4) Оперативные контроль и управление ходом выполнения комплекса работ

Основные элементы сетевого графика

РАБОТА - это процесс или совокупность процессов (действия), которые требуют для своего выполнения времени или ресурсов.



Разновидности работ:

- а) действительная работа
- б) ожидание
- в) фиктивная работа




Основные элементы сетевого графика

СОБЫТИЕ – факт свершения работы.

Событие совершается мгновенно, не является процессом и не имеет продолжительности.

Разновидности событий:


- а) исходное событие
- б) завершающее событие
- в) промежуточное событие
- г) граничное событие



Параметры сетевого графика:

- 1) Критический путь;
- 2)Ранние сроки свершения событий, начала и окончания работ;
- 3)Поздние сроки свершения событий, начала и окончания работ;
- 4) Резервы времени событий и работ.

ПУТЬ — это любая последовательность работ в сети, в которой конечное событие каждой работы этой последовательности совпадает с начальным событием следующей за ней работы.




$$L_1 = 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7$$

$$L_3 = 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7$$

$$L_2 = 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7$$

$$L_4 = 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7$$


Критический путь — наибольший по продолжительности путь сетевого графика ($L\kappa p$.) из начального события в конечное событие.



Пример расчета


1)Изобразить граф по исходным данным

i	j	t _{ij}	q_{ij}	
1	2	4	2	
1	3	3	2	
2	3	2	1	
2	4	6	3	
3	4	5	3	
3	5	9	5	
4	5	0	0	
4	6	1	1	
5	6	2	1	



2)Определить критический путь и отметить его на графе

i	j	<i>t</i> _{ij}	q_{ij}	
1	2	4	2	
1	3	3	2	
2	3	2	1	
2	4	6	3	
3	4	5	3	
3	5	9	5	
4	5	0	0	
4	6	1	1	
5	6	2	1	



Расчет путей графика

$$L_{1}=1-2-4-6=4+6+1=11$$

$$L_{2}=1-2-3-4-6=4+2+5+1=12$$

$$L_{3}=1-2-4-5-6=4+6+0+2=12$$

$$L_{4}=1-2-3-5-6=4+2+9+2=17$$

$$L_{5}=1-3-4-6=3+5+1=9$$

$$L_{6}=1-3-4-5-6=3+5+0+2=10$$

$$L_{7}=1-3-5-6=3+9+2=14$$

Расчет ранних сроков

Ранний из возможных сроков наступления события $t_i^{\ p}$ - это срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию.

Определяется по максимальному из путей L_{max} , проходящих через данное событие.

$$t_i^p = t[L_{\max}(s \div i)]$$

Расчет ранних сроков

Ранний срок начала работы равен раннему сроку свершения предшествующего события:


$$t_{ij}^{ph} = t_i^p$$


Ранний срок окончания работы равен раннему сроку свершения предшествующего события «+» длительность работы:

$$t_{ij}^{po} = t_i^p + t_{ij}$$

Графический метод расчета

3)Расчет ранних сроков





Расчет поздних сроков

Поздний из допустимых сроков наступления события t_i^n — это такой срок наступления события, превышение которого вызовет аналогичную задержку наступления завершающего события.

Определяется по максимальному из путей L_{max} , проходящих через данное событие.

$$t_i^n = t[L_{\max}(i \div t)]$$

t — завершающее событие;

i – промежуточное (текущее) событие.

Расчет поздних сроков


Поздний срок начала работы равен позднему сроку свершения последующего события – длительность работы:


$$t_{ij}^{nH} = t_j^n - t_{ij}$$

Поздний срок окончания работы равен позднему сроку свершения последующего события:

$$t_{ij}^{no} = t_j^n$$

3)Расчет поздних сроков





Расчет резервов

Полный резерв времени пути $R(L_i)$ — это разница между длиной критического пути $t(L_{\kappa p})$ и длиной рассматриваемого пути $t(L_i)$:

$$R(L_i) = t(L\kappa p) - t(L_i)$$

Расчет резервов

Резерв времени события — это такой промежуток времени, на который может быть отсрочено наступление этого события без нарушения сроков завершения комплекса работ в целом.


$$R_{i(j)} = t_{i(j)}^{n} - t_{i(j)}^{p}$$

Расчет резервов


Полный резерв времени работы R_{ij} n — это максимальный период времени, на который можно увеличить продолжительность данной работы, не изменяя при этом продолжительности критического пути.

$$R_{ij}^{nonh} = t_j^n - t_i^p - t_{ij} =$$

$$= t_j^n - (t_i^p + t_{ij}) = t_j^n - t_{ij}^{po}$$



Табличный метод расчета



i	j	t _{ij}	q_{ij}	t_i^p	t po	t_j^p	t_i^n	t _{ij} ^{nн}	t_j^n
1	2	4	2	0	4	4	0	0	4
1	3	3	2	0	3	6	0	3	6
2	3	2	1	4	6	6	4	4	6
2	4	6	3	4	10	11	4	9	15
3	4	5	3	6	11	11	6	10	15
3	5	9	5	6	15	15	6	6	15
4	5	0	0	11	11	15	15	15	15
4	6	1	1	11	12	17	15	16	<i>17</i>
5	6	2	1	15	17	17	15	15	<i>17</i>