11.5 Le conversioni di tipo

I valori di una variabile possono essere convertiti da un tipo a un altro. Questa conversione può avvenire implicitamente o può essere comandata esplicitamente. In ogni caso il programmatore deve sempre tener conto degli eventuali effetti delle conversioni implicite di tipo; quelle ammesse sono le seguenti:

- 1) 1) il tipo char è implicitamente convertibile in int, short int e long int. La conversione di un carattere in un valore più lungo può riguardare o meno l'estensione del segno, a seconda del tipo di macchina;
- 2) 2) il tipo int è implicitamente convertibile in char, short int, long int. La conversione a un intero più lungo produce l'estensione del segno; la conversione a un intero più corto provoca il troncamento dei bit più significativi. Il tipo int è implicitamente convertibile anche in float, double e unsigned int. Per quest'ultimo caso la sequenza dei bit dell'int è interpretata come unsigned;
- 3) 3) i tipi short int e long int possono essere convertiti implicitamente come int (punto 2);
- 4) 4) il tipo float può essere convertito in double senza alcun problema. Il tipo float può essere anche convertito in int, short int e long int. Il risultato non è definito quando il valore float da convertire è troppo grande, perché cambia da macchina a macchina;
- 5) 5) il tipo double può essere convertito in float, potendo provocare troncamento nell'arrotondamento. Inoltre, per il double vale quanto detto per il float a proposito di int, short intelong int.


✓ NOTA

Le conversioni implicite di tipo vengono effettuate per rendere conformi, se possibile, i tipi di due operandi in un'espressione e i tipi dei parametri attuali e formali nel passaggio dei parametri di una funzione. In C sono possibili molte conversioni implicite di tipo, ma ci limiteremo a considerare solo quelle che il programmatore può ragionevolmente ammettere. Per tutte le altre conversioni, non è saggio affidarsi al compilatore, soprattutto per motivi di leggibilità e portabilità delle applicazioni, e, pertanto, si raccomanda di usare la conversione esplicita di tipo.

In C l'esecuzione degli operatori aritmetici effettua la conversione implicita degli operandi se questi non sono omogenei. Lo schema di conversione usato è comunemente detto *conversione aritmetica normale*, ed è descritto dalle regole seguenti.

- Convertire gli operandi char e short int in int; convertire gli operandi float in double.
- Se uno degli operandi è di tipo float, allora l'altro operando, se non è già double, è convertito in double, e il risultato è double.
- Se uno degli operandi è di tipo long, allora l'altro operando, se non è già long, viene convertito in long, e il risultato è long.
- Se un operando è di tipo unsigned, allora l'altro operando, se non è già unsigned, è convertito in unsigned, e il risultato è unsigned.
- Se non siamo nella situazione descritta dai casi 2 e 4, allora entrambi gli operandi debbono essere di tipo int e il risultato è int.

In forma più sintetica, queste regole di conversione possono essere illustrate dal diagramma seguente.



Si osservi dal diagramma come le conversioni orizzontali vengano sempre effettuate, mentre quelle verticali avvengano solo se necessario. Nel frammento di codice

```
short i;
...
i = i + 4;
```

si ha che la variabile i di tipo short è convertita in int e sommata alla costante intera 4. Il risultato della somma è convertito in short, prima dell'assegnazione. In quest'altro esempio:

```
double dd;
int    i;
...
i = i + dd;
```

la variabile intera i è convertita in double, sommata alla variabile double dd e il risultato della somma, prima dell'assegnazione, è convertito in int, con eventuale perdita di precisione.

Un'espressione di un certo tipo può essere esplicitamente convertita in un altro tipo per mezzo dell'operazione detta di cast. Abbiamo già incontrato il cast nel Capitolo 9, a proposito delle funzioni di allocazione e deallocazione dinamica della memoria malloc, calloc e free, e dell'indirizzamento assoluto della memoria. La sintassi generale del cast è:

```
(nome tipo) espressione
```

Il valore di espressione è trasformato in un valore il cui tipo è nome tipo. Esempi di nome tipo sono:

```
char
char[8]
char *
char ()
int
void
```

In pratica nome tipo è lo stesso che si usa nella dichiarazione delle variabili. Si consideri il semplice esempio:

```
char *pc;
int a;
...
a = 0177777;
pc = (char *)a;
```

Alla variabile a di tipo int viene assegnata la costante ottale di tipo int 0177777. Successivamente questo valore contenuto in a è esplicitamente convertito nel tipo puntatore a char e assegnato alla variabile di tipo char *, pc. Si faccia bene attenzione: il tipo della variabile a, e così il suo contenuto, rimane int anche dopo il cast. Semplicemente il compilatore valuta l'espressione a, e il risultato di tale espressione è temporaneamente convertito in char *, e così convertito è assegnato alla variabile pc.

I cast sono principalmente usati per:

- 1. 1. convertire puntatori di tipo diverso =;
- 2. 2. eseguire calcoli con la precisione desiderata senza dover introdurre una variabile temporanea.

Finora abbiamo sempre usato il cast per operare conversioni tra puntatori che puntano a tipi diversi, ma può essere utile usarlo anche nelle espressioni aritmetiche:

```
int i;
```

```
i = ((long)i * 10) /9;
```

Trasformare la variabile int i in long, prima della moltiplicazione, garantisce che le operazioni di moltiplicazione e divisione vengano eseguite con una precisione maggiore. Nell'esempio:

```
int i, k;
...
k = (i+7)*3 + (double)(k+2*i);
```

la moltiplicazione tra (i+7)*3 è una moltiplicazione tra int ed è eseguita per prima, mentre il risultato dell'espressione (k+2*i) è convertito in double, e la somma tra le due espressioni (i+7)*3 e (k+2*i) è di tipo double. Il risultato della somma è poi implicitamente convertito in int, con eventuale perdita di precisione.