13.3 Posizionamento del puntatore

In C è possibile operare sui file di byte non solo in modo strettamente sequenziale ma anche con modalità *random*. La funzione fseek consente infatti di muovere il puntatore di lettura e/o scrittura in una qualunque posizione all'interno del file.

fseek si usa come illustrato nel seguente esempio:

```
int err, mode;
FILE *fp;
long n;

mode = 0;
n = 100L;
err = fseek(fp, n, mode);
```

in cui il file pointer fp è posizionato sul centesimo byte. I parametri della funzione fseek hanno il seguente significato:

fp è il file pointer;

n indica di quanti byte il file pointer deve essere spostato; se n è negativo significa che il file pointer deve

essere spostato indietro invece che in avanti;

mode indica a partire da quale posizione muovere il file pointer; se mode vale 0 significa che lo spostamento

è a partire dall'inizio, se vale 1 è dalla posizione corrente e se, infine, vale 2 è a partire dalla fine del

file.

Il valore di ritorno della funzione fseek è negativo se si è verificato un errore, maggiore o uguale a 0 in caso contrario. Il C mette a disposizione una funzione per conoscere la posizione corrente del file pointer; tale funzione prende il nome di ftell e si usa nel seguente modo:

```
FILE *fp;
long n;
...
n = ftell(fp);
```

La funzione ftell ritorna la posizione corrente del file pointer; se si verifica un errore, per esempio se il file non è stato aperto, ftell ritorna un valore negativo. Scriviamo un semplice programma che visualizza la dimensione di un file utilizzando la funzione fseek e la funzione ftell (Listato 13.4).

```
/* Determinazione del numero di caratteri di un file
con fseek() e ftell()
                                                      * /
#include <stdio.h>
main(int argc, char **argv)
FILE *fp;
long n;
if(argc < 2)
printf("File non specificato\n");
else {
 fp = fopen(argv[1], "r");  /* Apertura del file */
 if( fp != NULL ) {      /* Il file esiste? */
   fseek(fp,0L,2); /* Puntatore alla fine del file */
n = ftell(fp); /* Lettura posizione del puntatore */
                               /* Chiusura del file */
   fclose(fp);
   printf("La dimensione del file è %ld\n", n);
 else
   printf("Errore : il file %s non esiste\n", arqv[1]);
```

Listato 13.4 Visualizzazione della dimensione di un file con fseek e ftell