大学物理

University Physics


华中科技大学物理学院

王宁

ningwang@hust.edu.cn

电磁感应定律





Michael Faraday



- 出生于英国纽因顿的一个贫穷家庭。 勤奋、聪明。
- 成为一家书籍装订店的跑腿,大量阅读。
- · 写信给英国皇家协会的大化学家 Davy求取一份工作, 随信附上自己在Davy演讲时所作的装订成册的笔记。
- 其热情打动了Davy,在1813年让法拉 第成为其助手。





Michael Faraday (1791–1867)

• 1820年结束了第二期学徒。

磁场能否在导体中诱导出感应电流?








问题: 电磁大统一?



奥斯特



电的磁效应


(毕奥-萨伐尔定律)

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \,\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

(电生磁)



法拉第



磁的电效应

(磁生电)

(法拉第电磁感应定律)

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$


电磁感应

感应电动势

法拉第的突破



- 1824年至1828年法拉第做了三个实验, 却都在稳态下进行的, 均告失败。
- 1831年夏, 法拉第再次回到磁产生电的课题上来, 终于获得突破。1831年8月29日, 法拉第改用磁铁插入和拉出,发现电流的指针偏转,发现了期待已久的电磁感应现象。




实验I



【实验】1931年8月29日, 法拉第发现: 在开关开合过程中, 次级线圈中有感应电流,且开关开合时感应电流的 方向不同。

【结论】 感应电流的产生与磁场变化有关, 而不取决于磁场的强弱。




实验II



【实验】 感应电流的大小与磁棒运动的快慢有关,方向与磁棒运动的方向有关。

【结论】感应电流的大小与通过回 路的磁场变化快慢有关, 方向与磁场的增加还是减 弱有关。




实验III



【实验】 在开关开合时,如果线圈中有铁芯,感应电流将明显增强。

【结论】 感应电流的产生是由于 B的变化,而非 H的变化。



实验IV



【实验】 在其他条件相同的情形下,不同材质的线圈中感应电流的强弱不同 $(I \propto 1/R)$


【结论】 感应电动势比起感应电流更为本质,即使回路不闭合,仍有感应电动势存在。

实验V



【实验】如果磁场不变,导体回路或者回路的一部分 在磁场中作切割磁力线运动,也会产生感应 电流或感应电动势。

【结论】闭合回路中的感应电动势来自磁通量的变化。



法拉第的突破






▶ 由变化的磁通量产生的电流叫感应电流。

法拉第把产生感应电流的情况概括为五类:

- (1) 变化的电流;
- (2) 变化的磁场;
- (3) 运动的恒定电流;
- (4) 运动的磁铁;
- (5) 在磁场中运动的导体

电磁感应 (Electromagnetic induction)



Faraday's disk 世界第一台发电机 (1831)

电磁感应



电磁感应的产生条件: 只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化回路中就产生感应电流

电磁感应的实质是产生感应电动势




问题: 感应电动势是什么?

电源电动势







内电路

- ◆ 静电力,非静电力 提供非静电力的装置——电源 A —将q从负极移到正极 F_{\pm} 做的功则电源的电动势为: $\varepsilon = \frac{A}{2}$
- ◆ 从场的观点:
 引入—等效非静电场的强度 \vec{E}_{\sharp}

$$ec{E}_{\sharp}=rac{ec{F}_{\sharp}}{q}$$

◆ 电源的电动势:

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_{\parallel} \cdot d\vec{l}$$


或 $arepsilon = \oint_L ec{E}_{\sharp} \cdot \mathrm{d}ec{l}$

电源电动势的大小与方向



(1) 电动势的大小:





电源电动势等于把单位正电荷从电源的负极 沿内电路移到正极过程中,非静电力所做的功。


闭合回路的电动势等于正电荷绕闭合回路 一周非静电力所做的功。



(2) 电动势的方向**:**

电动势是标量;

为了电路中计算的方便, 通常将电源内的电流






电动势一非静电力的功; 电势一静电力的功;





外电路

感应电动势的大小和方向如何确定的?



所谓感应电动势的方向, 即由负极指向正极的方向







电磁感应定律: 感应电动势的大小与方向



通过导体回路的磁通量随时间发生变化时,回路中就有感应电动势产生 从而产生感应电流。磁通量的变化可以是磁场变化引起的,也可以是 导体在磁场中运动或导体回路中的一部分切割磁力线的运动产生。

- 感应电动势的大小与磁通量变化的快慢有关。 (电磁感应现象的实质是磁通量的变化产生感应电动势)
- 感应电动势的方向总是企图由它产生的感应电流建立一个附加 的磁通量,以阻止引起感应电动势的磁通量的变化。







法拉第电磁感应定律




电磁感应的实质是产生感应电动势,感应电动势的大小与通过回路的磁通量的变化率成正比。

其中 ε_i 为回路中的感应电动势,"-"反映其在回路中的方向。

回路中的感应电流:

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{\mathrm{d} \Phi_B}{\mathrm{d} t}$$



 ε_i 为回路中载流子提供能量!

注:以下 Φ 简写为 Φ!

感应电动势



电磁感应的实质是产生感应电动势;感应电动势的大小与通过回路的磁通量的变化率成正比。

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Phi}_B}{\mathrm{d}t}$$
一 法拉第电磁感应定律

- 引起导体回路中产生感应电流的原因,是由于电磁感应在回路中建立了感应电动势,比感应电流更本质,即使由于回路中的电阻无限大而电流为零,感应电动势依然存在。
- 回路中产生感应电动势的原因是通过回路平面的磁通量的变化,而不是磁通量本身。


感应电动势



电磁感应的实质是产生感应电动势,感应电动势的大小与通过回路的磁通量的变化率成正比。

(回路中的) 感应电动势: $\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$

任一回路中磁通量: $\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos \theta \, ds$



 \vec{B} 、 θ 、s 中有一个量发生变化,回路中就有 ε _i的存在。

感应电动势





通过导体回路的磁通量随时间发生变化时,回路中就有感应电动势产生 ,从而产生感应电流。磁通量的变化可以是磁场变化引起的,也可以是 导体在磁场中运动或导体回路中的一部分切割磁力线的运动产生。


感应电动势

动生电动势 ← 回路 (S, θ) 变, \vec{B} 不变

感生电动势 $\leftarrow B$ 变,回路(S, θ)不变









感应电动势的方向






$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos \theta \, ds$$

"-"表示感应电动势的方向, ε_i 和 ϕ 都是标量,方向只是相对于约定的回路绕行方向而言。





与回路的绕 行方向相同 $\epsilon_i > 0$





与回路的绕 行方向相反 ε,<0

据此可直接由法拉第电磁感应定律判断感应电动势的方向!









感应电动势的方向: 楞次定律




感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因


楞次定律中"反抗"与法拉第定律中"-"号对应

闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$



顺时针方向




逆时针方向

为什么感应电动势的方向必须是楞次定律规定的方向?


楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象上的具体体现



保证了电磁现象中的能量守恒与转换定律的正确,并且也确定了电磁"永动机"是不可能的。



正是外界克服阻力作功,将其它形式的能量转换成回路中的电能。



若没有 "-"或不是反抗将是什么情形?

过程将自动进行,磁铁动能增加的同时,感应电流急剧增加,而 $i \uparrow$,又导致 $\Phi \uparrow \rightarrow i \uparrow \cdots$ 而不须外界提供任何能量。

电磁感应定律的一般形式



若回路由N 匝线圈组成: $\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d} \psi}{\mathrm{d} t}$

其中 $\Psi = \phi_1 + \phi_2 + \bullet \bullet \bullet + \phi_N$,回路的总磁通匝链数

若 $\phi_1 = \phi_2 = \bullet \bullet \bullet = \phi_N$,则 $\epsilon_i = -N \, \mathrm{d} \phi / \mathrm{d} t$

回路中相应的感应电流: $I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R}N\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$

 $\mathcal{L}_1 \rightarrow t_2$ 时间内,通过回路导线任一横截面的电量:

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \frac{N}{R} \frac{d\Phi}{dt} \cdot dt = -\frac{N}{R} (\Phi_1 - \Phi_2) \phi$$
若已知 N , R , q , 便可知 $\Delta\Phi$ =?

若将 $\boldsymbol{\Phi}_1$ 定标,则 $\boldsymbol{\Phi}_2$ 为 t_2 时回路的磁通量

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} |_{\mathrm{d}q = I \,\mathrm{d}t}$$

例:长直导线通有电流I,在它附近放有一矩形导体回路.求

1) 穿过回路中的 ϕ ; 2) 若I=kt(k=常数), 回路中 $\epsilon_i=?$ 若I=常数,回路以v向右运动, $\epsilon_i=?4$)若I=kt,且回路又以v

向右运动时,求ε;=?

$$\begin{array}{c|c}
I & dr \\
\hline
a & & \\
r & & \\
\hline
 & b & \\
\end{array}$$

解:设回路绕行方向为顺时针,

1)
$$\phi = \int_a^b B \cdot l \, dr = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \, dr = \frac{\mu_0 I \, l}{2\pi} l n \frac{b}{a}$$

2)
$$I=kt$$
 时,在 t 时刻, $\phi = \frac{\mu_0 lk}{2\pi} t ln \frac{b}{a}$

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 lk}{2\pi} ln \frac{b}{a} < 0$$
 逆时针方向

3)
$$I=常数, t$$
 时刻,此时回路的磁通:

$$\phi = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 Il}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$

 $B = \frac{\mu_0 I}{I}$

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos \theta \, ds$$

2)
$$\varepsilon_i = -\frac{\mu_0 lk}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$
 3) $\varepsilon_i = -\frac{\mu_0 ll}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)}$

4) 综合2)、3),
$$t$$
 时刻回路的磁通: $\phi = \frac{\mu_0 ktl}{2\pi} ln \frac{b+vt}{a+vt}$

$$\varepsilon_{i} = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mu_{0}kl}{2\pi} \left(\frac{(b-a)vt}{(a+vt)(b+vt)} - \ln\frac{b+vt}{a+vt} \right)$$

此题若这样考虑:
$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$
 而: $\mathrm{d}\phi = \bar{B}\cdot\mathrm{d}\bar{s} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}l\mathrm{d}r$

则:
$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \cdot v$$
.

这样就有: 2)
$$v=0$$
, $\therefore \varepsilon_i=0$

3)
$$\varepsilon_i = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \cdot v$$

$$4) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 kt}{2\pi r} l \cdot v$$

$$d \phi \neq \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$d \phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} + \vec{S} \cdot d\vec{B}$$

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

考虑特例,均匀磁场中的平面回路。则

小结

电磁感应的实质是产生感应电动势:

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \longrightarrow I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$


 ε_i 为回路中载流子提供能量!


电动势 ε_i 内是什么力作功?

Ф 的变化方式:

【导体回路不动,*B*变化^{~~}感生电动势 导体回路运动,*B*不变^{~~}动生电动势


它们产生的微观机理是不一样的!






电磁感应的实验现象









电磁感应的实验现象








电源电动势定义

$$arepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_{\sharp} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

法拉第电磁感应定律

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Phi}}{\mathrm{d}t}$$

利用定律求感应电动势!



动生电动势具有什么样的形式?特点?物理机制?大小和方向怎么样确定?

感生电动势具有什么样的形式?特点?物理机制?大小和方向怎么样确定?

下周二请交作业: page 43 - page 44

作业: Chap.8(page 45-46) —T3、T4、T5、T6、T7

- 1. 独立完成作业。
- 2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
- 3. 作业纸上每次都要写学号(或学号末两位)。
- 4. 每周周二交作业。
- 5. 作业缺交三分之一及以上者按规定不能参加考试。

