# 大学物理 (一)

任课老师: 蔡林

cailin@hust.edu.cn

#### 第3节 理想气体的压强和温度

$$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$$

$$\overline{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT \qquad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

第4节 能量均分定理 理想气体内能

在温度为T的平衡态下,物质(气体、液体或固体) 分子每个自由度的平均动能都相等,都等于  $\frac{1}{2}k_{x}T$ 

分子的平均总动能:  $\bar{\varepsilon}_{k} = \frac{i}{2}kT$ 

理想气体内能:

$$E = \frac{i}{2} \nu RT$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$$



#### 玻尔兹曼能量分布律

$$E_P$$
处的分子数密度  $n = n_0 e^{-E_p/(kT)}$ 

$$E_P$$
处的压强

$$P = P_0 e^{-mgh/(kT)}$$

#### 2. 理想气体在平衡态下分子按状态的概率分布

分子的运动状态由其位置矢量和速度确定。 $(\vec{r},\vec{v})$ 

下面考虑坐标介于  $\vec{r} \sim \vec{r} + d\vec{r}$  之间,同时,速度介于  $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$  之间的分子数  $dN_{\vec{r},\vec{v}}$  占总分子数N的比例 w.

$$(x, y, z, v_x, v_y, v_z)$$

$$w = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{r},\vec{v}}}{N}$$

换言之, $dN_{\vec{r},\vec{v}}$  表示坐标和速度分别限制在

$$\begin{cases} x \sim x + dx, \\ y \sim y + dy, \\ z \sim z + dz, \end{cases} \begin{cases} v_x \sim v_x + dv_x \\ v_y \sim v_y + dv_y \\ v_z \sim v_z + dv_z \end{cases}$$

范围内的分子数。

若只考虑分子沿x方向的运动,则理想气体 分子的能量为

 $\mathcal{E}_{ix} = \frac{1}{2} m v_{ix}^2$ 

 $w = \frac{N_i}{N} \propto e^{-\varepsilon_i/(kT)}$ 

玻耳兹曼分布律

注意:对理想气体,不计分子所受的重力。

根据玻耳兹曼分布律,分子速度介于  $v_{ix} \sim v_{ix} + dv_x$  间的概率为

$$w_x = \frac{N_{ix}}{N} \propto e^{-\varepsilon_{ix}/(kT)} = e^{-mv_{ix}/(2kT)}$$

分子速度介于  $v_{ix} \sim v_{ix} + dv_x$  之间,同时坐标介于 $x_i \sim x_i + dx$ 间的概率还应与所取的速度范围 $dv_x$ 和坐标范围dx的大小成正比,

$$w_x = \frac{N_{ix}}{N} \propto e^{-mv_{ix}^2/(2kT)} dv_x dx$$

类似地,若只考虑分子沿y方向的运动,

分子速度介于  $v_{iy} \sim v_{iy} + dv_y$  之间,同时坐标介于 $y_i \sim y_i + dy$ 间

的概率为 
$$w_y = \frac{N_{iy}}{N} \propto e^{-mv_{iy}^2/(2kT)} dv_y dy$$

只考虑分子沿z方向的运动,

分子速度介于  $v_{iz} \sim v_{iz} + dv_z$  之间,同时坐标介于 $z_i \sim z_i + dz$ 间

的概率为
$$w_z = \frac{N_{iz}}{N} \quad \propto e^{-mv_{iz}^2/(2kT)} dv_z dz$$

由此,我们得到  $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$ ,  $\vec{r} \sim \vec{r} + d\vec{r}$  内的分子数的比率

$$w = \frac{dN_{\vec{r},\vec{v}}}{N} = w_x w_y w_z$$

$$= Ae^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

$$w = \frac{dN_{\vec{r},\vec{v}}}{N} = Ae^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

w表示  $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$ ,  $\vec{r} \sim \vec{r} + d\vec{r}$  内的分子数占总分子数的比例。

对单个分子,w表示它处于这个状态区间的概率。

上式即是理想气体在平衡态下分子按状态的概率分布。 式中的比例系数A由下式决定,

$$\int_{N} \frac{\mathrm{d}N_{\vec{r},\vec{v}}}{N} = 1 \quad (归—化条件)$$

$$\mathbb{P} A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz = 1$$

式中对所有速度和所有坐标积分。 可得,

$$A = \frac{1}{V} \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2}$$
 其中, $V$ 是系统体积。

#### 于是, 理想气体在平衡态下分子按状态的概率分布可写为

$$w = \frac{dN_{\vec{r},\vec{v}}}{N} = \frac{1}{V} \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

#### 3. 理想气体的麦克斯韦速度分布函数

如果我们不管分子在容器中的空间位置如何,而只考虑N个分子按速度的分布,这样得到的规律称为麦克斯韦速度分布律。将上式对系统占有的总体积积分,得到

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z$$

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)}$$

称为麦克斯韦速度分布函数。

#### 麦克斯韦速度分布律

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z$$

它表示速度介于  $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$  内的分子数占总分子数的比率;对每个分子而言,该比值表示其速度处于上述范围内的概率。

根据麦克斯韦速度分布律,可以得到麦克斯韦速率分布律。

如果即不管分子在容器中的空间位置如何,也不论分子速度的方向如何。只考虑N个分子按速率的分布,这样得到的规律称为麦克斯韦速率分布律。

考虑到对理想气体的统计假设:分子速度沿各个方向的可能性都一样,或分子速度按方向均匀分布。所以,分子速率介于v到v+dv范围内的分子数即为分子速度矢量端点位于速度空间内半径为v厚度为dv的球壳内的分子数。

#### 麦克斯韦速度分布律


$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z$$

分子速率介于v到v+dv范围内的分子数即为分子速度矢量端点位于速度空间半径为v厚度为dv的球壳内的分子数。

将上式中的  $dv_x dv_y dv_z$  代之以  $4\pi v^2 dv$  ,则

$$\frac{\mathrm{d}N_{v}}{N} = 4\pi v^{2} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^{2}/(2kT)} \mathrm{d}v$$


此即麦克斯韦速率分布律。



# 六. 偏离平衡态

# 平均自由程え

一个分子在连续两次碰撞之间经历的自由通过 的平均路程。



气体分子自由程是不断变化的

#### 平均碰撞频率Z

#### 一个分子单位时间里受到的平均碰撞次数。

### 可以证明:

平均自由程: 
$$\overline{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi d^2 P}}$$
  $d$ : 分子有效直径  $n$ : 分子数密度  $\overline{v}$ : 平均速率  $P$ : 压强  $T$ : 温度

$$\overline{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi}d^2P} \overline{Z} = \sqrt{2n\pi}d^2\overline{v}$$

$$\overline{Z} = \sqrt{2}n\pi d^2\overline{v}$$

对空气分子:  $d \sim 3.5 \times 10^{-10} \,\mathrm{m}$ 

标准状态下:  $Z\sim 6.5\times 10^9 \text{s}$ ,  $\lambda\sim 6.9\times 10^{-7} \text{ m}$ 


#### 由此可以看到:

气体分子永不停息地运动着,平均来讲,分子每 行进千万分之一米左右这样短的路程,就要同其它分 子发生碰撞。在一秒钟内,一个分子和其它分子的平 均碰撞次数竟可达到几十亿次之多!这表明气体分子 的运动是永不停息的、极其不规则的。

#### 1. 内摩擦(粘滯现象)

粘滯力 
$$\mathrm{d}f = -\eta \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\right) \mathrm{d}S$$

 $\eta > 0$ ,叫**粘滞系数**或粘度



由气体动理论可得:

$$\eta = \frac{1}{3}nm\bar{\nu}\bar{\lambda}$$

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$

$$\overline{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi}d^2P}$$

#### 2. 热传导

对处于非平衡态的系统,不能用温度来描述它的状态;如果系统整体上处于非平衡态,但各个微小局部和平衡态差别不大, 在这种情况下也往往以不同的温度来描述各个局部的状态。

$$dQ = -\kappa \frac{dT}{dy} dS dt$$

K>0,称为热导率


可以证明:

$$\kappa = \frac{1}{3} nm \bar{v} \bar{\lambda} \frac{C_{V,m}}{M}$$

M: 气体摩尔质量

 $C_{VM}$ : 气体的摩尔定容热容。

即: 1摩尔的气体在体积保持不变时, 温度升高1k所吸收的热量。



$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$

$$\overline{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$


### 3. 气体的扩散

$$\mathrm{d}m = -D\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}y}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$$

#### D为扩散系数

根据气体动理论可导出:

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \, \bar{\lambda}$$



$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$

$$\overline{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$



# 第7章 热力学基础

第1节 热力学第一定律

第2节 理想气体的热容量

第3节 热力学第一定律对理想气体的应用

第4节 循环过程 卡诺循环

第5节 热力学第二定律

第6节 熵

第7节 热力学第二定律的统计意义

熵的统计表述

第8节 与熵有关的几个问题的讨论

#### 一、热力学第一定律

问题: 如何改变系统的状态?

(P, V, T)




#### 做功、传热。

从能量的观点看,做功、传热都是系统与外界交换能量。

在系统从初态1演化到末态2的过程中,

者记  $\left\{\begin{array}{ll} \text{外界对系统做功为}A_{\text{外}} \\ \text{外界传给系统的热量为}Q \end{array}\right.$   $\left.\begin{array}{ll} A_{\text{M}} \\ \text{系统初末两态的内能差为}\Delta E = E_2 - E_1 \end{array}\right.$ 



则 $\Delta E$ ,  $A_{\text{sh}}$ , Q三者的关系为:

能量 守恒

$$\Delta E = A_{\text{sh}} + Q$$


 $\Delta E$ , $A_{\text{sh}}$ ,Q三者的关系:

$$\Delta E = A_{gh} + Q$$

显然,外界对系统的功 $A_{y}$ 与系统对外界的功A等值反号:



$$A_{
m sh}$$
  $=$   $-A$  所以  $\Delta E = -A + Q$ 



$$Q = \Delta E + A$$
 热力学第一定律

对于无限小过程,有:

$$dQ = dE + dA$$
 热力学第一定律 之微分形式

正负号约定:

Q>0, 系统从外界吸热; Q<0, 系统向外界放热.

A>0, 系统对外做正功; A<0, 系统对外做负功.

定律适用范围: 任何热力学系统的任何热力学过程.

(对准静态过程可计算<math>Q(A)

另:需注意定律的微分形式的写法.

热力学第一定律的物理意义?

### 热力学第一定律的物理意义:

 $Q = \Delta E + A$ 

- 1) 外界对系统所传递的热量Q:
  - 一部分用于系统对外做功;
  - 一部分使系统内能增加。
- 2) 热力学第一定律是能量转换和守恒定律在热现象中的具体体现。 **机、电、化学...**

广义地:  $Q = \Delta E + W$ 

所有功


问: 经一循环过程 ( $E_2$ - $E_1$ =0) 不要任何能量 ( $\Delta Q$ =0) 供给而不断地对外做功,行吗? 或用较少的能量供给,做较多的功,行吗?


3) 热力学第一定律亦可表述为:

# 第一类永动机是不可能制造的!

1774年法国科学院宣布:不再接受有关永动机的设计. 做功和传热都能改变系统的状态。有何不同之处呢?

#### 讨论:





(1) 做功和传热对改变系统内能的效果是一样的。


例:气缸内的气体可通过 / 活塞做功 改变其状态

(2) 做功和传热虽然在改变内能的效果上一样,但有本质的区别:

做功:通过物体宏观位移来完成,是系统外物体的有规则运动与系统内分子无规则运动之间的转换

传热:通过分子间的相互作用来完成,是系统内、外分子无规则运动之间的转换


#### 二、功与热量的表达式



#### 下面就准静态过程讨论功和热量的具体表达式。

#### 1. 功的表达式

当气体推动活塞向外缓慢地 移动一段微小位移dl时,气体 对外界做的元功为



$$dA = PSdl = PdV$$
 ——体积功

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

若系统的体积由 $V_1$ 变化到 $V_2$ ,系统对外做功为:

$$A = \int dA = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

那么,对于边界形状不规则的系统呢?

#### 因此:


上式就是准静态过程中"体积功"的一般计算式。



$$A = \int_{V_1}^{V_2} P \mathrm{d}V$$

#### 说明:

(1) 系统在准静态过程所做的功反映在*P-V*图上,就是过程曲线下的面积



系统对外界做功:系统做正功 A>0

外界对系统做功:系统做负功 A < 0

(2) 功不仅与初、末态有关,还与过程有关

——是过程量

不存在函数f使得A=f(P,V,T)


dA → 微小量 dA不是状态参量的全微分为明确起见,通常将dA改写成dA。

#### 功是过程量。


 $dA \longrightarrow 微小量$ 

dA不是状态参量的全微分

为明确起见,通常将dA改写成dA。



对给定的初、末态, $\Delta E = E_2 - E_1$ 是定值.



结合上图,根据热力学第一定律及"功是过程量"可知,

热量与过程有关,"热量也必定是过程量"。


 $dQ \longrightarrow 微小量$  dQ不是状态参量的全微分,通常改写为dQ

比如: 
$$E = \frac{i}{2} vRT$$
  $dE = \frac{i}{2} vRdT$ 

例. 一定质量的理想气体从状态( $P_1,V_1$ )等温地经过准静态过程变化到状态( $P_2,V_2$ )。 求系统对外做的功。

 $A = \int_{V_1}^{V_2} P \mathrm{d}V$ 解: 由理想气体状态方程 PV = vRT = C $A = \int P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{C}{V} dV = C \ln \frac{V_2}{V_1}$  $A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$  $V_2 > V_1$  A > 0 系统对外做功  $V_2 < V_1$  A < 0 外界对系统做功

#### 2. 热量的表达式 热容量



 $T \xrightarrow{dQ} T + dT$ 

物体的温度升高1K所需要吸收的热量,


称为该物体的**热容量**C,单位为J/K。

热容量与系统的质量(摩尔数)及经历的过程有关:

定压摩尔热容 
$$C_{P,m} = \frac{1}{\nu} \left( \frac{dQ}{dT} \right)_{P}$$

定容摩尔热容 
$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left( \frac{dQ}{dT} \right)_{V}$$

# 三、理想气体的热容量



理想气体的内能公式

$$E = \frac{i}{2}vRT$$

$$dE = \frac{i}{2}vRdT$$

设 $\nu$ 摩尔理想气体,经一微小准静态过程后,温度改变dT、并且系统做功dA,则:

$$d\mathbf{Q} = d\mathbf{E} + d\mathbf{A} = d\mathbf{E} + \mathbf{P}d\mathbf{V}$$
$$= \frac{i}{2} \mathbf{v} \mathbf{R} d\mathbf{T} + \mathbf{P} d\mathbf{V}$$

1. 定容摩尔热容:


$$dQ = dE + dA = dE + PdV$$

$$dQ = dE = \frac{i}{2} \nu R dT$$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left( \frac{dQ}{dT} \right)_{V} = \frac{1}{\nu} \left( \frac{dE}{dT} \right) = \frac{i}{2} R$$

定容过程吸热:

$$dQ = \nu C_{V,m} dT$$



2. 定压摩尔热容:

定压
$$P$$
=常量

定压 
$$P$$
 =常量  $\bar{d}Q$ =  $dE + PdV$ 

$$C_{P,m} = \frac{1}{\nu} \left( \frac{dQ}{dT} \right)_{P} = \frac{dE + PdV}{v dT} \begin{cases} dE = \frac{i}{2} vRdT \\ PdV = vRdT \end{cases}$$

$$\therefore C_{P,m} = \frac{i}{2}R + R = C_{V,m} + R \Leftrightarrow C_{p,m} > C_{V,m}$$

$$C_{V,m}=\frac{i}{2}R$$

$$C_{V,m} = \frac{i}{2}R \quad C_{P,m} = \frac{i+2}{2}R$$

章原子分子 
$$\begin{cases} C_{V,m} = \frac{3}{2}R = 12.47 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ C_{P,m} = \frac{5}{2}R = 20.78 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ C_{V,m} = \frac{5}{2}R = 20.78 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ C_{P,m} = \frac{7}{2}R = 29.09 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ C_{P,m} = \frac{7}{2}R = 29.09 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{cases}$$

$$C_{P,m}=rac{3}{2}I$$

$$C_{V,m} = \frac{5}{2}R = 20.78 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$C_{P,m} = \frac{7}{2}R = 29.09 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

摩尔热容比: 
$$\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$$

热力学第一定律:

$$Q = \Delta E + A$$

$$Q = \Delta E + A \qquad \overline{dQ} = dE + \overline{dA} \quad (微分形式)$$

# 对理想气体:

$$\begin{cases}
dA = P dV \rightarrow A = \int_{V_1}^{V_2} P dV \\
dE = \frac{i}{2} v R dT \rightarrow \Delta E = \frac{i}{2} v R \Delta T
\end{cases}$$

$$dQ = C dT \rightarrow Q = \int_{T_1}^{T_2} C dT \qquad C = \frac{dQ}{dT}$$

$$\begin{cases} C_{V,m} = \frac{i}{2}R \\ C_{P,m} = C_{V,m} + R \end{cases} \begin{cases} C = vC_{V,m} \\ C = vC_{P,m} \end{cases} \qquad \begin{cases} C = vC_{V,m} \\ C = vC_{V,m} \end{cases}$$

$$\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$$

# 四、热力学第一定律对理想气体的应用

#### $PV = \nu RT$

 $Q = \Delta E + A$ 

#### 1. 等容过程

特征: 
$$dV=0$$
  $dA=0$ 

过程方程: 
$$V=C_1$$
 或  $\frac{P}{T}=C_2$   $P$ 

过程中吸热: 
$$dQ = dE$$

$$Q = \Delta E$$

内能增量: 
$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

则: 
$$Q = \Delta E = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$$

或: 
$$Q = \int dQ = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{V,m} dT = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

对外做功: 
$$A=0$$

# 可见: 等容过程中系统吸的热量全部用来增加内能。



#### 2. 等压过程

 $C_{P,m} = \frac{i+2}{2}R$ 

设v摩尔理想气体经历等压过程

特征: 
$$dP = 0$$

过程方程: 
$$P = C_1$$
 或  $\frac{V}{T} = C_2$ 

过程中吸热:

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{P,m} \, \mathrm{d}T = \frac{i+2}{2} R \nu (T_2 - T_1)$$

对外做功:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV = P(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$$


内能增量:


$$\Delta E = Q - A = \frac{i}{2} \nu R(T_2 - T_1) = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

22

$$Q = \frac{i+2}{2}R\nu(T_2 - T_1)$$

$$Q = \Delta E + A$$








$$A = \nu R(T_2 - T_1)$$

$$\Delta E = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

# 可见:

- (1) 在等容和等压两个等值过程中,均有  $\Delta E = C_{V,m} \nu (T_2 - T_1)$  是因为  $\Delta E$  与过程无关。
- (2) 等压过程中,系统吸的热量一部分用来增 加内能,一部分用来对外做功。

#### 3. 等温过程




特征: 
$$dT=0$$

过程方程: 
$$T=C_1$$
 或  $PV=C_2$ 

内能增量: 
$$\Delta E = 0$$

过程中吸热: 
$$Q = A$$



$$Q = A = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$
  
=  $\int_{V_1}^{V_2} (\frac{1}{V} \nu RT) dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ 


$$\therefore P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad \therefore A = \nu RT \ln \frac{P_1}{P_2}$$

可见: 系统吸收的热量全部用来对外做功。

4. 绝热过程

#### ——系统与外界无热交换的过程

**绝热过程:** {准静态绝热过程 非准静态绝热过程



1) 准静态绝热过程

特征: 
$$dQ = 0$$
  $dE + dA = 0$   $dA = -dE$ 


内能增量: 
$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T = \nu C_{V,m} \Delta T$$

对外做功: 
$$A = -\Delta E = -\nu C_{V,m} \Delta T$$

吸热: 
$$Q=0$$

结论: 当气体绝热膨胀对外做功时,气体内能减少。

$$dQ = dE + dA$$



2) 理想气体准静态绝热过程的过程方程

$$dQ = 0 \qquad \therefore dE + dA = 0$$

$$dE = \frac{i}{2} \nu R dT = \nu C_V dT \qquad dA = P dV$$

$$\therefore \nu C_V dT + P dV = 0 \quad (1)$$

在过程中任一时刻理想气体的状态满足: PV=vRT

于是有 
$$PdV + VdP = \nu RdT$$
 (2)

从(1),(2)中消去dT,得:


$$(C_V + R) P dV + C_V V dP = 0$$
即 
$$\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

积分可得  $\ln P + \gamma \ln V = 常量$  或  $PV^{\gamma} = C_1$ 

$$C_V + R = C_P$$

$$C_P = \gamma$$

$$C_V$$



#### 理想气体准静态绝热过程的过程方程:

$$PV^{\gamma}=C_1$$
  
同理还可得:  $V^{\gamma-1}T=C_2$  **过程方程**  $P^{\gamma-1}T^{-\gamma}=C_3$ 

$$\begin{cases} P_{1}V_{1}^{\gamma} = P_{2}V_{2}^{\gamma} \\ V_{1}^{\gamma-1}T_{1} = V_{2}^{\gamma-1}T_{2} \\ P_{1}^{\gamma-1}T_{1}^{-\gamma} = P_{2}^{\gamma-1}T_{2}^{-\gamma} \end{cases}$$

#### 3) 等温线与绝热线的比较

考虑从 $V_1$ 膨胀到 $V_2$ 的准静态过程:


绝热过程:  $Q = \Delta E + A = 0$ 

$$A = -\Delta E = -\nu C_{V,m} \Delta T$$

所以,温度降低。

体积膨胀到 $V_2$ 时,考虑状态方程:

$$PV = \nu RT$$
  $P = nkT$ 




系统经绝热过程到 $V_2$ 时的温度比经等温过程的小,故P也小。所以可如图所示划绝热线。


由上图知,从相同的初态a作同样的体积膨胀时, 绝热过程的压强比等温过程的压强减少得多些。

(即:系统作等温膨胀所做的功比绝热膨胀的功要多)

4) 非准静态绝热过程









$$2(V_2, P_2, T_1)$$

自由膨胀过程中每个时刻都不是平衡态,但过程中:

$$A=0 \quad Q=0 \quad \therefore \Delta E = 0 \quad \text{if } \Delta T = 0 \quad T_2 = T_1$$

$$P_1 V_1 = \nu R T_1 \\ P_2 V_2 = \nu R T_1$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \xrightarrow{V_2 = 2V_1} P_2 = \frac{1}{2} P_1$$

- 注意: (1) 尽管 $T_2=T_1$ ,但此过程不是等温过程。
  - (2) 由于是非准静态过程,所以绝热过程方程不适用。40

例:一定量的理想气体,分别经历abc, def 过程。

这两过程是吸热还是放热?

 $=\Delta E + A$ 

解: abc过程

$$Q = \Delta E + A$$

ac过程: (+) 0 (+)

abc过程: (+) 0

:. 在*abc*过程 Q > 0,系统吸热。



df 过程: (-) (+)  $|\Delta E| = A$ 

(一) 不变 变小 def 过程:


 $\therefore Q < 0$  系统放热。




- 放热
- C. 不吸不放
- D. 无法确定

41







#### 5. 多方过程

理想气体在等温过程中进行着完全的功、热之间的转换,这时满足过程方程:

$$PV = 常量$$

而在绝热过程中,气体与外界完全没有热交换,过程 方程为:

$$PV^{\gamma}$$
= 常量

实际上: 在压缩或膨胀时,气体所经历的过程常常是一个介于等温和绝热之间的过程, 过程方程常写为:

$$PV^n$$
=常量

这种过程称为**多方过程**, 其中的常数n称为**多方指数**。

PV = vRT

多方过程:  $PV^n = 常量$ 

$$n=0$$
 ——等压过程

$$n=1$$
 ——等温过程

$$n=\gamma$$
 — 绝热过程  $(\gamma = \frac{C_P}{C_V})$ 

$$n=∞$$
 ——等容过程

若 $n=\infty$ ,只有V=1时过程方程才成立,所以是V=1的等容过程。

其实:

$$PV^{n} = C \longrightarrow V = \left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n = \infty} 1$$

注意: 常数n取以上4种情况以外的其它值时为多方过程。

例:一理想气体在某过程中压强与体积满足关系  $PV^2$ =常量。求此过程中气体的摩尔热容量 $C_n$ 。

解: 
$$C_n = \frac{1}{\nu} \frac{dQ}{dT}$$
  $dQ = dE + PdV$   $PV = \nu RT$ 

$$: dE = \frac{i}{2} \nu R dT : dQ = \frac{i}{2} \nu R dT + P dV$$

对过程方程求微分, 得  $V^2 dP + 2PV dV = 0$ 

化简 VdP + 2PdV = 0

再对状态方程求微分,得 PdV+VdP=vRdT

以上两式相减,得  $PdV = -\nu RdT$ 

故: ਰ
$$Q = (\frac{i}{2} - 1)\nu R dT$$

代入第一个式子,得:  $C_n = (\frac{i}{2} - 1)R$ 

