Gerência de Memória

Ambientes Operacionais

Memória

 A memória pode ser vista como um array (vetor) de células de armazenamento (palavras ou bytes), cada célula com seu endereço

0	2
1	31
2	4
3	35
4	26
5	124
6	42
7	12
8	42

Memórias física, lógica e virtual

- Memória física
 - É a memória implementada pelo hardware
- Memória lógica de um processo
 - É a memória endereçada pelas instruções de máquina do processo
- Memória Virtual
 - É uma memória implementada pelo SO, com o auxílio da memória secundária (disco). Comumente, é implementada através de paginação ou segmentação.
 - Normalmente, é maior que a memória física do computador

Gerência de Memória

- Rotinas do SO que controlam o uso da memória.
 - Controle de quais partes da memória encontramse livres e quais estão em uso
 - alocação da memória de acordo com as necessidades dos processos
 - liberação da memória alocada após o término de um processo
 - transferência do processo, ou parte dele, entre a memória principal e a memória secundária

Mecanismos para Gerência de Memória

- máquina pura
- monitor residente
- swapping
- partições múltiplas
- paginação
- segmentação
- sistemas combinados

Máquina Pura

- É o esquema mais simples, pois não existe gerência de memória
- O usuário lida diretamente com o hw e possui total controle sobre toda a memória
- Fornece maior flexibilidade para o usuário, máxima simplicidade e custo mínimo, pois não exige sw ou hw especiais
- O software para essas máquinas é desenvolvido através de compiladores que executam em outras máquinas (compiladores cruzados)

Máquina Pura

- Problemas:
 - não existe a infra-estrutura do SO (rotinas de E/S, por exemplo)
 - não há monitor residente para controlar chamadas de sistema ou erros
- Viável apenas em sistemas dedicados, onde o computador controla um equipamento específico.

Sistemas monoprogramados

- Com monoprogramação a gerência de memória fica simples
- O espaço é dividido entre o SO e o processo do usuário que está sendo executado

Monoprogramação

SO

(tabela de interrupção, carregador, etc.)

Programa do Usuário

Memória Livre

← Fim

Início

Monoprogramação

- Vantagens:
 - simplicidade
 - custo baixo de implementação e uso
 - não ocorrência de overheads decorrentes do gerenciamento de memória
 - flexibilidade

Monitor Residente

- Normalmente, este esquema é usado em sistemas monoprogramados
- Memória dividida em duas partes:
 - área do SO
 - área do usuário
- Registrador limite: contém o primeiro endereço do programa usuário


O problema da Relocação

- Relocação é a transformação dos endereços relativos do programa em endereços absolutos
- Se o conteúdo do registrador limite é previamente conhecido, os endereços absolutos podem ser gerados na compilação
- Se o endereço inicial do programa só vai ser conhecido no momento da carga, deve haver relocação:
 - Relocação estática : realizada pelo carregador
 - Relocação dinâmica: os endereços não são modificados, pois usa-se um registrador base

Multiprogramação através de Swapping

- É implementada por um SO do tipo monitor residente
- O esquema de gerenciamento de memória é estendido para implementar swapping
- O programa que perde a CPU é copiado p/ disco, enquanto o programa que ganha a CPU é transferido do disco p/ a memória principal

Swapping



Partições Múltiplas

- Com multiprogramação, é conveniente ter vários programas na memória ao mesmo tempo para que a CPU seja rapidamente alternada entre eles
- Solução: dividir a memória em partições (cada partição irá conter um programa)
 - partições fixas (normalmente o hw usa registradores limite inferior e limite superior)
 - partições variáveis (normalmente o hw usa registradores base e limite)

Partições Fixas

- Divide-se a memória em um número fixo de blocos (do mesmo tamanho ou não)
- Quando um processo é criado, ele é colocado em uma fila (em disco) à espera que uma partição de tamanho suficiente se torne disponível

Partições Fixas

- Para definir a partição onde o programa vai ser colocado, existem duas opções:
 - Montar uma fila individual para cada partição
 - Montar uma fila única para todas as partições

Fragmentação

- São perdas (desperdício) de memória:
 - fragmentação interna: memória é perdida dentro da partição alocada (é um desperdício de espaço dentro da partição usada pelo processo)
 - fragmentação externa: ocorre quando existe espaço disponível mas este é pequeno demais para os processos que estão à espera (perda de espaço fora das partições alocadas)

Partições Fixas

- O controle de partições fixas é conceitualmente simples. Necessita levar em conta:
 - tamanhos das partições de memória
 - algoritmo para gerenciar a lista de processos em espera

Partições Fixas

- Exemplo: memória de 256K
 - espaço do SO: 64K
 - espaço para processos pequenos: 16K
 - espaço para processos médios: 48K
 - espaço para processos grandes: 128K

Paramos aqui – 14/02/2017

Partições Variáveis


- os tamanhos das partições variam de acordo com a necessidade
- Tanto o tamanho quanto o número de partições variam dinamicamente
- Elimina a fragmentação interna
- Introduz a fragmentação externa
- Mais difícil de implementar

Partições Variáveis

- O SO mantém uma lista indicando quais partes da memória estão disponíveis e quais estão ocupadas.
- As áreas disponíveis são denominadas lacunas (holes)
- Quando um processo chega para ser executado, a lista de lacunas é consultada e é escolhida uma lacuna de tamanho suficiente

Partições Variáveis





Partições Variáveis - Características

- Vai existir um conjunto de áreas livres (lacunas) espalhadas pela memória
- Para executar um programa, o conjunto é pesquisado à procura de uma área maior ou igual à necessidade
- se a área é maior, a parte restante vai continuar livre
- quando um processo termina, a área é liberada. Se a área é adjacente a outra área livre, as duas áreas são aglutinadas em uma única lacuna

Partições Variáveis - Algoritmos de Alocação

- Algoritmos para escolha da área livre (alocação dinâmica da memória):
 - first-fit: aloca o primeiro espaço livre de tamanho suficiente
 - best-fit: aloca o menor espaço livre que seja suficiente. Produz a menor sobra de espaço
 - worst-fit: aloca o maior espaço livre. Produz a maior sobra de espaço livre (a sobra é mais útil que a gerada por best-fit)

Partições Variáveis - Compactação


- Para resolver o problema da fragmentação externa, a solução é a compactação da memória:
 - os programas são deslocados na memória de forma que todo os espaço livre fique reunido em uma única lacuna
 - custo de tempo de CPU (overhead) *sobrecarga
 - necessidade de relocação dinâmica (pois a relocação estática impossibilita a compactação)

Paginação

- A memória física é dividida em um número de partições de mesmo tamanho, denominadas páginas físicas, quadros ou frames
- A memória lógica é dividida em partições do mesmo tamanho, denominadas páginas lógicas (ou, simplesmente, páginas)
- Cada página lógica é carregada em um frame quando o processo é carregado na memória principal
- Nessa ocasião, uma tabela de páginas é criada
- Permite que o espaço físico ocupado por um processo seja não contíguo


Paginação

- Se um processo tem tamanho K, os seus endereços lógicos (endereços especificados nas suas instruções) vão desde 0 até K-1. Este é o espaço de endereçamento do processo.
- Cada endereço lógico é quebrado em duas partes:
 - número de página **p**
 - deslocamento d
- Endereço lógico:



 Acontece relocação dinâmica, pois cada endereço lógico é traduzido em endereço físico em tempo de execução

Paginação



Implementação da Tabela de Páginas

- Conjunto de registradores dedicados
- Memória Principal
- Memória Associativa

Tabela de Páginas em Conjunto de Registradores Dedicados

 Na mudança de processo em execução estes registradores são carregados com os valores correspondentes ao novo processo

Tabela de Páginas na Memória Principal

- Cada descritor de processo contém o endereço de sua respectiva tabela de páginas.
- A UCP possui um registrador que aponta para a tabela de páginas atual
- Para acessar um dado na memória são necessários dois acessos: um de mapeamento (acesso à tabela) e outro para acessar o dado

Tabela de Páginas em Memória Associativa

- Memória de alta velocidade, onde cada posição possui dois campos:
 - chave e valor
- Pesquisa rápida, mas o hw é caro
- chave = número de página lógica
- valor = página física correspondente

Tabela de Páginas – bits de controle

- Cada entrada da tabela possui alguns bits adicionais para implementar proteção
 - um bit para indicar se a página é de apenas leitura (read only)
 - um bit para indicar se a página é válida ou inválida


Segmentação

- Divisão do espaço de endereçamento em um número de partições com tamanhos distintos
- Aproxima-se mais da visão do programador: um programa é uma coleção de segmentos de tamanho variável

Segmentação

- A memória lógica é constituída por um conjunto de segmentos, cada um com um nome e um tamanho (na prática, os segmentos são identificados por números e não por nomes)
- Uma posição da memória lógica é referida por um par (s, d)
 - s é o número do segmento
 - d é o deslocamento (offset) dentro do segmento

- Os compiladores e montadores criam automaticamente os segmentos que constituem o programa
- Na carga do programa cada segmento recebe um número de segmento específico



Espaço de Endereçamento Lógico do Processo

- É necessário mapear cada endereço lógico do tipo (s, d) para o endereços da memória física correspondente
- Para isso cada processo possui a sua tabela de segmentos
- A tabela de segmentos pode ser colocada em registradores rápidos ou na memória principal. Normalmente, é usado o esquema de memória associativa (na tabela associativa ficam os segmentos mais recentemente acessados e seus endereços)

Tabela de Segmentos

Subrotina segmento 0

Sqrt segmento 1

Programa Principal segmento 2

Pilha segmento 3

Array X segmento 4

seg	base	limite
0	1400	1000
1	6300	400
2	4300	400
3	3200	1100
4	4700	1000

Tabela de segmentos

1400	Sagmanta 0	
2400	Segmento 0	
3200		
3200	Segmento 3	
4300	Segmento 3	
	Segmento 2	
4700		
5700	Segmento 4	
5700		
(200		
6300	Segmento 1	
6700		

Memória Física

- Pode-se associar atributos aos segmentos, possibilitando assim uma proteção ou compartilhamento destes segmentos
- Bit de proteção associado a cada entrada da tabela de segmentos
- A segmentação facilita o compartilhamento entre usuários

Fragmentação

- A segmentação apresenta o problema de fragmentação externa. A alocação de espaço utiliza os métodos: first-fit, best-fit, etc.
- Na paginação, ocorre a fragmentação interna, pois, em média, a última página do processo é ocupada apenas pela metade

Segmentação e Paginação - resumo

- Qual o melhor?
 - Discussão antiga, sem vencedores
- Fragmentação
 - Paginação : apresenta fragmentação interna
 - Segmentação : apresenta fragmentação externa
- Administração
 - Paginação é mais simples
- Proteção (segurança) e compartilhamento
 - Segmentação é melhor, pois:
 - segmentos são unidades lógicas
 - páginas são mais misturadas (dados, código)


Segmentação e Paginação - resumo

- Espaço endereçamento
 - Paginação
 - Espaço de endereçamento lógico é um espaço único, contínuo, cujos endereços vão desde zero até MAX (onde MAX = tamanho do programa menos 1)
 - Segmentação
 - Espaço de endereçamento lógico é formado por um conjunto de segmentos. Cada segmento é um espaço contínuo, cujos endereços vão desde zero até MAX (onde MAX = tamanho do segmento menos 1)

Sistemas Combinados

- Existem sistemas onde a paginação e a segmentação são usadas em conjunto, procurando tirar proveito de ambos os esquemas.
 - Segmentação paginada (mais comum)
 - Paginação segmentada (menos comum)

Segmentação Paginada - Fluxograma



Memória Virtual

- Para alguns autores, memória virtual é sinônimo de memória lógica (i.é, é a memória endereçada pelas instruções de máquina de um processo)
- Para outros, só existe memória virtual quando o sistema consegue executar programas sem que eles estejam completamente carregados na memória física.

Paginação por demanda

- Um programa pode ser executado com poucas de suas páginas na memória
- Quando necessário, uma página é trazida do disco para memória e utilizada (demanda)


Paginação por demanda

- É uma extensão do mecanismo de paginação simples
- As páginas de um processo podem estar presentes na memória ou não. As páginas não presentes estão marcadas como inválidas
- Se uma página inválida é referida, o SO verifica se ela está em disco (page fault) ou se realmente é uma página fora do espaço lógico do processo

Tratamento de page-fault

- O processo que gerou a falta de página é suspenso, seu descritor de processo é removido da ready list e inserido em uma fila especial, a "fila dos processos esperando por carga de página lógica";
- Uma página física livre deve ser alocada;
- A página lógica acessada deve ser localizada no disco (a localização das páginas no disco é indicada no registro descritor do processo);
- Uma operação de leitura do disco deve ser solicitada, indicando o endereço da página lógica no disco e o endereço da página física alocada.

Tratamento de page-fault - representação




Substituição de Páginas

- O SO deve escolher uma página para ser substituída (página vítima)
- Bits auxiliares
 - Bit de sujeira (dirty bit)
 - Se ligado, indica se a página foi alterada na memória (nesse caso, sua cópia no disco não está atualizada)
 - Bit de referência (reference bit)
 - Se ligado, indica se a página foi acessada recentemente (este bit é desligado pelos algoritmos de substituição de páginas)
 - Bit de tranca (lock bit)
 - Se ligado, indica que a página não pode ser escolhida como vítima (swapped-out), p.ex., página envolvida em operação de E/S.


Algoritmos de substituição

- FCFS (ou FIFO)
 - Mais antiga sai. O SO deve memorizar a ordem em que as páginas são trazidas para a memória




Algoritmos de substituição

- Ótimo (teórico)
 - Substitui a página que será acessada por último




Algoritmos de substituição

- LRU
 - A página usada há mais tempo sai (precisa de HW especial)



Algoritmos de Substituição

- Segunda Chance
 - Utiliza o bit de referência. A tabela de páginas é vista como uma lista circular



Alocação de Páginas Físicas

- Quantas páginas o processo deve ter na memória física a cada instante?
- Alocação local
- Alocação global

Alocação de Páginas Físicas

- Alocação local
 - Não afeta outros processos
 - Conjunto fixo de páginas por processo. Em caso de falta de página, escolhe-se uma destas para ser substituída
 - Problema: quantas páginas? (processos diferem muito entre si)


Alocação de Páginas Físicas

- Alocação global
 - Não distingue entre os processos na hora de escolher uma página vítima
 - Problema: processos de baixa prioridade são prejudicados

Thrashing

- Se um processo tem poucas páginas, sua taxa de page faults é alta. Isto ocasiona:
 - Má utilização da CPU
- Thrashing = processo gasta mais tempo fazendo swap in e swap out de páginas do que realizando suas operações

Thrashing



Aumentando o número de processos na memória, diminui o número de páginas físicas que cada um recebe. O funcionamento do sistema pode chegar a um ponto em que a UCP não tem o que executar, pois todos os processos ficam bloqueados esperando por busca de página no disco.

Working set

 O working set de um processo no tempo t, para um período de observação (ou janela temporal) τ, é definido como o conjunto das páginas que o processo refere no intervalo de tempo (t-τ; t)

Working set

Algoritmo FFP (Freqüência de Falta de Páginas)

- São utilizados 3 parâmetros de configuração: tax_max, tax_min e período de contabilização de page faults.
- Seja x o número de page faults geradas pelo processo no período de contabilização:
 - Se x > tax_max, o SO aloca mais páginas físicas para esse processo
 - Se x < tax_min, o SO libera algumas páginas físicas desse processo
 - As páginas liberadas são inseridas na **lista de páginas físicas livres** do sistema.

Desempenho da paginação por demanda

$$t_e = (1-p) * t_{am} + p * t_{tf}$$

- onde p é a taxa de page faults, t_{am} é o tempo médio de acesso à memória principal quando não ocorre page fault e t_{tf} é o tempo médio necessário para o tratamento completo de uma falta de página
- t_e é o tempo efetivo de acesso à memória