- 1、Qt 信号槽机制的实现
- 2、OT bind()实现机制
- 3、C++智能指针
- 4、shared_ptr 是多线程安全的吗 自己如何实现一个 shared_ptr
- 5、一个函数 void printNumber(int N), 在这个函数内创建两个线程, 一个依次打印 0 到 N 之间的偶数 0, 2, 4, 、、、、, 一个依次打印 0 到 N 之间的奇数 1, 3, 5, 、、、, 现让两个线程交替打印, 使输出 0、1、2、3、4、5、、、、

```
shared_ptr 实现
#ifndef __SHARED_PTR_
#define SHARED PTR
template <typename T>
class shared_ptr {
public:
    shared_ptr(T* p) : count(new int(1)), _ptr(p) {}
    shared_ptr(shared_ptr<T>\& other): count(\&(++*other.count)), _ptr(other._ptr) {}
    T* operator->() { return _ptr; }
    T& operator*() { return *_ptr; }
    shared_ptr<T>& operator=(shared_ptr<T>& other)
         ++*other.count;
         if (this->_ptr && 0 == --*this->count)
              delete count;
              delete _ptr;
         this->_ptr = other._ptr;
         this->count = other.count;
         return *this:
    }
    ~shared_ptr()
    {
         if (--*count == 0)
         {
              delete count;
              delete _ptr;
         }
    int getRef() { return *count; }
private:
    int* count;
    T* _ptr;
};
```

#endif

- 一般来说,智能指针的实现需要以下步骤:
- 1.一个模板指针 T* ptr, 指向实际的对象。
- 2.一个引用次数(必须 new 出来的,不然会多个 shared_ptr 里面会有不同的引用次数而导致 多次 delete)。
- 3.重载 operator*和 operator->, 使得能像指针一样使用 shared_ptr。
- 4.重载 copy constructor, 使其引用次数加一。
- 5.重载 operator=,如果原来的 shared_ptr 已经有对象,则让其引用次数减一并判断引用是否为零(是否调用 delete)。

然后将新的对象引用次数加一。

6.重载析构函数,使引用次数减一并判断引用是否为零(是否调用 delete)。

两个线程交叉打印

```
#include <thread>
#include <iostream>
#include <mutex>
#include <condition_variable>
std::mutex data mutex;
std::condition_variable data_var;
bool label = false;
void printodd()
{
    std::unique_lock<std::mutex> ulock(data_mutex);
    for(int odd = 1; odd <= 100; odd += 2)
    {
         data_var.wait(ulock,[]{return label;});
         std::cout<< std::this_thread::get_id() << ": " << odd <<std::endl;
         label = false;
         data_var.notify_one();
    }
}
void printeven()
    std::unique_lock<std::mutex> ulock(data_mutex);
    for(int even = 0; even < 100; even += 2)
    {
         std::cout<< std::this_thread::get_id() << ": " << even <<std::endl;
```

```
data_var.notify_one();
    label = true;
    data_var.wait(ulock,[]{return !label;});
}

int main()
{
    std::thread t1(printeven);
    std::thread t2(printodd);
    t1.join();
    t2.join();
    std::cout<<"end!"<<std::endl;
    return 0;
}</pre>
```