SISTEMAS OPERACIONAIS

SINCRONIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PROCESSOS

Capítulo 7






Professor Fábio Angelo

Conceitos Iniciais

MECANISMOS DE SINCRONIZAÇÃO



Premissas:

- 1) A comunicação não é direta, usando um buffer para intermediar;
- 2) O processo gravador escreve apenas se o buffer caso não estiver cheio;
- 3) O processo leitor consulta o buffer para saber se tem informações a consumir.

Concorrência em programas




Fig. 7.2 Concorrência em programas.

```
PROGRAM Expressao;
    VAR X, Templ, Temp2, Temp3 : REAL;
BEGIN
    PARBEGIN
        Temp1 := SQRT (1024);
        Temp2 := 35.4 * 0.23;
        Temp3 := 302 / 7;
    PAREND;
    X := Temp1 + Temp2 - Temp3;
    WRITELN ('x = ', X);
END.
```

$$X: = SQRT(1024) + (35.4 * 0.23) - (302 / 7)$$

Problemas no Compartilhamento de Recursos

```
PROGRAM Conta_Corrente;

.

READ (Arq_Contas, Reg_Cliente);


READLN (Valor_Dep_Ret);

Reg_Cliente.Saldo := Reg_Cliente.Saldo + Valor_Dep_Ret;

WRITE (Arq_Contas, Reg_Cliente);
```

Gaps:

- 1) Dados em memória e disco
- 2) Sequencia de execução sem a atualização em disco
- 3) Tratamento de transações



END.

Caixa	Comando	Saldo arquivo	Valor dep/ret	Saldo memória
1	READ	1.000	*	1.000
1	READLN	1.000	-200	1.000
1	:=	1.000	-200	800
2	READ	1.000	*	1.000
2	READLN	1.000	+300	1.000
2	:=	1.000	+300	1.300
1	WRITE	800	-200	800
2	WRITE	1.300	+300	1.300

Problemas no Compartilhamento de Recursos

Processo A

Processo B

X := X + 1;

X := X - 1



Gaps:

- 1) Variáveis sendo referenciadas interferem no calculo
- 2) Sequencia de execução precisa estar estabelecida e controlada
- 3) Tratamento de transações


Processo A	Processo B		
LOAD x, Ra ADD 1, Ra	LOAD x, Rb SUB 1, Rb		
STORE Ra, x	STORE Rb, x		

Problemas no Compartilhamento de Recursos

Processo A	Processo B	
LOAD x, Ra	LOAD x, Rb	
ADD 1, Ra	SUB 1, Rb	
STORE Ra, x	STORE Rb, x	

Considerando que X inicia com 2

$$X := X - 1;$$



Processo	Comando	X	Ra	Rb
A	LOAD X, Ra	2	2	*
A	ADD 1, Ra	2	3	*
В	LOAD X, Rb	2	*	2
В	SUB 1, Rb	2	*	1
A	STORE Ra, X	3	3	*
B	STORE Rb, X	1	*	1

Race Conditions

TRATANDO ESTAS SITUAÇÕES...

```
Entra_Regiao_Critica; (* Protocolo de Entrada *)
Regiao_Critica;
Sai_Regiao_Critica; (* Protocolo de Saida *)

END.
```

Exclusão Mútua:

- 1) Controla a entrada dos processos em áreas críticas;
- 2) Atenção ao código que ficará na região crítica;
- 3) Pode gerar situações indesejadas como o "starvation" ou espera indefinida;
- 4) O uso de filas para recursos em áreas criticas pode ser util para ordenar o "starvation".

FORMAS DE TRATAMENTO POR HARDWARE

DESABILITAR INTERRRUPÇÕES

Solução simples que consiste em desabilitar as interrupções antes de entrar em uma região crítica, reabilitando ao sair. Tal artifício impede a mudança de contexto, deixando o acesso exclusivo, por outro lado, compromete a concorrência de recursos.

INSTRUÇÃO TEST-AND-SET

Intrução de máquina especial que permite ler uma variável, armazenar seu conteúdo em uma outra área e atribuir um novo valor a mesma variável. Trata-se de uma instrução indivisível, garantindo que dois processos não manipulem a mesma variável.

FORMAS DE TRATAMENTO POR SOFTWARE

```
PROGRAM Algoritmo 1;
    VAR Vez : CHAR;
PROCEDURE Processo A;
BEGIN
    REPEAT
        WHILE (Vez = 'B') DO (* Nao faz mada ");
        Regiao Critica A;
        Vez := 'B';
        Processamento A;
    UNTIL False:
END;
PROCEDURE Processo B;
BEGIN
    REPEAT
     WHILE (Vez = 'A') DO (* Nao faz nada *);
     Regiao Critica B;
     Vez := 'A';
     Processamento B;
    UNTIL False;
END;
```

```
Vez := 'A';

PARBEGIN

Processo_A;

Processo_B;

PAREND;

END.
```

PRIMEIRO ALGORITMO

- 1) Trata a exclusão entre dois processos;
- 2) Passa a vez ao próximo processo após a execução;
- 3) Pode gerar desequilibrio no uso dos recursos.

FORMAS DE TRATAMENTO POR SOFTWARE

```
PROGRAM Algoritmo Peterson;
    VAR CA, CB: BOOLEAN;
        Vez : CHAR;
PROCEDURE Processo A;
BEGIN
    REPEAT
        CA := true;
       Vez := 'B';
        WHILE (CB and Vez = 'B') DO (* Nao faz nada *);
        Regiao Critica A;
        CA := false;
        Processamento A;
    UNTIL False;
END;
PROCEDURE Processo B;
BEGIN
    REPEAT
        CB := true;
        Vez := 'A';
        WHILE (CA and Vez = 'A') DO (* Nao faz nada *);
        Regiao_Critica_B;
        CB := false;
         Processamento B:
    UNTIL False;
END;
```

```
BEGIN

CA := false;

CB := false;

PARBEGIN

Processo_A;

Processo_B;

PAREND;

END.
```

ALGORITMO DE PETERSON

- 1) Trata a exclusão entre dois processos;
- 2) Elimina a situação de bloqueio indefinido;
- 3) Persiste o problema da espera ocupada (busy wait).

SINCRONIZAÇÃO CONDICIONAL

```
PROGRAM Produtor Consumidor 1;
    CONST TamBuf = (* Tamanho qualquer *);
    TYPE Tipo Dado = (* Tipo qualquer *);
   VAR Buffer : ARRAY [1.. TamBuf] OF Tipo Dado;
        Dado 1 : Tipo Dado;
        Dado 2 : Tipo Dado;
       Cont : 0.. TamBuf;
PROCEDURE Produtor;
BEGIN
    REPEAT
        Produz Dado (Dado 1);
       WHILE (Cont = TamBuf) DO (* Nao faz nada *);
       Grava Buffer (Dado 1, Buffer);
       Cont := Cont + 1;
    UNTIL False;
END;
```

```
PROCEDURE Consumidor;
BEGIN
      WHILE (Cont = 0) DO (* Nao faz nada *);
      Le Buffer (Dado 2, Buffer);
      Consome Dado (Dado 2);
      Cont := Cont - 1;
   UNTIL False;
      Produtor;
      Consumidor;
   PAREND;
```

O que ficou na mente?

- 1) O que é exclusão mútua e como é implementada?
- 2) O que é "starvation"?
- 3) Qual o problema gerado se usarmos o recurso de desabilitar as interrupções para implementar a exclusão mútua?
- 4) O que é espera ocupada e qual seu impacto no sistema computacional?
- 5) Explique o que é sincronização condicional. Cite algum exemplo prático.

