## ENTALPIA

PODE-SE MOSTRAR A EXISTÊNCIA DE UMA FUNÇÃO DE ESTADO CHAMADA ENTARPIA, H, QUE ESTA RELA CIONADA À C? DA MESMA FORMA QUE U ESTAT RELACIONADA À CV.

$$dU = \delta_q + \delta_w = \delta_q - pAV$$

$$\delta_q = dU + pdV - \phi \delta_q = \phi dU + \phi pdV$$

$$- \delta \epsilon P = cte : \phi \delta_{qp} = \phi dU + p \phi dV = 0$$

- LOGO EXISTE UMA FUNÇÃO DE ESTADO H QUE, A PRESSÃO CONSTANTE, EULIVALE A 97:

- DE UMA MANEIRA MAIS GERAL:

$$H = H(b \mid L) \rightarrow qH = \left(\frac{2L}{9H}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{9b}{9H}\right)^{\frac{L}{q}} db$$

- À PRESSAU CONSTANTE dH = Sq. E O SECUNDO TERMO EQUIVAGE A ZERO, LOGO;

$$S_{4P} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P} \rightarrow C_{P} = \left(\frac{S_{4P}}{\partial T}\right)_{P} = \frac{S_{4P}}{dT} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P}$$

- A ENTALPIA & DEFINIDA COMO G= Sqv = (20)

H= UtpV (DEDUZIREMOS DEPOIS), E ESTÁ ASSOCIADA À TRANSFERENCIA DE CALOR QUE AFETA NAS SÓ A ENERGIA INTERNA MAS O VOWING DO SISTEMA (SENDO A PRESSAS CONSTANTE ON NÃO) QUANDO ESSAS MUDANÇAS SAD PEDERNAS (COMO NO CASO DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS):

dH = dU + pdV + Vdp => dH = dU + pdV -> du = dH 2

- IMPORTANTE NOTAL QUE H EQUIVALE AO CALOR A PRESSATO CONSTANTE, MAS É UMA FUNÇÃO QUE DEPENDE DE P. MAS APENAS A PRESSÃO CONSTANTE ELA EQUIVALE À SAP E ESTA RELA CIONADA APENAS À CP. POR OUTNO LADO, EM GERAL :

 $dH = C_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial r}\right) dp$ 

- como dH = dU + pdV + Vdp E dU VAZIA POUCO COM A PRESSÃO A T CONSTANTE E MUDANCAS PEQUENAS EM V (COMO NA MAIO-RIA DOS SÓLIDOS & NÍOVIDOS).


$$\left(\frac{2H}{2P}\right)_{T} \approx V$$
 (Librupos & Socipos)

PARA GASES E NECESSÁRIO CAL WLAR A DE RIVADA DE PV COM P A TEMPERATURA CONSTAN TE:

- NO CASO DE GASES IDEALS TANTO V QUANTO PV SÃO FUNÇÕES APENAS DE T (POIS TTT = 0 E PV= nRT). PORTANTO .

- · MEDIDAS DE ENTALPIA
  - A ENTALPIA, COMO OUTRAS FUNCOES DE ESTAPO NÃO É MEDIDA DE MANEIRA ABSOUTA, MAS RE LATIVA ENTRE DOIS ESTADOS. PODEMOS VINCULAR A VARIACAD DE ENTALPIA ENTRE DOIS ESTADOS SE TIVERMOS AS ENTALTIAS EM RELAÇÃO AOS CHAMADOS ESTADOS PADRÃO. ESSAS ENTALPIAS SÃO TABELADAS :

- ESSAS ENTALPIAS AH, ON AHB SATO CHAMADAS DE COLDIAC PARRAT E EM GERAL SÃO MEDIDAS NUMA PRESSÃO PADRÃO DE 1 DAV (CASO O ESTADO INVESTIGADO SE DISTANCIE MUITO DESSE VANOR, O EFEITO DA PRES SAU NA ENTALPIA DEVE SET CONSIDERADO).
- O ESTADO PADRÃO DE UMA SUBSTÂNCIA PURA É A FORMA MAIS ESTÁVEL DA SUBSTÂNCIA À PRESSÃO PAPRÃO NA TEMPERATURA EM QUESTÃO. POR EXEMPO:



A entalpia descrita, por outro lado, está associada às curvas de aquecimento e resfriamento de substâncias puras.

a partir de

PARA DETERMINAR A ENTALPIA DEPENDE-SE DE CP, ONDE &
E A FASE EM QUESTÃO. SE T É TAL QUE DO T=O NAD
HOUVE NENHUMA MUDANCA DE FASE, ENTÃO:

$$\Delta = H_i^c = H_i(T_i \alpha) - H_i(O_i \alpha) = \int_{C_i}^{\alpha} T' dT'$$

SE ENTRE T=0 E T HÁ UMA MUDANÇA DE FASE EM
UMA TEMPERATURA DE TRANSICAD (T\*), ENTÃO DEFINE-SE
A ENTALPIA DE TRANSICAS DE FASE COMO

- POR EXEMPLO, NA FUSAS (S -) E NA VAPONIZAÇAS (L-) q):

- COMO CADA FASE POSSUI SUA CAPACIDADE CALDETFICA A ENTALDIA

DE FORMAÇÃO DE UM GÁS, POR EXEMPLO É CALCULADA DA SEGUINTA

