
Termodinâmica

Aula 14 - 3a. Lei e formulações da termodinâmica

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2025.1



Medindo entropia

- Vimos como entropia está relacionada à troca reversível (ou, na prática, quase-estática) de calor entre sistema e vizinhança. Em geral, para uma substância pura tanto a energia interna quanto a entalpia podem ser obtidas a partir das capacidades caloríficas a volume ou a pressão constantes:
 - ► N e V constantes:

$$dU = C_V dT \Rightarrow \int dU = \int C_V dT \Rightarrow U(T) = U(T_0) + \int_{T_0}^T C_V(T') dT'$$

N e p constantes:

$$dH = C_{\rho}dT \Rightarrow \int dH = \int C_{\rho}dT \Rightarrow H(T) = H(T_0) + \int_{T_0}^{T} C_{\rho}(T')dT'$$

► Em muitas situações define-se uma temperatura de referência, como 20 °C ou 25 °C para essas medidas.

- Se há uma mudança de fase na faixa de temperatura de T_0 a T, a variação de energia interna ou entalpia na temperatura de transição T^* é devidamente incluída. Se a transição ocorre entre as fases α e β , com as capacidades caloríficas C^{α} e C^{β} , respectivamente:
 - ▶ $N \in V$ constantes, com $T_0 < T^* < T$:

$$U(T) = U(T_0) + \int_{T_0}^{T^*} C_V^{\alpha}(T') dT' + \Delta_{\alpha}^{\beta} U(T^*) + \int_{T^*}^{T} C_V^{\beta}(T') dT'$$

 \triangleright N e p constantes, com $T_0 < T^* < T$:

$$H(T) = H(T_0) + \int_{T_0}^{T^*} C_p^{\alpha}(T') dT' + \Delta_{\alpha}^{\beta} H(T^*) + \int_{T^*}^{T} C_p^{\beta}(T') dT'$$

Essas duas capacidades caloríficas são também essenciais para determinar entropias em uma temperatura T, em relação a um T_0 previamente definido. Como vimos, ela depende da integração de C_V/T (a volume constante) ou de C_p/T (a pressão constante):

N e V constantes:

N e p constantes:

condições):

$$dS = \frac{C_V dT}{T} \Rightarrow \int dS = \int \frac{C_V dT}{T} \Rightarrow S(T) + S(T_0) + \int_{T}^{T} \frac{C_V(T') dT'}{T'}$$









Onde $\Delta_{\alpha}^{\beta}S(T^*) = \Delta_{\alpha}^{\beta}H(T^*)/T^*$.

 $dS = \frac{C_{\rho}dT}{T} \Rightarrow \int dS = \int \frac{C_{\rho}dT}{T} \Rightarrow S(T) + S(T_0) + \int_{T}^{T} \frac{C_{\rho}(T')dT'}{T'}$

temperatura de equilíbrio T^* entre as fases α e β , a entropia

 $S(T) = S(T_0) + \int_{T}^{T} \frac{C_x^{\alpha}(T')dT'}{T'} + \Delta_{\alpha}^{\beta}S(T^*) + \int_{T^*}^{T} \frac{C_x^{\beta}(T')dT'}{T'}$

 \triangleright Como nos outros casos, se $T_0 < T^* < T$ para uma

S(T) é tal que (sendo x = V ou p, a depender das



Terceira lei da termodinâmica

No caso das funções U e H os valores de $U(T_0)$ e $H(T_0)$ não são conhecidos para qualquer T_0 , e apenas diferenças do tipo $U(T) - U(T_0)$ e $H(T) - H(T_0)$ podem ser medidas experimentalmente. No caso da entropia o valor $S(T_0)$ é conhecido quando $T_0 = 0$ K em função da terceira lei da termodinâmica, também chamada de teorema do calor de Nernst. A partir da análise de reações químicas em baixas temperaturas e argumentos matemáticos ele sugeriu que a derivada dS(T)/dT para qualquer processo no limite $T \to 0$ é zero:

$$\lim_{T \to 0} \frac{dS(T)}{dT} = 0 \qquad \text{(Nernst)} \tag{1}$$

Max Planck tornou conhecida outra formulação da lei: a entropia no zero absoluto é constante:

$$\lim_{T \to 0} S(T) = \text{cte.} = S_0 \qquad \text{(Planck)} \tag{2}$$

Cristais perfeitos, isto é, que possuem apenas um tipo de arranjo energético (e espacial) no estado fundamental, são caracterizados por uma entropia nula em 0 K. Ou seja, seguindo o enunciado de Lewis da 3a. lei:

Enunciado L: A entropia de um cristal perfeito no zero

absoluto é nula.

Desses enunciados também é possível deduzir o princípio de

de etapas.

construídos.

- inatingibilidade de Nernst:

 Enunciado I: Não existe procedimento que permita reduzir a temperatura do sistema ao zero absoluto em um número finito
- Isto é, considerando as máquinas térmicas discutidas anteriormente, se reinforça a impossibilidade de $\eta=1$ (e, consequentemente, de $\eta'=1$), já inferido pelo enunciado de Kelvin da 2a. lei. Adicionalmente, vale mencionar que máquinas que violam a 3a. lei, ou seja, motos perpétuos do 3o. tipo, também podem ser idealizados, embora não

- Para cristais com mais de um estado degenerado a 0 K $S_0 \neq 0$. É possível calcular essa energia, o entanto, avaliando
- o número de arranjos (de spins ou orientações espaciais, por exemplo), levando à chamada entropia residual;
- Uma discussão mais aprofundada dessa lei necessita de ferramentas e conceitos ainda não apresentados, mas

envolvem mecânica estatística e mecânica quântica.

Misturando a primeira e a segunda lei para sistemas possivelmente

abertos, com reações químicas e/ou múltiplas fases

Formulação da energia

Lembremos da equação básica que deduzimos anteriormente, aplicável a sistemas fechados e isolados (omitindo o rev.):

$$dU = TdS - pdV = \delta q + \delta w \tag{3}$$

- Deservamos anteriormente que 1/T é fator integrante de δq , convertendo-o em uma função de estado, dS;
- ▶ O mesmo acontece com o trabalho, que é uma diferencial inexata, mas que quando dividida por -1/p se torna uma diferencial exata, dV [verifique];
- ▶ Pensando de uma forma mais geral, podemos interpretar a energia interna como um somatório do produto de uma força generalizada X_i (que é o inverso do fator integrante), pelo deslocamento generalizado d Y_i. Pelas propriedades de diferenciais totais, a força generalizada está relacionada às derivadas parciais da energia interna quando todas as outras forças são constantes:

$$dU = \sum_{i} X_{i} dY_{i} = \sum_{i} \left(\frac{\partial U}{\partial Y_{i}} \right)_{Y_{i \neq i}} dY_{i}, \qquad X_{i} = \left(\frac{\partial U}{\partial Y_{i}} \right)_{Y_{i \neq i}}$$
(4)

► A força generalizada, portanto, será a derivada de uma função extensiva pela outra, levando a uma intensiva. Por exemplo, no caso da equação com que iniciamos, note que:

$$dU = TdS - pdV = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} dV$$

Observe que a pressão é uma propriedade intensiva que é a derivada de uma variável extensiva (a energia interna) em relação à outra (o volume) mantendo a entropia constante:

$$p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S}$$

▶ De modo que a pressão é a parcela mecânica da energia interna em unidades de volume (a entropia constante):

$$p=\frac{U_M}{V}$$

➤ Similarmente, a temperatura é uma variável intensiva que depende de duas extensivas. A entropia é o deslocamento generalizado do calor, e a temperatura é a variável intensiva que é a parcela térmica da energia térmica em unidades de entropia (a volume constante):

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$$
 ou $T = \frac{U_T}{S}$

Em geral, a derivada de uma função homogênea de x de grau 1 (variável extensiva) com relação à outra função também homogênea em x com o mesmo grau (outra variável extensiva) é uma função homogênea de grau zero (variável intensiva), o que pode ser facilmente provado [faça!].

Variando o número de partículas

Estas observações são válidas apenas se considerarmos o número de partículas constante. Isto é:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{N,V} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{N,S} dV, \qquad dN = 0$$

Sendo N uma variável extensiva como U, deve haver uma veriável intensiva associada, que seja a força generalizada de uma variação dN. Tal função é chamada de potencial químico, μ, que podemos definir como:

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$$
 ou $\mu = \frac{U_Q}{N}$

Equação fundamental da termodinâmica

Juntando essas informações com as mencionadas anteriormente, temos:

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}U_{\mathsf{T\acute{e}rmica}} + \mathrm{d}U_{\mathsf{Mec\^{a}nica}} + \mathrm{d}U_{\mathsf{Qu\'{m}ica}}$$
 $\mathrm{d}U = \left(rac{\partial U}{\partial S}
ight)_{N,V} \mathrm{d}S + \left(rac{\partial U}{\partial V}
ight)_{N,S} \mathrm{d}V + \left(rac{\partial U}{\partial N}
ight)_{S,V} \mathrm{d}N$ $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N$


Essa é talvez a equação mais aplicada na termodinâmica, além de pV = nRT. Ela pode ser ainda mais geral, pois cada substância a possui um potencial químico associado à sua quantidade N_a , μ_a :

$$\mu_{a} = \left(\frac{\partial U}{\partial N_{a}}\right)_{S,V,N_{b\neq a}} \Rightarrow dU = TdS - pdV + \sum_{a} \mu_{a} dN_{a}$$

Também é verdade que o potencial químico depende da quantidade de substância numa fase espefícífica. Para a em uma fase α:

$$\mu_{\mathbf{a},\alpha} = \left(\frac{\partial U}{\partial N_{\mathbf{a},\alpha}}\right)_{S,V,N_{\mathbf{b}\neq\mathbf{a},\alpha}} \Rightarrow \mathsf{d}U = T\mathsf{d}S - p\mathsf{d}V + \sum_{\alpha} \sum_{\mathbf{a}} \mu_{\mathbf{a},\alpha} \mathsf{d}N_{\mathbf{a},\alpha}$$

Embora chamado de potencial "químico", ele corresponde a variações na quantidade de substância devido a quaisquer processos, sejam fisicos ou químicos. Como estamos lidando com variáveis de estado, é válido separar as mudanças químicas de a para b, por exemplo, em uma mesma fase α, e mudanças físicas quando há variações de uma mesma substância a entre fases α e β, por exemplo. É interessante notar que, como veremos, o equilíbrio físico envolve a equivalência entre os potenciais químicos de uma mesma substância a em diferentes fases: $\mu_{a,\alpha} = \mu_{a,\beta}$. Por outro lado, no equilíbrio químico os potenciais químicos das diferentes substâncias na reação em uma mesma fase se tornam equivalentes: $\mu_{a,\alpha} = \mu_{b,\alpha}$.



▶ Podemos também distinguir variações em N_a que ocorrem dentro do sistema das que ocorrem devido à trocas com a vizinhança (permitindo enfim o tratamento de sistemas abertos):

$$\mathsf{d} N_{\mathsf{a}, \alpha} = \mathsf{d}_{\mathsf{i}} N_{\mathsf{a}, \alpha} + \mathsf{d}_{\mathsf{m}} N_{\mathsf{a}, \alpha}$$

Portanto:

$$dU = TdS - pdV + \sum_{\mathbf{a},\alpha} \mu_{\mathbf{a},\alpha} d_i N_{\mathbf{a},\alpha} + \sum_{\mathbf{a},\alpha} \mu_{\mathbf{a},\alpha} d_m N_{\mathbf{a},\alpha}$$

Formulação da entropia

► Voltemos a equação fundamental da formulação da energia (1 substância, 1 fase):

$$dU = TdS - pdV + \mu dN$$

Rearranjando-a, teremos o que chamamos de formulação da entropia:

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} - \frac{\mu dN}{T}$$

Da mesma forma que com a energia interna, podemos identificar um deslocamento generalizado e uma força generalizada associados, agora em termos de derivadas parciais da entropia:

- As formulações da energia (com U(S, V, N)) e da entropia (com S(U, V, N)) são formas de expressar a primeira e segunda lei quando ambas são misturadas;
- ► A segunda formulação é muito usada no estudo de fenômenos irreversíveis (termodinâmica não-clássica), onde forças generalizadas são chamadas de forças termodinâmicas, F, que direcionam os fluxos termodinâmicos:

$$dS = \sum_{i} \left(\frac{\partial S}{\partial Y_{i}} \right)_{Y_{i \neq i}} dY_{i} = \sum_{i} F_{i} dY_{i}$$

Em outras palavras, o gradiente em uma força direciona o fluxo de matéria ou energia. Veremos novamente essa designação quando analizarmos a estabilidade do equilíbrio do sistema frente à flutuações, onde também veremos a complementaridade das formulações no espaço termodinâmico e sua geometria. Outra forma comum de aplicar a formulação da entropia é na análise de sistemas abertos. Vimos que:

$$\mathrm{d}S=\mathrm{d}_iS$$
 (sistemas isolados)
$$\mathrm{d}S=\mathrm{d}_iS+\mathrm{d}_eS \ (\text{sistemas fechados})$$

$$\mathrm{d}S=\mathrm{d}_iS+\mathrm{d}_eS+\mathrm{d}_mS \ (\text{sistemas abertos})$$

Dado que a formulação da entropia para mais de uma substância ou fase é:

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} - \frac{1}{T} \sum_{a,N} \mu_{a,\alpha} dN_{a,\alpha}$$

Podemos usar a separação que usamos entre variações de N dentro do sistema e devido a trocas com a vizinhança:

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{pdV}{T} - \frac{1}{T} \sum_{a,N} \mu_{a,\alpha} d_i N_{a,\alpha} - \frac{1}{T} \sum_{a,N} \mu_{a,\alpha} d_m N_{a,\alpha}$$

Fica claro, pela comparação das equações, que:

$$\mathrm{d}_{e}S = rac{\mathrm{d}\,U + p\mathrm{d}\,V}{T}$$
 $\mathrm{d}_{i}S = -rac{1}{T}\sum_{a,N}\mu_{a,lpha}\mathrm{d}_{i}N_{a,lpha}$ $\mathrm{d}_{m}S = -rac{1}{T}\sum_{a,N}\mu_{a,lpha}\mathrm{d}_{m}N_{a,lpha}$

Como o transporte de matéria leva ao transporte de energia também, é comum unir as entropias d_eS e d_mS em um único termo:

$$\mathsf{d}_{\mathsf{e}}\mathcal{S}' = rac{\mathsf{d}\,U + p\mathsf{d}\,V}{T} - rac{1}{T}\sum_{a,N}\mu_{a,lpha}\mathsf{d}_{m}\mathcal{N}_{a,lpha}$$

Equação de Gibbs-Duhem

Consideremos, mais uma vez, a equação fundamental:

$$dU = TdS - pdV + \mu dN = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{N,V} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{N,S} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,N} dN$$

Como U(S, V, N) é extensiva, sendo homogênea de grau 1, como todas as funções e variáveis de qual depende, o teorema de Euler é válido:

$$F(x_1, \dots x_k) = \sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial F}{\partial x_j}\right)_{x_{i \neq j}} x_j$$

Assim podemos expressar a energia interna na sua forma integrada como:

$$U = TS - pV + \mu N \tag{5}$$

Essa equação é chamada de equação de Euler da representação (ou formulação) da energia. A análoga na representação da entropia é facilmente obtida:

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}\,U}{T} + \frac{p\mathrm{d}\,V}{T} - \frac{\mu}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,V} \mathrm{d}\,U + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{N,U} \mathrm{d}\,V + \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} \mathrm{d}\,N$$

$$S = \frac{U}{T} + \frac{pV}{T} - \frac{\mu N}{T} \tag{6}$$

Que obviamente é um rearranjo da equação anterior.

▶ Voltemo-nos agora para a Eq. de Euler na forma diferencial:

$$dU = TdS + SdT - pdV - Vdp + \mu dN + Nd\mu$$

Considerando a eq. fundamental, obtem-se:

$$dU = TdS - pdV + \mu dN = TdS + SdT - pdV - Vdp + \mu dN + Nd\mu$$

$$SdT - Vdp + Nd\mu = 0 (7)$$

► Essa é a celebrada equação de Gibbs-Duhem para uma substância pura. Esta relação possui uma estrutura oposta a da equação fundamental, pois esta apresenta a forma:

► Na equação de Gibbs-Duhem se inverte-se esse perfil, com mudanças infinitesimais das variáveis intensivas:

▶ Dela também podemos deduzir duas equações importantes para o estudo de equilíbrios químicos e físicos, envolvendo derivadas do potencial químico com relação a T e p:

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{\mathbf{p}} = -\frac{S}{N} = -\overline{S}, \qquad \left(\frac{\partial \mu}{\partial \mathbf{p}}\right)_{T} = \frac{V}{N} = \overline{V}$$
 (8)

A eq. de Gibbs-Duhem também nos dis que variações nas 3 variáveis intensivas desse sistema (*T*, *p* e μ) não variam de forma independente: mudando duas delas, a terceira varia de maneira determinada pela mudança nas anteriores. Dizemos que o número de variáveis independentes descreve o número

de graus de liberdade do sistema, f. A relação entre f, o número de componentes e de fases em equilíbrio foi deduzida

por Gibbs (regra das fases) e será tema de outra aula.

Referências adicionais

- E.I. Kozliak, Consistent Application of the Boltzmann
 Distribution to Residual Entropy in Crystals, JCE, 84(3), 2007;
- ► A.Y. Klimenko, Teaching the Third Law of Thermodynamics, The Open Thermodynamics Journal, 6, 2012;
- ► L.-Q. Chen, Chemical potential and Gibbs free energy, Mrs Bulletin, 44, 2019;
- A.J. Brainard, The Mathematical Behavior of Extensive and Intensive Properties of Simple Systems, JCE, 46(2), 1969;
- R.J. Tykodi, On Euler's Theorem for Homogeneous Functions and Proofs Thereof, JCE, 59(7), 1982.